

Packet Tracer : projet d'intégration des compétences

Topologie




Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut	VLAN
	S0/0/0	172.31.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A
	G0/0.10	172.31.10.1	255.255.255.0	N/A	10
D1	G0/0.20	172.31.20.1	255.255.255.0	N/A	20
R1	G0/0.30	172.31.30.1	255.255.255.0	N/A	30
	G0/0.88	172.31.88.1	255.255.255.0	N/A	88
	G0/0.99	172.31.99.1	255.255.255.0	N/A	99
S1	VLAN 88	172.31.88.33	255.255.255.0	172.17.88.1	88
PC-A	NIC	172.31.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1	10
РС-В	NIC	172.31.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1	20
PC-C	NIC	172.31.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1	30
PC-D	NIC	172.31.88.24	255.255.255.0	172.31.88.1	88

Table des réseaux locaux virtuels

VLAN	Nom	Interfaces
10	Sales	F0/11-15
20	Production	F0/16-20
30	Marketing	F0/5-10
88	Management	F0/21-24
99	Native	G1/1

Scénario

Dans cet exercice, vous allez démontrer et vous entraîner à configurer les routeurs pour la communication inter-VLAN et à configurer des routes statiques pour atteindre des destinations à l'extérieur de votre réseau. La configuration du routage inter-VLAN, des routes par défaut et des routes statiques fait partie des compétences que vous aurez à démontrer.

Conditions requises

- Configurez le routage inter-VLAN sur R1 en fonction de la table d'adressage.
- Configurez le trunking sur \$1.
- Configurez quatre routes statiques connectées directement sur HQ à chaque VLAN 10, 20, 30 et 88.
- Configurez les routes statiques connectées directement sur HQ pour atteindre Outside Host.
 - Configurez le chemin principal via l'interface Serial 0/1/0.
 - Configurez la route de secours via l'interface Serial 0/1/1 avec une distance administrative de 10.

- Configurez sur **ISP** les routes récapitulatives principales et de secours connectées directement pour tout l'espace d'adressage 172.31.0.0/17.
 - Configurez le chemin principal via l'interface Serial 0/1/1.
 - Configurez la route de secours via l'interface Serial 0/1/0 avec une distance administrative de 25.
- Configurez une route par défaut connectée directement sur R1.
- Vérifiez la connectivité en vous assurant que tous les PC peuvent envoyer des requêtes ping vers
 Outside Host.