


# Packet Tracer : projet d'intégration des compétences

## Topologie



### Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.17.25.2	255.255.255.252	N/A
	G0/1.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1.20	172.17.20.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1.88	172.17.88.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1.99	172.17.99.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 99	172.17.99.10	255.255.255.0	172.17.99.1
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1

#### Table d'attribution des VLAN et des ports

VLAN	Nom	Interface
10	Faculty/Staff	Fa0/11-17
20	Students	Fa0/18-24
30	Guest(Default)	Fa0/6-10
88	Native	G1/1
99	Management	VLAN 99

#### Scénario

Dans cet exercice, vous allez démontrer et renforcer votre capacité à implémenter un routage inter-VLAN, y compris la configuration d'adresses IP, de VLAN, du trunking et de sous-interfaces.

#### **Conditions requises**

- Attribuez l'adressage IP à R1 et S1 en fonction de la table d'adressage.
- Créez, nommez et attribuez des VLAN sur S1 en fonction de la Table d'attribution des VLAN et des ports. Les ports doivent être en mode d'accès.
- Configurez S1 pour utiliser le trunking, en autorisant uniquement les VLAN de la Table d'attribution des VLAN et des ports.
- Configurez la passerelle par défaut sur \$1.
- Tous les ports non attribués à un VLAN doivent être désactivés.
- Configurez le routage inter-VLAN sur R1 en fonction de la table d'adressage.
- Vérifiez la connectivité. **R1**, **S1** et tous les PC doivent pouvoir s'envoyer des requêtes ping les uns aux autres, et au serveur **cisco.pka**.