


# Packet Tracer - Exercice de dépannage

## Topologie



#### Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
		Adresse/Préfixe IPv6	Adresse IPv6 link-local	
R1	G0/0	172.16.1.62	255.255.255.192	N/A
		2001:DB8:CAFE::1/64	FE80::1	N/A
	G0/1	172.16.1.126	255.255.255.192	N/A
		2001:DB8:CAFE:1::1/64	FE80::1	N/A
	G0/2	172.16.1.254	255.255.255.128	N/A
		2001:DB8:CAFE:2::1/64	FE80::1	N/A
	S0/0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:2::1/64	FE80::1	N/A
Main	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:1::1/64	FE80::2	N/A
	S0/0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:2::2/64	FE80::2	N/A
S1	VLAN 1	172.16.1.61	255.255.255.192	172.16.1.62
S2	VLAN 1	172.16.1.125	255.255.255.192	172.16.1.126
S3	VLAN 1	172.16.1.253	255.255.255.128	172.16.1.254
IT	Carte réseau	172.16.1.1	255.255.255.192	172.16.1.62
		2001:DB8:CAFE::2/64	FE80::2	FE80::1
Marketing	Carte réseau	172.16.1.65	255.255.255.192	172.16.1.126
		2001:DB8:CAFE:1::2/64	FE80::2	FE80::1
R&D	Carte réseau	172.16.1.129	255.255.255.128	172.16.1.254
		2001:DB8:CAFE:2::2/64	FE80::2	FE80::1
Web	Carte réseau	64.100.0.3	255.255.255.248	64.100.0.1
		2001:DB8:ACAD::3/64	FE80::2	FE80::1

#### Contexte/scénario

Après une mise à jour du réseau, certains périphériques étaient mal configurés. Il vous a été demandé de corriger les configurations et de vérifier que tous les PC pouvaient accéder aux sites web, à R1 et aux commutateurs, et que les autres PC pouvaient accéder à R1 via SSH.

Le routeur R1 et l'ensemble des commutateurs ont été préconfigurés comme suit :

- o Mot de passe d'activation : Ciscoenpa55
- o Mot de passe de la console : Ciscoconpa55
- Nom d'utilisateur et mot de passe d'administrateur : Admin1/Admin1pa55

Nombre d'hôtes requis par sous-réseau :

o IT:50 hôtes

o Marketing : 50 hôteso R&D : 100 hôtes

### **Conditions requises**

- Les PC IT, Marketing et R&D peuvent accéder à <u>www.cisco.pka</u> et <u>www.cisco6.pka</u>.
- Les PC IT, Marketing et R&D peuvent établir une connexion SSH avec R1 au moyen du nom d'utilisateur **Admin1** et du mot de passe chiffré **Admin1pa55**.
- Tous les PC doivent pouvoir envoyer une requête ping à R1, S1, S2 et S3, ainsi qu'aux autres PC.