

Packet Tracer : exercice d'intégration des compétences

Topologie




Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut | Association de réseaux VLAN |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| R1 | G0/0.1 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 99 |
| | G0/0.10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 10 |
| | G0/0.20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 20 |
| | S0/0/0 | 209.165.200.238 | 255.255.255.224 | N/A | N/A |
| | S0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
| R2 | G0/0.1 | 192.168.99.2 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 99 |
| | G0/0.10 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 10 |
| | G0/0.20 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 20 |
| | S0/0/0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
| | S0/0/1 | 209.165.202.158 | 255.255.255.224 | N/A | N/A |
| ISP | S0/0/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A | N/A |
| | S0/0/1 | 209.165.202.129 | 255.255.255.224 | N/A | N/A |
| Web | Carte réseau | 64.104.13.130 | 255.255.255.252 | 64.104.13.129 | N/A |
| PC10A | Carte réseau | 192.168.10.101 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | VLAN 10 |
| PC10B | Carte réseau | 192.168.10.102 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | VLAN 10 |
| PC20A | Carte réseau | 192.168.20.101 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | VLAN 20 |
| PC20B | Carte réseau | 192.168.20.102 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | VLAN 20 |

Scénario

Dans cet exercice, deux routeurs sont configurés pour communiquer entre eux. Vous êtes chargé de configurer les sous-interfaces pour communiquer avec les commutateurs. Vous allez configurer le routage entre réseaux VLAN avec RIPv2, les VLAN avec VTP, les trunks et EtherChannel avec PVST. Les PC et les périphériques Internet sont tous préconfigurés.

Conditions requises

Vous devez configurer les routeurs R1 et R2, ainsi que les commutateurs S1, S2, S3 et S4.

Remarque: Packet Tracer ne permet pas d'attribuer des valeurs de points inférieures à 1. Étant donné que cet exercice permet de vérifier plus de 150 éléments, il est impossible d'attribuer une valeur de point à toutes les configurations. Cliquez sur **Check Results** > **Assessment Items** pour vérifier que vous avez correctement configuré tous les éléments.

Routage entre réseaux VLAN

Sur les routeurs **R1** et **R2**, activez et configurez les sous-interfaces en respectant les conditions suivantes :

- Configurez l'encapsulation dot1Q appropriée.
- Configurez le VLAN 99 en tant que réseau VLAN natif.
- o Configurez l'adresse IP de la sous-interface conformément à la table d'adressage.

Routage

Configurez RIPv2 en respectant les conditions suivantes :

- N'annoncez pas le réseau connecté à Internet.
- Désactivez la récapitulation automatique.
- o Désactivez les mises à jour du protocole RIP pour chaque sous-interface.

VTP et réseaux VLAN

- Configurez S1 en tant que serveur VTP. Configurez tous les autres commutateurs en tant que clients VTP. Ils ne sont pas autorisés à créer les VLAN.
 - Le domaine VTP est CCNA.
 - o Le mot de passe VTP est cisco123.
- Créez les VLAN 10, 20 et 99 sur \$1.
- Configurez les ports statiques suivants pour S1 et S2 :
 - F0/1 9 en tant que ports d'accès dans le VLAN 10.
 - o F0/10 − 19 en tant que ports d'accès dans le VLAN 20.
 - \circ F0/20 F24 et G0/1 0/2 en tant que trunks natifs pour le VLAN 99.
- Configurez les ports statiques suivants pour S3 et S4 :
 - F0/1 9 en tant que ports d'accès dans le VLAN 10.
 - F0/10 20 en tant que ports d'accès dans le VLAN 20.
 - \circ F0/21 F24 et G0/1 0/2 en tant que trunks natifs pour le VLAN 99.

EtherChannel

- Tous les EtherChannel sont configurés en tant que LACP.
- Tous les EtherChannel sont configurés statiquement pour assurer la jonction de tous les VLAN, y compris du VLAN 99 en tant que VLAN natif.
- Utilisez le tableau suivant pour configurer les ports de commutation appropriés et former les EtherChannel :

| Port-channel | Périphérique : ports | Périphérique : ports |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | S1 : G0/1 – 2 | S3 : G0/1 – 2 |
| 2 | S2 : G0/1 – 2 | S4 : G0/1 – 2 |
| 3 | S1 : F0/23 – 24 | S2 : F0/23 – 24 |
| 4 | S3 : F0/23 – 24 | S4 : F0/23 – 24 |
| 5 | S1 : F0/21 – 22 | S4 : F0/21 – 22 |
| 6 | S2 : F0/21 – 22 | S3 : F0/21 – 22 |

Spanning Tree

Configurez le mode Rapid Spanning Tree de chaque VLAN pour tous les commutateurs.

• Configurez les priorités du mode Spanning Tree en fonction du tableau ci-dessous :

| Périphérique | Priorité du VLAN 10 | Priorité du VLAN 20 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| S1 | 4096 | 8192 |
| S2 | 8192 | 4096 |
| S3 | 32768 | 32768 |
| S4 | 32768 | 32768 |

Connectivité

• Tous les PC doivent pouvoir envoyer des requêtes ping au web et à d'autres PC.