# TP sur le routage inter-VLAN

# 1) Présentation du TP

### 1.1) Objectifs

Ce TP est la suite du premier TP sur les principes de base des VLAN. Vous allez traitez le problème du routage inter-VALN qui peut se réaliser de deux façons :

- 1. A l'aide d'un commutateur de niveau 3 disposant de fonctions de routage ;
- 2. A l'aide d'un routeur.

Vous travaillerez donc par plot, c'est-à-dire par groupe de quatre (ou 3). Chaque groupe pourra ainsi administrer un commutateur de niveau3 ou des routeurs CISCO.

## 1.2) Matériels, logiciels et documentation nécessaires pour le TP

#### Matériels:

Le commutateur de niveau 3 sera le D-Link DES-3326S.

### Logiciels:

En plus des logiciels <u>obligatoirement installés</u> sur toutes les VM (WireShark que vous allez utiliser!) vous devrez disposer du logiciel « Tftpd64-4.00-setup.exe » qui permet d'utiliser un serveur TFTP (sauvegarde de la configuration du switch), un client TFTP ou un serveur DHCP.

#### **Documentation:**

Pour réaliser cette partie dans de bonnes conditions, vous devez disposer de votre cours, du fichier « administration dlink3326.pdf » et du manuel utilisateur « DES-3326S user manual 4-02B13.pdf ».

# 1) Routage inter-VLAN via un commutateur de niveau 3

Dans cette partie, vous allez utiliser le commutateur D-Link DES-3326S. Ce commutateur a déjà été configuré pour les VLAN dans le premier TP.

#### 1.1) Configuration actuelle du commutateur

Pour accéder à l'interface d'administration du switch, ouvrir un navigateur et d'utiliser l'IP du switch comme URL : http://ipSwtch (192.168.0.210 à 192.168.0.213).

Attention, si un switch est entièrement réinitialisé, son adresse IP par défaut est 10.90.90.90.

Si vous n'avez pas oublié de faire un « **Save Changes** », la configuration doit être la suivante (sinon, tout est à refaire !!) :

```
1<sup>er</sup> Vlan (VID=''1''; VLAN Name = ''Default''): ports 1 à 8; 2<sup>ème</sup>Vlan (VID=''3''; VLAN Name = ''vlan3''): ports 9 à 16; 3<sup>ème</sup> Vlan (VID=''4''; VLAN Name = ''vlan4''): ports 17 à 24;
```

#### 1.2) Modification de la configuration du commutateur

Pour réaliser le routage inter-VLAN, vous allez tout d'abord créer un 4<sup>ème</sup> VLAN qui aura le VID=2, le Name=VLAN2 et auquel vous affecterez les ports 5 à 8. La nouvelle configuration sera alors :

```
1<sup>er</sup> Vlan (VID=''1''; VLAN Name = ''Default''): ports 1 à <mark>4</mark>; 


2<sup>ème</sup>Vlan (VID=''2''; VLAN Name = ''vlan2''): ports 5 à 8; 

3<sup>ème</sup>Vlan (VID=''3''; VLAN Name = ''vlan3''): ports 9 à 16; 

4<sup>ème</sup> Vlan (VID=''4''; VLAN Name = ''vlan4''): ports 17 à 24;
```

## 1.3) Raccordement des différents équipements

L'interconnexion de base entre le switch et un plot était la suivante :



## 1.4) Vérification du bon fonctionnement

Avant de passer au routage proprement dit, assurez-vous que votre commutateur fonctionne correctement : Accès à l'interface d'administration uniquement par le VLAN1, communication possible dans un même VLAN et pas de communication entre 2 VLAN différents.

Faire les tests suivants :

<b>Test1</b> : Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan1 fonctionne ?	Oui
<b>Test2</b> : Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan2 fonctionne ?	Oui
<b>Test3</b> : Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan3 fonctionne ?	Oui
<b>Test4</b> : Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan4 fonctionne ?	Oui
Test5 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan1 et le VLAN2 fonctionne ?	Non
Test6 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan1 et le VLAN3 fonctionne ?	Non
Test7 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan1 et le VLAN4 fonctionne ?	Non
Test8 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan2 et le VLAN3 fonctionne ?	Non
Test9 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan2 et le VLAN4 fonctionne ?	Non
Test10 : Est-ce que le « ping » entre le Vlan3 et le VLAN4 fonctionne ?	Non

## 1.5) Sauvegarde de la configuration du commutateur

La première étape étant réalisée avec succès, vous allez faire une première sauvegarde de la configuration du commutateur. A chaque étape importante, une nouvelle sauvegarde sera faite.

Pour cela, installez le logiciel « Tftpd64-4.00-setup.exe » directement sous « C : ». Afin de tester dans un premier temps ce programme, un élève le configure en client TFTP et l'autre en serveur puis faites quelques essais en « Upload » et en « Download ». Sur le serveur, dans le répertoire « Tftp64 » créez un autre répertoire nommé « dlink » qui sera le répertoire de base où seront stockés les différents fichiers de configuration.

Sauvegarder la configuration de votre switch. Afin de rester homogène, les fichiers (au format « txt ») devront avoir un nom ne contenant aucun espace et du type « 4vlan\_05102013.txt ».

Bref aperçu de la configuration

Date sans aucun symbole

# 2) Routage inter-VLAN via un commutateur de niveau 3

## 2.2) Rappels sur le routage inter-VLAN


Lorsqu'on parle de routage cela signifie obligatoirement que l'on va travailler sur les adresses IP (couche ou niveau 3 du modèle OSI).

Donc seuls les commutateurs pouvant fonctionner au niveau 3 (c'est-à-dire ayant des fonctions de routage similaires à un routeur) seront capables de faire du routage. Comme les commutateurs gèrent des VLAN (alors que les routeurs gèrent des sous réseaux IP) ils sont donc capables d'assurer le routage inter-VLAN.

Le premier travail consiste alors à attribuer une adresse IP à chaque VLAN.

## 2.3) Architecture utilisée pour le routage inter-VLAN

Pour la suite du TP, vous utiliserez l'architecture et les règles de gestion à appliquer qui sont décrites ci-dessous. Afin de simplifier le schéma, le VLAN « Default » ayant l'identifiant (VID) 1 sera noté « VLAN1 ».



Plan d'adressage IP :

Vlan1: 192.168.0.0/24 Vlan2: 192.168.20.0/24 Vlan3: 192.168.30.0/24 Vlan4: 192.168.40.0/24

Les quatre commutateurs D-Link sont administrables via les adresses IP 192.168.0.210, 192.168.0.211, 192.168.0.212, 192.168.0.213. Vérifiez, dans la baie de brassage, l'IP du commutateur qui se trouve dans la zone de travail de votre plot !

Ensuite, il faudra respecter les **règles de gestion** suivantes :

- Les postes du VLAN 4 peuvent accéder aux serveurs du VLAN 3;
- Les postes du VLAN 4 peuvent accéder à Internet (via le VLAN 2);
- Les serveurs du VLAN 3 ne doivent pas accéder à Internet (via le VLAN 2) :
- Par sécurité, le VLAN 1 ne doit pas accéder à Internet (via le VLAN 2);

La connexion à Internet ne sera réalisée que vers la fin du TP. Sauf indication, le VLAN2 sera utilisé comme les VLAN 3 et 4. Une machine (physique/virtuelle) y sera connectée pour les tests.

#### 2.4) Affectation des adresses IP aux VLANs

Pour cette partie, vous devrez vous reporter au document « administration dlink3326.pdf » et plus particulièrement au paragraphe « 3.5 Routage inter-VLAN ».

**Q1**: Puisque vous pouvez administrer votre commutateur en utilisant l'une des adresses IP 192.168.0.210 à 192.168.0.213, d'après-vous à quel VLAN est affectée cette adresse ?

R1 Elle est affectée au VLAN1

Q2: Recherchez dans quels menus on peut obtenir les informations principales du switch.

Notez les différents menus pour y accéder ainsi que les informations suivantes :

<b>R2</b>	Menus:	Basic Setup> Switch Information
	MAC Address:	00-0D-88-DB-E1-40
	IP Address	192.168.0.211
	VLAN Name	default
	Subnet Mask	255.255.255.0

Vous allez maintenant affecter une IP à chacun des VLAN. Sur le D-Link 3326 il faut pour cela affecter une IP au commutateur dans chacun des VLAN en choisissant la première IP du réseau. Cela revient à créer une interface virtuelle pour chaque VLAN.

R3 Advanced Setup> Layer 3 IP Networking> Setup IP Interfaces

Sur le commutateur D-Link on peut attribuer un nom à chacune des interfaces du switch. En général le nom que l'on choisit correspond à l'utilisation du VLAN.

**Q4**: Afin de préparer votre travail, notez l'adresse IP ainsi que le nom de l'interface (en fonction des informations présentes dans l'énoncé) que vous allez affectées au switch dans chaque VLAN:

R4	Interface Name	IP address	VLAN Name	
	System	192.168.0.211	Default	
	Internet	192.168.20.1	Vlan2	
	Server	192.168.30.1	Vlan3	
	Client	192.168.40.1	Vlan4	

#### Faites vérifier par le PROF et ensuite seulement configurez votre commutateur.

Vous pouvez reporter ci-dessous une copie d'écran où l'on peut visualiser toutes les adresses IP affectées au VLAN :

	Interface Name	IP Address	Subnet Mask	VLAN Name	Active	Members 1 to 8 9 to 16 17 to 24 25 26
0	System	192.168. 0.211	255.255.255. 0	default	Yes	MMM
0	Internet	192.168. 20. 1	255.255.255. 0	vlan2	Yes	MMMM
0	Serveur	192.168. 30. 1	255.255.255. 0	vlan3	Yes	MMMMMMM
0	Client	192.168. 40. 1	255.255.255. 0	vlan4	Yes	MMMMMMM

Ø.	<b>Q5</b> :	D'après-vous,	est-il nécessaire	de définir	l'adresse IP	réseau a	ssociée à chaque	e VLAN ?
	Pour	juoi ?						
	<b>R5</b>							

## 2.5) Test de la configuration IP des VLANs

Maintenant que vous avez attribué une IP à chaque VLAN, chaque élève se connecte à un VLAN.

<b>№ Q6</b> :							
<b>R6</b>	Adresse IP poste:	192.168.20.71					
	Masque:	255.255.255.0					
	Passerelle	192.168.20.1					
	Nom du VLAN	VLAN2:Internet					
	IP switch dans VLAN	192.168.20.1					

Effectuez les tests suivants 'si le ping fonctionne notez OUI, sinon NON:

**Test11**: « ping » entre votre machine et l'interface du switch dans votre VLAN?

**Test12**: « ping » entre votre machine et les interfaces du switch des autres VLAN ?

**Test13**: « ping » entre votre machine et les machines des autres VLAN ?

**Q7**: En fonction des résultats obtenus aux tests 11, 12 et 13 que peut-on conclure (comment interpréter) sur le fait d'avoir affecté une IP à chaque VLAN?

rinterpréter) sur le fait d'avoir affecté une IP à chaque VLAN ?

R7

Oui

# 2.6) Création des règles (filtres) pour le routage inter-VLAN

Que certains VLAN puissent communiquer n'est pas trop grave puisque cela est en partie demandé par les règles de gestion énoncées au début (par exemple « Les postes du VLAN 4 peuvent accéder aux serveurs du VLAN 3 »).

Par contre, cela ne doit pas s'appliquer dans tous les cas (par exemple « Les serveurs du VLAN 3 ne doivent pas accéder à Internet (via le VLAN 2) »).

Il faut donc rajouter des règles, ou des filtres, qui vont permettre de répondre aux besoins exprimés.

<b>Q8</b> :	En '	vous	aidant	du	document	« administration	dlink3326.pdf »	retrouvez	l'enchainement
des r	nenu	s qui	permet	ttent	t des créer	des règles ou des	filtres:		
<b>R8</b>						-			

Rappel: Sur le commutateur D-Link, la création d'une règle (filtre) se fait en 2 étapes :

- 1. La première permet de définir un « **PROFIL** », c'est-à-dire les paramètres de la trame que le commutateur va analyser (*masque de sous réseau* pour les adresses IP) et l'action à réaliser (« *autoriser* » ou « *interdire* »).
- 2. La deuxième permet de compléter le Profil en définissant la « règle (filtre) », c'est-à-dire les critères (*plage d'adresses IP ou adresses IP uniques*) à utiliser par le commutateur pour traiter la trame (selon l'action définie dans le Profil).

Les « Profil » possèdent un identifiant. Vous leur donnerez des numéros multiples de 10~(10,~20~ etc.). Ensuite, pour chaque « Profil » on peut créer des règles (filtres) qui auront également un  $N^{\circ}$  d'identifiant qui suit le  $n^{\circ}$  du Profil (pour 10 => 11,~12,~13 etc. ; pour 20 => 21,~22,~23, etc.).

_	<b>Q9</b> : Recopiez les règles (2) de gestion relatives à une interdiction, énoncées au début du paragraphe 2, qui vont nécessiter la création de règles (filtres):					
R9	graphe 2, qui vont necess	real in eleminos de l'egles (miles).				
VLA	*	réation de ces filtres, notez pour chacune des règles de gestion les leurs adresses IP énoncées au début. Cela facilitera la saisie des				
R10		3 (serveur) 30.71 a accédé au VLAN 2 (internet) 20.71 1 (system) 0.121 a accédé au VLAN 2 (internet) 20.71				
Faites ve	érifier par le PROF et ens	uite seulement créez vos filtres.				
	ela, allez dans Access	éments qui vont vous permettre de créer les règles (filtres). <b>Profile Mask Setting</b> et créez les filtres qui vous paraissent				
<b>№</b> Q11	: Compte tenu des masqu	ues de sous réseaux utilisés, combien de Profil vous allez utiliser?				
R11	1					
_		le de gestion que vous allez traiter :				
R12						
_	: Etape 1 : Notez les para					
R13	Profil ID: Access profile :	10 IP				
	Source IP Mask:	255.255.255.0				
	Destination IP Mask :	255.255.255.0				
	Action (permit / deny)					
<b>₽</b> 014	: Etape 2 : Notez les para	amètres de la « Règle »:				
	Profil ID:	11				
R14	Access Rule ID:	IP				
	Source IP:	192.168.30.0				
	Destination IP:	192.168.20.0				
R14	Profil ID:	12				
	Access Rule ID:	IP				
	Source IP:	192.168.0.0				
	Destination IP:	192.168.20.0				
		ur chaque Profil et/ou règle)				
Vous po	ouvez reporter c1-dessous	une copie d'écran où l'on peut visualiser la nouvelle règle :				

_	: Notez (recopiez) la règle de gestion que vous allez traiter :	
R12		
<sup>&gt;</sup> O13	: Etape 1 : Notez les paramètres du « Profil »:	
_	Profil ID:	
	Access profile : Source IP Mask :	
	Destination IP Mask :	
	Action (permit / deny)	
Q14	: Etape 2 : Notez les paramètres de la « Règle »:	
_	Profil ID:	
	Access Rule ID : Source IP:	
	Destination IP:	
is no	uvez reporter ci-dessous une copie d'écran où l'on peut visualiser la nouvelle	règle ·
beso	in, répétez l'opération pour chaque Profil et/ou règle)	
ites ve	érifier par le PROF.	
<b>3</b> .	7) Vérification des règles (filtres) de routage inter-VLAN	
	de tests à réaliser doit être faite à partir de machines (physique ou virtuelle).	
ire	les tests	suivants :
st14 :	Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan1 fonctionne ?	Oui
st15 :	Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan2 fonctionne ?	Oui
st16 :	Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan3 fonctionne ?	Oui
st17 :	Est-ce que le « ping » entre 2 machines du Vlan4 fonctionne ?	Oui
st18 :	Est-ce que le « ping » entre le Vlan1 et le VLAN2 fonctionne ?	Non

TP Routage inter-VLAN

BTS SIO2: module SISR4

**Test19**: Est-ce que le « ping » entre le Vlan2 et le VLAN3 fonctionne?

Non

**Test20**: Est-ce que le « ping » entre le Vlan2 et le VLAN4 fonctionne ?

Oui

**Test21**: Est-ce que le « ping » entre le Vlan3 et le VLAN4 fonctionne ?

Oui

Afin de préparer l'étape suivante (configuration de l'accès à Internet), faites les tests complémentaires suivants :

**Q15**: Refaites un « ping » à partir d'une machine du Vlan4 vers une machine de VLAN2. Sur la machine de VLAN2 lancer préalablement une analyse de trame et notez l'adresse IP source :

**R15** 

C'	est IP 192.168.40.2			
No.	Time   Source	Destination	Protocol	Length  Info
	11 13.5781550 192.168.20.71	89.2.0.1	DNS	85 Standard query 0x8c0f A teredo.ipv6.microsoft.com
	12 14.5780020 192.168.20.71	89.2.0.2	DNS	85 Standard query 0x8c0f A teredo.ipv6.microsoft.com
	13 16.0804880 192.168.20.71	224.0.0.252	LLMNR	65 Standard query 0x62ec A PC-14
	14 16.1667710 192.168.40.2	192.168.20.71	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=66/16896, ttl=127
	15 16.1670320 192.168.20.71	192.168.40.2	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=66/16896, ttl=128 (request in 14)
	16 16.1874890 192.168.20.71	224.0.0.252	LLMNR	65 Standard query 0x62ec A PC-14
	17 16.3912520192.168.20.71	192.168.20.255	NBNS	92 Name query NB PC-14<20>

## 2.8) Configuration et utilisation de l'accès à Internet


appartenant au réseau 192.168.0.0/24, si l'on connecte le VLAN2 au réseau de la salle C351, est-ce que la machine du VLAN4 pourra accéder à Internet ? Pourquoi ?

R16 Non car les adresses du VLAN 4 ne sont pas routable sur internet IP privé

Q17 : Que peut-on faire pour remédier à ce problème ?

R17 II faudra faire de la translation d'adresse sur un routeur 2003 connecter entre VLAN 2 et le VLAN 4

Complétez le schéma en rajoutant l'équipement qui permettra d'accéder à Internet. N'oubliez pas de faire apparaître les adresses IP de cet équipement (l'adresse IP dans le VLAN2 devra avoir la valeur la plus grande possible):



**Adresses IP** disponibles: Plot A: 192.168.0.168/24

Plot B: 192.168.0.169/24 Plot C: 192.168.0.188/24 Plot D: 192.168.0.189/24

Eléments à choisir pour compléter le schéma :



#### Faites vérifier par le PROF.

Cet équipement sera mis en œuvre par chacun des membres du groupe (plot), à tour de rôle. De la même façon, chacun jouera le rôle du client dans le VLAN4.

Comme cet équipement nécessite 2 adresses IP et qu'il sera simulé par une machine virtuelle, vous allez devoir utiliser la 2ème carte réseau du serveur ESXi. Attention à ne pas mélanger les 2 cartes sinon vous risquez de perdre la liaison entre votre poste client et le serveur ESXi.

✓ Q18: Avant de tester la connexion vers Internet, notez la configuration de la machine que vous allez utiliser (dans le VLAN 4):

ancz	mez utiliser (duns le VEI II V +).					
R18	IP:	192.168.40.3				
	Masque:	255.255.255.0				
	Passerelle:	192.168.40.1				
	DNS:	89.2.0.1				

**Q19** : Est-ce que la machine du VLAN4 peut accéder à Internet?

R19 Non

# Faites vérifier par le PROF.

Pour terminer, faites les tests suivants :

**Test22**: Est-ce qu'une machine du Vlan3 peut accéder à Internet ?

**Test23**: Est-ce qu'une machine du Vlan1 peut accéder à Internet ?

Ce TP vous a parmi d'une part de mettre en œuvre le routage inter-VLAN sur un commutateur de niveau 3 mais il vous sera également très utile pour le contexte que vous devrez mettre en place pour le CCF E4 de fin d'année. Si des points ne vous paraissent pas évidents, n'hésitez pas à refaire certaine manipulations car vous devez tous maitriser cette partie technique. Vous serez obligatoirement amené à faire des modifications (ou ajouts) lors du CCF.

BTS SIO2: module SISR4	TP Routage inter-VLAN

# 3) Routage inter-VLAN via un routeur

Cette 3<sup>ème</sup> partie sera traitée lorsque nous disposerons du matériel CISCO.


## TP sur les VLAN

# 1) Préparation du matériel

Nous disposons de 4 commutateurs DLINK 3326. Vous travaillerez donc par plot, c'est-à-dire par groupe de 4 (ou 3). Chaque groupe pourra ainsi administrer un commutateur (Vérifiez les adresses IP des switches !!).

#### 1.1) Raccordement des différents équipements

La configuration matérielle de chaque groupe est classique: Chaque élève dispose d'un client et d'un serveur connectés à son mini commutateur. Les 4 commutateurs sont connectés au bandeau de brassage. Il faut ensuite câbler les laissons du bandeau de brassage vers le commutateur D-Link



#### 1.2) Vérification du bon fonctionnement

Pour éviter tout problème, vous allez vérifier que tous les postes d'un même groupe sont capables de communiquer. Dans un premier temps, vérifiez que les postes ont des adresses IP compatibles (même réseau)

Ensuite, faites autant de « Ping » qu'il est nécessaire.

# 2) Administration du commutateur via l'interface graphique

Pour accéder à l'interface, ouvrir un navigateur et d'utiliser l'IP du switch comme URL : http://ipSwtch.

#### Remarque:

Si les commutateurs ont déjà été utilisés et configurés, ils ont alors reçu les adresses IP suivantes (adresse indiquée sur chaque switch): 192.168.0.210; 192.168.0.211; 192.168.0.212; 192.168.0.213
Attention, si un switch est réinitialisé, son adresse IP par défaut est 10.90.90.90.

Pour pouvoir configurer un switch, il faut que ce switch et le poste de travail soient dans le même réseau!

Dans la page d'accueil, il faut alors cliquer sur le lien hypertexte vers le « login » qui se trouve en haut de la page, dans un rectangle de couleur verte.

Il faut ensuite s'authentifier par un « login »et un mot de passe (« admin » « admin »par défaut).

Le navigateur affiche alors l'interface d'administration qui est constitué de 3 zones :

Barre menus du NAVIGATEUR									
	Visualisation des ports et des modules optionnels								
Sélection des menus ou									
fenêtre à afficher.	Affichage des informations relatives au menu sélectionné								

L'interface propose au départ 2 possibilités :

- **Basic setup** (configuration de base)
- > Advanced setup (configuration avancée)

La configuration de base (*Basic setup*) permet d'afficher par exemples :

• les paramètres du commutateur, de la même façon que la commande en ligne « show switch » ;

• les comptes d'utilisateurs ; la configuration des ports ; etc.

Avec la configuration avancée (Advanced setup) on peut modifier des paramètres particuliers tels que :

- la configuration des VLAN (niveaux 1,2 et 3);
- le spanning tree ; l'agrégation de liens ; etc.

## 3) Configuration des VLANs sur le commutateur

#### 3.1) Création de 2 VLANs

Pour accéder à cette partie, il faut aller dans *Advanced setup* puis dans le sous-menu *VLAN configurations* et enfin sélectionner *802.1Q VLANs*, ce qui ouvre la fenêtre de dialogue suivante :

_	802.1Q VLANs									
New Edit Delete										
	VLAN	ID	VLAN	Advertisement	Menbers					
	(VID)		Name			1 to 8	9 to 16	17 to 24	25	26
	0 1		Default	Enabled	Unit 1	uuuuuuu	uuuuuuu	uuuuuuu	u	u
-	•	i i			•		•	•		

On peut ainsi Ajouter, Editer ou Supprimer des VLANs.

Le *VID* permet d'étiqueter (tagger) les trames selon la norme 802.1Q. En effet, c'est la valeur du VID qui est rajoutée dans une trame étiquetée (« taggée »).

Advertisement (annonce), positionné à « Enabled » permet à un membre de joindre le VLAN concerné (éventuellement réparti sur plusieurs commutateurs) grâce au protocole GVRP dont le rôle est d'échanger des informations entre les différents commutateurs, notamment les VLANS qui sont déclarés.

☐ Créez 2 nouveaux VLANs ayant les caractéristiques suivantes :

```
Pour le premier : VID = "3" et VLAN Name = "vlan3" sans oublier de valider (« Apply ») ;
Pour le second : VID = "4" et VLAN Name = "vlan4";
```

Vous avez certainement remarqué que le commutateur est configuré par défaut avec un VLAN ayant les caractéristiques VID = "1" et VLAN Name = "Default".

## 3.2) Affectation des ports aux 2 nouveaux VLANs

Un VLAN statique est tout simplement un VLAN de niveau 1 ou VLAN par port. L'aspect statique vient du fait que lorsque l'affectation des ports à un Vlan est réalisée, le Vlan est alors figé. Dans les Vlans par adresses MAC ou IP, le port est affecté au Vlan en fonction de l'adresse. Tout changement d'adresse sur un port entraîne donc une nouvelle affectation du port, d'où l'aspect dynamique.


Attention: Par défaut, tous les ports sont affectés au VLAN "**Default**". Il faut donc préalablement retirer les ports 9 à 24 du Vlan par défaut. Les ports 25 et 26 restent inchangés (réservés à un module optionnel).

```
Les ports du commutateur seront répartis de la façon suivante : 1<sup>er</sup> Vlan (VID="1"; VLAN Name = "Default"): ports 1 à 8; 2<sup>ème</sup> Vlan (VID="3"; VLAN Name = "vlan3"): ports 9 à 16; 3<sup>ème</sup> Vlan (VID="4"; VLAN Name = "vlan4"): ports 17 à 24;
```

Dans la partie configuration de base (*Basic setup*) recherchez et faites un « Save Changes ».

#### 3.3) Vérification des communications sur 1 commutateur

Connectez 2 élèves (client et serveur) sur le Vlan3 et les 2 autres sur le Vlan4.



Tests à réaliser :

**Test1**: Est-ce que le « Ping » entre 2 machines du même Vlan fonctionne ?

Oui


Test2: Est-ce que le « Ping » entre un poste du Vlan3 et un poste du Vlan4 fonctionne?

Non

Test3: Est-ce que l'on peut accéder à l'interface d'administration à partir de l'un des postes ?

Non

Connectez un élève (élève 1 dans l'exemple) sur le Vlan1.



Test4 : L'élève connecté au VLAN1 peut-il accéder à l'interface d'administration?

Oui

Comment peut-on expliquer cela?

Car IP du l'élevé appartient au même segment Ethernet que le VLAN 1.


**Test5** : L'élève connecté au VLAN1 peut-il communiquer avec les autres?

Non

## 4) Marquage de trame selon la norme 802.1Q

#### 4.1) Vérification des communications entre plusieurs commutateurs

Connectez 2 commutateurs (deux groupes d'élèves) de la façon suivante :



Connexion port2-switch1 au port2-switch2

**Test6**: Est-ce que le « Ping » entre client1 ou 2 (switch1) et le client5 ou 6 (switch2), tous dans le même Vlan, fonctionne ?

Non

Comment peut-on expliquer cela ? (Revoir le cours avant de répondre !)

Ça ne marche pas car on n'est pas dans le même VLAN il faut un trunk (spécifier un port) pour transmettre le trafic entre plusieurs vlan.

#### 4.2) Création d'un « trunk » entre les commutateurs

Quelques rappels du cours :

Un **trunk** est une connexion physique unique sur laquelle on transmet le trafic de plusieurs VLAN. Les trames qui traversent le trunk sont complétées avec les informations relatives à la norme 802.1q, notamment le VID (Vlan Identifier) pour les conserver et les transmettre dans le même VLAN.

Cette identification permet de conserver les trames dans un même **VLAN** (ou **domaine de diffusion**) et de répartir entre plusieurs équipements (ici entre les deux commutateurs).

Pour réaliser un « trunk », il suffit de **marquer** (**tagger**) les ports qui sont utilisés dans la connexion entre les commutateurs. Par défaut, tous les ports sont non marqués (**untagged** repéré par « **u** »). Une fois marqués (taggés), les ports concernés sont repérés par « **t** ».


Marquer (tagger) les ports 2 de chaque commutateur (ports utilisés pour le trunk).

Allez ensuite dans le menu « Advanced Setup » et « VLANS configurations ».


- Sélectionnez le sous menu « Switch GVRP » et activer ce protocole avec « Enable ».
- Sélectionnez le sous menu « *IEEE 802.1q Port settings* » et activer le protocole GVRP sur le port taggé (trunk) avec « *Enable* ».

**Test7**: Refaire le « Ping » » entre client1 ou 2 (switch1) et le client5 ou 6 (switch2). Est-ce que le « Ping » fonctionne ?

Oui



Test8: Lancer une capture de trame et refaire le «ping » entre client1 (switch1) et le client5 (switch2) du même Vlan. Vous devriez alors retrouver les informations conformes à la norme 802.1Q:



# 3) Routage inter-VLAN

Cette partie sera abordée dans un autre TP