

S2.03 INSTALLATION DE SERVICES RÉSEAUX

RAPPORT FINAL

BUT Informatique Semestre 2
IUT de Bayonne et du Pays Basque
Département Informatique

Année universitaire 2022-2023 Laborde Romain Dumolié Alexis Moreno Alex

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
1. PLAN D'ADRESSAGE RETENU	3
1.1 Adressage	3
1.2 Schéma du réseau	4
2. PARAMÉTRAGE	5
2.1 Serveur DHCP	5
2.2 routeur 1	5
2.3 routeur 2	5
2.4 routeur 3	5
2.5 Serveur administrateur (sAppFTP)	5
3. CAPTURES D'ÉCRANS	6
3.1 Serveur DHCP	6
3.2 Machines administrative (mA3)	7
3.3 Machines d'entreposage(mE4)	8
3.4 Serveur d'application d'entreposage	9
3.5 Serveur FTP	10
3.6 routeur 1	11
3.7 routeur 2	11
3.8 routeur 3	12
3.9 Tests du DHCP	13
3.9.1 Depuis machines administratives (mA1)	13
3.9.2 Depuis machines entrepôt (mE4)	13
3.10 Tests du service FTP	14
3.10.1 Depuis machines administratives (mA1)	14
3.10.2 Depuis machines entrepôts (mE4)	14
3.11 Connexion vers IPARLA depuis machine administrative	15
3.12 Test des différents pings	15
3.12.1 Depuis machines administratives	15
3.12.1.1 Vers la GATEWAY	15
3.12.1.2 Vers entrepôt	16
3.12.1.3 Vers sAppFTP	16
3.12.1.4 Vers sAppEnt	17
3.12.2 Depuis entrepôt	17
3.12.2.1 Vers la GATEWAY	17
3.12.2.2 Vers administratif	18
3.12.2.3 Vers sAppFTP	18
3.12.2.3 Vers sAppEnt	19
3.12.3 Depuis sAppFTP	19
3.12.3.1 Vers la GATEWAY	19
3.12.4 Depuis sAppEnt	20
3.12.4.1 Vers la GATEWAY	20

1. PLAN D'ADRESSAGE RETENU

1.1 Adressage

Notre adresse publique de classe C est 220.18.4.0 /24, le masque de réseau est 255.255.255.0. Nous avons besoin de trois sous-réseaux spécifiques à savoir :

- 1 sous-réseau "serveur" avec un serveur
- 1 sous-réseaux "entrepôt" avec 4 machines
- 1 sous-réseaux "administratif" avec 6 machines

Il nous reste donc 6 bits soit 2 puissance 6 qui nous donne 64 - 2 (adresse du réseau et adresse du broadcast). Nous pouvons donc adresser 62 machines par sous-réseau.

Détail adressage:

1er sous-réseau correspond au sous-réseau "serveur":

adresse réseau : 220.18.4.0 / 26

- adresse broadcast : 220.18.4.63 / 26

- plage d'adresses machine : de 220.18.4.1 à 220.18.4.62

2ème sous-réseau correspond au sous-réseau "administratif" :

- adresse réseau : 220.18.4.64 / 26

- adresse broadcast : 220.18.4.127 / 26

plage d'adresses machine : de 220.18.4.65 à 220.18.4.126

3ème sous-réseau correspond au sous-réseau "entrepôt":

- adresse réseau : 220.18.4.128 / 26

- adresse broadcast: 220.18.4.191 / 26

- plage d'adresses machine : de 220.18.4.129 à 220.18.4.190

4ème sous-réseau correspond au sous-réseau NON UTILISÉ :

- adresse réseau : 220.18.4.192

- adresse broadcast : 220.18.4.255

- plage d'adresses machine : de 220.18.4.193 à 220.18.4.254

Adressage routeurs:

routeur1 : eth0 220.18.4.129 / 26 1ère adresse sous-réseau "entrepôt" eth1 220.18.4.1 /26 1ère adresse sous-réseau "serveur"

routeur2: eth0 220.18.4.2 /26 2ème adresse sous-réseau "serveur"

eth1 220.18.4.65 /26 1ère adresse sous-réseau "administratif"


routeur3: eth0 192.168.0.1/24 vers gateway

eth1 220.18.4.66 /26 2ème adresse sous-réseau "administratif"

Adressage serveurs:

serveur DHCP: eth0 220.18.4.190 /26 dernière adresse sous-réseau "entrepôt" eth1 220.18.4.126 /26 dernière adresse sous-réseau "administratif" serveur application de gestion commerciale et FTP: eth0 220.18.4.61 /26 serveur application d'entreposage : eth0 220.18.4.62 /26

1.2 Schéma du réseau



2. PARAMÉTRAGE

2.1 Serveur DHCP

Nous avons paramétrer le serveur DHCP à l'aide du fichier de configuration dhcpd.conf

2.2 <u>routeur 1</u>

Nous avons paramétrer le routeur 1 à l'aide du fichier de configuration (Cf figure)

2.3 <u>routeur 2</u>

Nous avons paramétrer le routeur 2 à l'aide du fichier de configuration (Cf figure)

2.4 <u>routeur 3</u>

Nous avons paramétrer le routeur 3 à l'aide du fichier de configuration (Cf figure)

2.5 <u>Serveur administrateur (sAppFTP)</u>

cd/

nano etc/rc.local

ifconfig eth0 220.18.4.61 /26

2.6 Configuration serveur entrepôt (sAppEnt):

cd/


nano etc/rc.local

ifconfig eth0 220.18.4.62 /26

3. CAPTURES D'ÉCRANS

(requête DHCP, routage ok, accès internet ou non des machine, accès serveur gestion simulé)

3.1 Serveur DHCP



Configuration du serveur DHCP dans le fichier rc.local nous avons adressé les interfaces eth0 et eth1 de manière statique avec les dernières adresses disponibles de chacun des sous-réseaux. La commande /etc/init.d/isc-dhcpd-server start permet au lancement de la machine de démarrer le service DHCP depuis cette machine.

```
routeur2 (debian-wheezy-08367)
                                            File: /etc/dhcp/dhcpd.conf
     option routers rtr-29.example.org;
   pool {
     allow members of "foo";
range 10.17.224.10 10.17.224.250;
   pool {
     deny members of "foo";
range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#
#}
authoritative;
#Adressage sous réseau entrepot
subnet 220,18,4,128 netmask 255,255,255,192{
    range 220.18.4.130 220.18.4.189; #on donne les adresses de 130 à 189 option routers 220.18.4.129;
#Addressage sous réseau administratif
subnet 220,18,4,64 netmask 255,255,255,192{
    range 220,18,4,67 220,18,4,125;
                                                 # on donne les adresses de 67 à 125
    option routers 220,18.4.66; # on attribue la route vers le sous-réseau des servers
```

Le fichier dhcpd.conf nous a permis de configurer la manière dont vont être adressées les machines qui en feront la demande.


Pour le sous-réseau entrepôt la plage d'adresses disponible est de 220.18.4.130 à 220.18.4.189 (les adresses 220.18.4.129 et 220.18.4.190 étant déjà prises).

La route par défaut est définie vers le routeur 1 qui fait la passerelle entre le sous réseau-entrepôt et le sous réseau-server.

Pour le sous-réseau administratif la plage d'adresses disponible est de 220.18.4.67 à 220.18.4.125 (les adresses 220.18.4.65, 220.18.4.66 et 220.18.4.126 étant déjà prises).

La route par défaut est définie vers le routeur 3 qui fait la passerelle entre le sous réseau-administratif et la Gateway.

3.2 Machines administrative (mA3)



Le fichier rc.local des machines administratives a été configuré comme ci-dessus avec seulement la commande **dhclient eth0**. Cette commande envoie une requête DCHP au serverDHCP qui lui renverra son adressage pour son interface eth0 ainsi que la route par défaut définie dans le **dhcpd.conf**.

3.3 Machines d'entreposage(mE4)

Le fichier rc.local des machines d'entreposage a été configuré comme ci-dessus avec seulement la commande **dhclient eth0**. Cette commande envoie une requête DCHP au serveur DHCP qui lui renverra son adressage pour son interface eth0 ainsi que la route par défaut définie dans le **dhcpd.conf**.

3.4 Serveur d'application d'entreposage

```
sAppEnt (debian-wheezy-08367)
  GNU nano 2.2.6
                                     File: /etc/rc.local
  !/bin/sh -e
  rc.local
  This script is executed at the end of each multiuser runlevel. Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
  value on error.
  In order to enable or disable this script just change the execution
  By default this script does nothing.
ifconfig eth0 220,18.4.62/26
route add -net 220,18.4.128/26 gw 220,18.4,1
route add -net 220,18.4.64/26 gw 220,18.4.2
cd /root
 while true; do cd /root | cat index.html | nc -l -p 80 -q 0; done&
exit 0
                                     Read File "Y Prev Page
   Get Help
                 ^O WriteOut
                                                                   ^K Cut Text
                                     Where Is
```

Pour configurer le serveur d'application d'entreposage nous avons d'abord configuré son interface eth0 de manière statique en prenant la dernière adresse encore disponible soit 220.18.4.62.

Nous ajoutons également deux routes vers les sous réseaux administratif et entreposage, pour permettre au serveur de communiquer avec ces sous-réseaux.

Le serveur d'application doit permettre à n'importe quelle machine d'afficher une page web ("index.html") grâce à la commande netcat en mode écoute. Le problème de cette commande est qu'elle ne répond qu'à une demande. Ainsi nous avons créé une boucle infinie qui exécute la commande netcat en mode écoute sur le port 80 afin de permettre à toutes les machines de demander l'accès à la page web n'importe quand. Cette boucle est exécutée en fond, grâce à l'esperluette après le **done**, ainsi l'instruction ne bloque pas le terminal.

3.5 Serveur FTP

Pour configurer le serveur FTP nous avons d'abord configuré son interface eth0 de manière statique en prenant la dernière adresse encore disponible soit 220.18.4.62.

Nous ajoutons également deux routes vers les sous réseaux administratif et entreposage, pour permettre au serveur de communiquer avec ces sous-réseaux.

La commande **ftpd -D -A** permet de démarrer le service FTP.

Le -D permet d'exécuter le serveur en mode daemon, ainsi il fonctionne comme un service en continu, en attente de connexions de clients FTP. Il ne nécessite pas qu'un utilisateur soit connecté en permanence sur la machine hébergeant le serveur FTP.

Le -A permet d'exécuter le serveur en mode anonyme, ainsi les utilisateurs peuvent se connecter au serveur FTP sans fournir d'informations d'identification.

3.6 <u>routeur 1</u>

```
routeur1 configuration file
 1 #!/bin/bash
 2 # --
 3 # This script will be executed (sourced) as final step
 4 # of the virtual machine bootstrap process.
 6 # Several variables are set at this point.
 7 # Examples: (some values depend on your settings)
 8 # ---
9 # hostname='R1'
10 # mem='48M'
11 # virtualfs kind='router'
12 # virtualfs name='router-guignol-45228'
13 # mac_address_eth0='02:04:06:15:ad:0a'
14 # mtu eth0='1500'
15 # PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin'
16 # ---
17 # Your effective user and group IDs are uid=0 (root), gid=0 (root),
18 # and the current working directory is '/', that is to say PWD='/'
19 # ---
20 ifconfig eth0 220.18.4.129/26
21 ifconfig eth1 220.18.4.1/26
                    Annuler
                                                                  Valider
```

Nous avons configuré les interfaces eth0 et 1 de manière statique, elles prennent chacune la première adresse disponible.

3.7 routeur 2

```
routeur2 configuration file
 1 #!/bin/bash
 2 # ---
 3 # This script will be executed (sourced) as final step
 4 # of the virtual machine bootstrap process.
 5 # ---
 6 # Several variables are set at this point.
 7 # Examples: (some values depend on your settings)
 8 # ---
 9 # hostname='R1'
10 # mem='48M'
11 # virtualfs kind='router'
12 # virtualfs_name='router-guignol-45228'
13 # mac_address_eth0='02:04:06:15:ad:0a'
14 # mtu eth0='1500'
15 # PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin'
17 # Your effective user and group IDs are uid=0 (root), gid=0 (root),
18 # and the current working directory is '/', that is to say PWD='/'
19 # --
20 ifconfig eth0 220.18.4.2/26
21 ifconfig eth1 220.18.4.65/26
```

Nous avons configuré les interfaces eth0 et 1 de manière statique, elles prennent chacune la première adresse disponible.

3.8 <u>routeur 3</u>


```
routeur2 (guignol-18474)
 GNU nano 2.3.6
                               File: /etc/network/interfaces
# Configure Loopback
auto lo
iface lo inet loopback
# Montage automatique de l'interface
auto eth0
# Définition en tant qu'IP statique
iface ethO inet static
        address 192,168,0,1
netmask 255,255,255,0
        gateway 192,168,0,2
# Définition de l'interface eth1
auto eth{f 1}
iface eth{f 1} inet static
        address 220,18,4,66
        netmask 255,255,255,192
```

```
routeur3 configuration file
 1 #!/bin/bash
3 # This script will be executed (sourced) as final step
4 # of the virtual machine bootstrap process.
5 # --
6 # Several variables are set at this point.
7 # Examples: (some values depend on your settings)
8 # -
9 # hostname='R1'
10 # mem='48M'
11 # virtualfs_kind='router'
12 # virtualfs name='router-guignol-45228'
13 # mac_address_eth0='02:04:06:15:ad:0a
14 # mtu eth0='1500'
15 # PATH='/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin'
16 # --
17 # Your effective user and group IDs are uid=0 (root), gid=0 (root),
18 # and the current working directory is '/', that is to say PWD='/'
19 # --
20 ifconfig eth0 192.168.0.1/24
21 ifconfig eth1 220.18.4.66/26
22
23 route add default gw 192.168.0.2 eth0
24 route add -net 220.18.4.0/26 gw 220.18.4.65 eth1
```


Nous avons configuré les interfaces eth0 et 1 de manière statique, elles prennent chacune la première adresse disponible. Afin de permettre aux machines du sous-réseau administratif de communiquer avec internet nous avons ajouté une route par défaut vers la gateway sur l'interface eth0. Cependant les machines administratives n'ont qu'une route par défaut vers le routeur 3 elles ne peuvent donc pas communiquer avec le sous-réseau serveur. C'est pourquoi nous avons ajouté au routeur 3 une route vers le sous-réseau serveur afin que ce dernier redirige les tentatives de connexions aux serveurs vers le routeur 2 qui fait la passerelle entre le sous-réseau administratif et le sous-réseau serveur.

3.9 Tests du DHCP

3.9.1 Depuis machines administratives (mA1)




3.9.2 Depuis machines entrepôt (mE4)




3.10 Tests du service FTP


3.10.1 Depuis machines administratives (mA1)



3.10.2 Depuis machines entrepôts (mE4)




3.11 Connexion vers IPARLA depuis machine administrative




3.12 <u>Test des différents pings</u>

3.12.1 Depuis machines administratives


3.12.1.1 Vers la GATEWAY




3.12.1.2 Vers entrepôt



3.12.1.3 Vers sAppFTP




3.12.1.4 Vers sAppEnt




3.12.2 Depuis entrepôt


3.12.2.1 Vers la GATEWAY




3.12.2.2 Vers administratif



3.12.2.3 Vers sAppFTP



3.12.2.3 Vers sAppEnt



3.12.3 Depuis sAppFTP

3.12.3.1 Vers la GATEWAY

```
routeur2 (debian-wheezy-08367)

[0 root@sAppFTP ~]$ ping 192.168.0.2
connect: Network is unreachable
[2 root@sAppFTP ~]$

[2 root@sAppFTP ~]$
```

3.12.4 Depuis sAppEnt

3.12.4.1 Vers la GATEWAY

