Programmation socket - notes de cours ++

Prérequis

Afin que deux applications communiquent, il faut que les machines qui les exécutent soient accessibles :

- même réseau
- réseaux joignables
- penser à pinguer les machines entre elles (commande ping).

Fonctions utiles

Socket : créer un point de communication

Une **socket** est un point de communication, on pourra relier cette **socket** à un couple (adresse IP,port) de la machine sur laquelle s'exécute le futur logiciel communiquant que l'on écrit.

Socket retourne un entier, un descripteur, -1 si erreur.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
Exemple (vu ci-après) :
```

```
if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
{
    perror("socket");
    exit(1);
}
```

Source: http://manpagesfr.free.fr/man/man2/socket.2.html

Bind: fournir un nom à une socket

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
```

Quand une socket est créée avec l'appel système **socket**(2), elle existe dans l'espace des noms mais n'a pas de nom assigné). **bind**() affecte l'adresse spécifiée dans *addr* à la socket référencée par le descripteur de fichier *sockfd*. *addrlen* indique la taille, en octets, de la structure d'adresse pointée par *addr*. Traditionnellement cette opération est appelée « affectation d'un nom à une socket ».

Il est normalement nécessaire d'affecter une adresse locale avec **bind**() avant qu'une socket **SOCK_STREAM** puisse recevoir des connexions *(accept)*. **Bind** retourne 0 ok, -1 erreur.

Source: http://manpagesfr.free.fr/man/man2/bind.2.html. Exemple (vu ci-après):

```
if (bind(sock, (struct sockaddr *)&local, sizeof(struct sockaddr)) == -1)
{
    perror("bind");
    exit(1);
}
```

Listen: attendre des connexions sur une socket

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int listen(int sockfd, int backlog);

listen() marque la socket référencée par *sockfd* comme une socket passive, c'est-à-dire comme une socket qui sera utilisée pour accepter les demandes de connexions entrantes en utilisant <u>accept</u>(2).

L'argument **sockfd** est un descripteur de fichier qui fait référence à une socket de type **SOCK_STREAM** ou **SOCK_SEQPACKET.**

L'argument **backlog** définit une longueur maximale jusqu'à laquelle la file des connexions en attente pour sockfd peut croître. Si une nouvelle connexion arrive alors que la file est pleine, le client reçoit une erreur indiquant **ECONNREFUSED**, ou, si le protocole sous-jacent supporte les retransmissions, la requête peut être ignorée afin qu'un nouvel essai réussisse. listen retourne -1 quand une erreur survient.

Exemple (vu ci-après):

```
if (listen(sock, 5) == -1)
{
    perror("listen");
    exit(1);
}
```

Accept: accepter une connexion sur une socket

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int accept(int sockfd, struct sockaddr *adresse, socklen_t *longueur);

L'appel système **accept**() est employé avec les sockets utilisant un protocole en mode connecté (**SOCK_STREAM** et **SOCK_SEQPACKET**). Il extrait la première connexion de la file des connexions en attente de la socket sockfd à l'écoute, <u>crée une nouvelle socket connectée, et renvoie un nouveau descripteur de fichier qui fait référence à cette socket</u>. La nouvelle socket n'est pas en état d'écoute. La socket originale sockfd n'est pas modifiée par l'appel système.

L'argument sockfd est une socket qui a été créée avec la fonction socket (2), attachée à une adresse avec bind(2), et attend des connexions après un appel <u>listen(2)</u>. accept retourne -1 quand une erreur survient.

Exemple (vu ci-après):

```
if ((socket2 = accept(sock, (struct sockaddr *)&distant, &lg)) == -1)
{
    perror("accept");
    exit(1);
}
```

Close: fermer un descripteur de fichier

#include <unistd.h>

int close(int fd);

Permet de fermer une socket (très important)!

Read: lire depuis un descripteur de fichier

#include <unistd.h>

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

read() lit jusqu'à count octets depuis le descripteur de fichier fd dans le tampon pointé par buf.

Si *count* vaut zéro, **read**() renvoie zéro et n'a pas d'autres effets. Si *count* est supérieur à **SSIZE_MAX**, le résultat est indéfini.

read() renvoie -1 s'il échoue, auquel cas *errno* contient le code d'erreur, et la position de la tête de lecture est indéfinie. Sinon, read() renvoie le nombre d'octets lus (0 en fin de fichier), et avance la tête de lecture de ce nombre. Le fait que le nombre renvoyé soit plus petit que le nombre demandé n'est pas une erreur. Ceci se produit à la fin du fichier, ou si on lit depuis un tube ou un terminal, ou encore si read() a été interrompu par un signal.

Exemple (vu ci-après):

read(socket2, mess, 80);

Write : écrire dans un descripteur de fichier

#include <unistd.h>

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

write() écrit jusqu'à count octets dans le fichier associé au descripteur fd depuis le tampon pointé par buf.

Le nombre d'octets écrits peut être inférieur à *count* si, par exemple, la place disponible sur le support physique concerné est insuffisante, ou si la limite de ressource **RLIMIT_FSIZE** a été atteinte (voir <u>setrlimit(2)</u>), ou si l'appel a été interrompu par un gestionnaire de signal avant que les *count* octets aient été écrits. (Voir également <u>pipe(7)</u>.)

Pour un fichier positionnable (c'est-à-dire un fichier sur lequel on peut appliquer lseek(2), par exemple, un fichier ordinaire) l'écriture s'effectue à la position courante de la tête de lecture, et la tête de lecture est déplacée du nombre d'octets effectivement écrits. Si le fichier a été ouvert avec l'attribut **O_APPEND** de open(2), la tête de lecture est d'abord positionnée à la fin du fichier avant que l'écriture ne commence. Le déplacement de la tête de lecture et l'opération d'écriture sont effectués en une étape atomique.

POSIX réclame qu'une lecture avec <u>read(2)</u> effectuée après le retour d'une écriture avec **write()**, renvoie les nouvelles données. Notez que tous les systèmes de fichiers ne sont pas compatibles avec POSIX.

write() renvoie le nombre d'octets écrits (0 signifiant aucune écriture), ou -1 s'il échoue, auquel cas errno

contient le code d'erreur. Si *count* vaut zéro, et si *fd* est associé à un fichier normal, **write**() peut renvoyer un code d'erreur si l'une des erreurs ci-dessous est détectée. Si aucune erreur n'est détectée, 0 sera renvoyé sans effets de bord. Si *count* vaut zéro, et si *fd* est associé à autre chose qu'un fichier ordinaire, les résultats sont indéfinis.

Exemple (vu ci-après):

```
write(socket2, "message recu !", 80);
```

Structures utilisées

sockaddr_in et in_addr

```
#include <netinet/in.h>
struct sockaddr in {
             sin_family; // e.g. AF_INET
  short
  unsigned short sin_port; // e.g. htons(3490)
  struct in_addr sin_addr; // see struct in_addr, below
  char
             sin_zero[8]; // zero this if you want to
};
struct in_addr {
  unsigned long s_addr; // load with inet_aton()
};
=> Comment utiliser les structures ?
struct sockaddr_in local;
=> permettra d'avoir accès à
local.sin_family \Rightarrow =AF_INET
                                       (constante)
local.sin_port \Rightarrow =htons(PORT)
                                       hexa to non signed short
local.sin_addr \Rightarrow =INADDR_ANY (constante)
local.sin_zero ⇒ bzero(&(local.sin_zero),8) bzero nécessite l'adresse de la
                         variable et donc on utilise le &, on met les 8 char à o
```

Exemples

Socket bindé fermée.

On prépare le terrain : une socket sock, on la bind à l'adresse locale puis on ferme la socket.

```
perror("socket");
      close(sock);
      perror("bind");
close(sock);
```

Serveur ⇒ Socket bindé à l'écoute accepte messages jusqu'à "fin" et stop quand ctrl-c, fermée

```
include <stdio.h>
#include <netinet/in.h>
#define PORT 12345
      perror("socket");
      close(sock);
      perror("bind");
roid detourneCtrlC()
```

```
7
```

```
close(sock);
close(socket2);
   close(sock);
   perror("listen");
       perror("accept");
   strcpy(mess, "");
   while (strncmp(mess, "fin", 3) != 0)
        write(socket2, "message recu !", 80);
exit(0);
```

Client ⇒ le client initialise une socket, se connecte au serveur, dialogue jusqu'à la saisie de "fin".

```
if (!server)
   exit(1);
sock = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0); // AF INET=famille adresse internet
serv addr.sin port = htons(port); // port de connexion du serveur
```

```
{
    perror("Connexion impossible:");
    close(sock);
    exit(1);
}
printf("connexion avec serveur ok\n");
// dialogue avec le serveur
strcpy(mess, "");
while (strncmp(mess, "fin", 3) != 0)
{
    printf("Question : ");
    gets(mess); //depuis entrée standard
    write(sock, mess, 80); //envoi du message au serveur
    read(sock, mess, 80); //attente de la réponse
    printf("Reponse : %s\n", mess); //affichage message recu !
}
close(sock);
}
```

Todo: tester sur deux machines différentes

- ⇒ lancer le serveur
- ⇒ lancer le client, saisir coucou puis fin
- ⇒ killer le serveur avec un ctrl-c
- ⇒ relancer le serveur, y a-t-il le message bind: Address already in use?