IV. Статика и гидростатика

1. Для равновесия твердого тела или системы тел необходимо одновременное выполнение

двух условий: I условие равновесия: Сумма внешних сил, действующих на систему, должна быть равна нулю.

пренебрежимо мало). Внешними называются силы, действующие на тела, входящие

Твердым телом называется тело,

расстояние между любыми двумя точками которого не изменяется с

течением времени (или меняется

в систему, со стороны тел, не входящих в эту систему.

 $\vec{F}_1^{\text{внеш}} + \vec{F}_2^{\text{внеш}} + \ldots = 0$

II условие равновесия: Сумма *моментов* внешних сил, действующих на систему, должна быть равна нулю

относительно любой оси вращения.

 $M_{\vec{F}_1^{\text{BHeIII}}} + M_{\vec{F}_2^{\text{BHeIII}}} + \dots = 0$

2. Вращающим моментом силы относительно оси вращения называется взятое со знаком «+» или «-» произведение модуля этой силы на ее *плечо*. Плечом силы называется длина перпендикуляра, проведенного

$$M_{\vec{F}} = \pm F \cdot d_{\vec{F}}$$

 ${f 3}$ нак «+» берется, если сила ec Fстремится повернуть тело против часовой стрелки,

знак «-» — если по часовой.

Замечание.

из оси вращения на динию действия этой силы

Приведенное здесь определение вращающего момента справедливо лишь для сил, лежаших в плоскости перпендикулярной оси вращения.

Момент этой силы — отрицательное число: $M_{\vec{F}} < 0$

Единица измерения M в СИ: 1 Н·м

3. Не всегда одновременное выполнение І и ІІ условий равновесия гарантирует неподвижность механической системы. Покой системы невозможен в положениях неустойчивого равновесия (т.е. в таких положениях, любое бесконечно малое смещение из которых, приводит к тому, что сумма внешних сил (или их моментов) стремится еще больше удалить систему от равновесного положения). Реализованы могут быть только положения устойчивого равновесия (т.е. такие положения, любое бесконечно малое смещение из которых, приводит к тому, что сумма внешних сил (или их моментов) стремится вернуть систему обратно в равновесное положение) и положения безразличного равновесия (т.е. положения, при бесконечно малых смещениях из которых сумма внешних сил и их моментов остается равна нулю).

4. <u>Центром масс</u> системы материальных точек m_1, m_2, \ldots, m_N называется геометрическая точка (C), координаты которой определяются формулами:

$$x_{C} = \frac{m_{1}x_{1} + m_{2}x_{2} + \ldots + m_{N}x_{N}}{m_{1} + m_{2} + \ldots + m_{N}}; \quad y_{C} = \frac{m_{1}y_{1} + m_{2}y_{2} + \ldots + m_{N}y_{N}}{m_{1} + m_{2} + \ldots + m_{N}}; \quad z_{C} = \frac{m_{1}z_{1} + m_{2}z_{2} + \ldots + m_{N}z_{N}}{m_{1} + m_{2} + \ldots + m_{N}}$$


Центр тяжести (т. е. точка приложения равнодействующей силы тяжести) совпадает с центром масс системы, если эта система находится в однородном гравитационном поле (или напряженность поля тяготения меняется в пределах системы незначительно)

 (т.е. жидкость неподвижная относительно стенок сосуда) **5.** Сила гидростатического давления — сила, с которой покоящаяся жидкость действует на погруженные в нее тела, стенки и дно сосуда, в котором жидкость находится (без учета поверхностного натяжения).

По своей природе эта сила является

силой объемной упругости ∑ Она возникает, если жидкость сжата (например, прижата силой тяготения к внутренней поверхности неподвижного сосуда) и зависит от степени сжатия.

Сила гидростатического давления всегда направлена перпендикулярно к той поверхности, на которую она действует (поскольку сила объемной упругости не может иметь составляющей параллельной поверхности, деформированного тела, а упругостью формы жидкость не обладает)



6. Давлением жидкости на плоскую поверхность называется отношение силы гидростатического давления, действующей на эту поверхность, к площади поверхности (при условии, что сила распределена по поверхности равномерно).

$$p = \frac{F_{\text{гидр. давл.}}}{S}$$

• поверхность плоская

• давление одинаково во всех точках поверхности или давление в данной точке поверхности

Сила гидростатического давления, действующая на бесконечно малую площадку dS

Если сила давления неравномерно распределена по поверхности, то можно вычислить среднее давление

-площадь бесконечно малой площадки (эта площадь dS мала на столько, что площадку можно с достаточной точностью считать плоской и

изменением давления в пределах dS можно пренебречь)

поверхность плоская $F_{
m {_{ABBЛ.}}} = p_{
m {cp}} \cdot \stackrel{\downarrow}{S} =$ $=\frac{p_A+p_B}{2}\cdot S$

7. Давление в какой-либо точке жидкости — это давление на воображаемую бесконечно малую площадку, на которой лежит эта точка. Причем, можно доказать, что

давление в данной точке жидкости не зависит от ориентации той воображаемой бесконечно малой площадки, на которую производится это давление.





<u>Единица измерения давления в</u> СИ: $1\Pi a = 1 \text{ H/m}^2$.





$$p_A = p_1 = p_2 = p_3$$
 Давление в точке жидкости A

