
MANEJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SYSTEMD

Arranque del sistema

- 1. Arranque de la BIOS
- 2. Cargador de arranque (MBR)
- 3. GRUB2 arranca
 - Carga la imagen del núcleo
 - Gestión de la memoria: supervisa cuánta memoria se utiliza para almacenar qué tipo de elementos, así como el lugar en que los guarda.
 - Gestión de los procesos: determina qué procesos pueden usar la unidad central de procesamiento (CPU), cuándo y durante cuánto tiempo.
 - Controladores de dispositivos: actúa como mediador o intérprete entre el hardware y los procesos.
 - Seguridad y llamadas al sistema: recibe solicitudes de servicio por parte de los procesos.
 - Extrae el contenido de initramfs (contiene las herramientas y guiones necesarios para montar el sistema de archivos antes de que se lance el binario **init** en el sistema de archivos raíz real)

- 4. El núcleo carga los módulos de los drivers necesarios desde initrd.
- 5. Se ejecuta systemd.



Modos de ejecución del sistema

Descripción	Denominación: - Según SysV init system - Según systemd (utilizado por CentOS 7)	Orden para que el sistema se ejecute en un modo específico: - Según SysV init system - Según systemd (utilizado por CentOS 7)
Modo apagado del sistema (halt)	Level 0poweroff.target	<pre># init 0 # systemctl isolate poweroff.target</pre>
Modo mantenimiento (implica modo monousuario)	Level 1rescue.target	<pre># init 1 # systemctl isolate rescue.target</pre>
Modo multiusuario sin servicios de red	Level 2No definido específicamente	
Modo multiusuario con servicios de red	Level 3multi-user.target	<pre># init 3 # systemctl isolate multi-user.target</pre>
Modo multiusuario completo con entrono gráfico (X11)	Level 5graphical.target	<pre># init 5 # systemctl isolate graphical.target</pre>
Modo reinicio del sistema (apagado inmediato y seguidamente inicio)	Level 6reboot.target	<pre># init 6 # systemctl isolate reboot.target</pre>

¿QUÉ PAPEL JUEGA systemd EN EL SISTEMA?

- **systemd** es un conjunto de bloques básicos de compilación para un sistema Linux. Proporciona un gestor de sistemas y servicios que se ejecuta como PID 1 e inicia el resto del sistema.
- Sistemas que lo utilizan:
 - Debian
 - Fedora
 - Mandriva
 - Mageia
 - Ubuntu
 - CentOS 7, 8
 - RHEL 7.0
 - OpenSUSE
 - Arch Linux

CARACTERÍSTICAS DE systemd

- Es compatible con SysV (init).
- Con respecto a SysV, aumenta la velocidad de inicialización del sistema.
- Asume que cualquier dispositivo puede conectarse/desconectarse en cualquier momento (hotplug).
- Utiliza la activación de demonios vía socket, permitiendo así la paralelización en la ejecución de éstos.
- Todos los servicios y procesos que maneja se registran (journal) mediante Linux Control Groups (cgroups).
- Los servicios se agrupan (subsistemas), posibilitando su administración conjunta.

LAS UNIDADES (UNITS) EN systemd

- En systemd una unidad se refiere a cualquier recurso que el sistema sabe como operar y gestionar.
- Las unidades se encuentran en:
 - "/usr/lib/systemd/system": archivos de configuración por defecto del sistema
 - "/etc/systemd/system": archivos de configuración del administrador del sistema que anulan los archivos de configuración predeterminados del sistema operativo
 - "/run/systemd/system": archivos de configuración generados durante la ejecución que anulan los archivos de configuración instalados.

TIPOS DE UNIDADES DE SERVICIO (UNITS) DE systemd

- **Tipo service.** Es un demonio que puede ser arrancado, parado, reiniciado o recargado.
- **Tipo socket.** Un socket de tipo fichero o de tipo TCP/IP. Cada de este tipo debe tener una unidad de servicio correspondiente.
- **Tipo device.** Un archivo de tipo dispositivo.
- **Tipo mount.** Un punto de montaje...
- **Tipo automount.** Un punto de montaje automático. Cada unidad automount tiene una unidad mount correspondiente, que se inicia al acceder al directorio de automontaje.
- **Tipo target.** Agrupación lógica de unidades. Integra a otras unidades, que pueden ser controladas conjuntamente.
- **Tipo snapshot.** Agrupación de unidades utilizadas para obtener instantáneas del sistema.

Servicios en systemd

Cuando arranca systemd, éste arranca aquellos servicios incluidos en los subdirectorios .wants de los grupos de arranque correspondientes.

Por ejemplo

- En el directorio [root@localhost graphical.target.wants]# ls –l /usr/lib/systemd/system/graphical.target.wants
- total 0
- Irwxrwxrwx. 1 root root 39 ago 10 11:21 systemd-update-utmp-runlevel.service -> ../systemd-update-utmp-runlevel.service

- [root@localhost graphical.target.wants]# ls –l /etc/systemd/system/graphical.target.wants
- total 4
- Irwxrwxrwx. 1 root root 47 jun 12 12:59 accounts-daemon.service -> /usr/lib/systemd/system/accounts-daemon.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 61 jun 12 13:02 initial-setup-reconfiguration.service -> /usr/lib/systemd/system/initial-setup-reconfiguration.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 44 jun 12 13:00 rtkit-daemon.service -> /usr/lib/systemd/system/rtkit-daemon.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 39 jun 12 13:02 udisks2.service -> /usr/lib/systemd/system/udisks2.service

Servicios en systemd

Cuando arranca systemd, éste arranca aquellos servicios incluidos en los subdirectorios .wants de los grupos de arranque correspondientes.

Por ejemplo

- En el directorio [root@localhost graphical.target.wants]# ls –l /usr/lib/systemd/system/graphical.target.wants
- total 0
- Irwxrwxrwx. 1 root root 39 ago 10 11:21 systemd-update-utmp-runlevel.service -> ../systemd-update-utmp-runlevel.service

- [root@localhost graphical.target.wants]# ls –l /etc/systemd/system/graphical.target.wants
- total 4
- Irwxrwxrwx. 1 root root 47 jun 12 12:59 accounts-daemon.service -> /usr/lib/systemd/system/accounts-daemon.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 61 jun 12 13:02 initial-setup-reconfiguration.service -> /usr/lib/systemd/system/initial-setup-reconfiguration.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 44 jun 12 13:00 rtkit-daemon.service -> /usr/lib/systemd/system/rtkit-daemon.service
- Irwxrwxrwx. 1 root root 39 jun 12 13:02 udisks2.service -> /usr/lib/systemd/system/udisks2.service

MANEJANDO systemd (I)

 La orden para administrar los servicios controlados por systemd es systemct1

Obtener los servicios que están instalados en el sistema # systemctl -t service list-unit-files -all

Obtener los servicios que se están ejecutando # systemctl -t service list-units -all

MANEJANDO systemd (II)

```
Sintaxis general:

# systemctl acción [opcion] Nombre_Servicio
```

Opciones communes del argumento Acción:
 start (para iniciar)
 stop (para detener)
 restart (para reiniciar)
 reload (para recargar)
 status (mostrar información de estado del servicio)
 enable (configurar que el servicio debe iniciarse en el arranque del sistema)
 disable (el servicio deja de iniciarse en el arranque del sistema)

MANEJANDO systemd (III)

Obtener los "targets" del sistema

systemctl list-units -type=target

Cambiar de modo de ejecución (target)

systemctl isolate graphical.target

UN EJEMPLO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO COCKPIT (I)

- El servicio cockpit es una herramienta para la administración remota de un sistema.
- Permite:
 - Monitorizar recursos del sistema remoto.
 - Manejar el entorno de seguridad proporcionado por Selinux del sistema remoto.
 - Interactuar con el sistema remoto a través de un a consola de órdenes.
- Principios de funcionamiento:
 - La comunicación es mediante un socket TCP por el puerto 9090.
 - Se trata de un servicio que utiliza el protocolo http (web service) para conectarse con el usuario remoto.
 - El usuario remoto sólo requiere de un navegador para utilizar este servicio. Navegadores compatibles:
 - Mozilla Firefox
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge
 - Apple Safari
 - Opera

UN EJEMPLO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO COLCKPIT (II)

Instalación del servicio en el sistema a administrar remotamente:

```
Paso 1: # yum install cockpit
Paso 2: # systemctl start cockpit
Paso 3: # systemctl enable cockpit.socket
Paso 4: # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=cockpit
Paso 5: # firewall-cmd -reload
```

- En el sistema en el que opera el usuario
 - En el navegador, introducir la siguiente url: https://SERVER_IP:9090
 - Autenticarse con un usuario con privilegios de administrador en el equipo a administrar.