



La Struttura dei Fattori e gli Investimenti

Il Concetto di Acquisizione e Utilità

L'attività aziendale inizia con l'acquisizione dei **fattori produttivi**. Questo processo genera un costo, definito come **spesa**, che rappresenta la misurazione in termini monetari dell'operazione.

- **Il "Contenitore di Utilità"**: Ogni fattore produttivo acquisito può essere visto come un contenitore di utilità. Il suo valore economico corrisponde esattamente al costo sostenuto per ottenerlo.
- **Capacità Produttiva**: All'istituzione di una società, l'obiettivo primario è generare la capacità produttiva. Questo significa:
 1. Definire la **struttura tecnica** (quali fattori servono e che utilità devono avere).
 2. Combinare i fattori secondo **coefficienti tecnici rigidi** in base alla quantità di beni/servizi che si vogliono immettere sul mercato.
 3. Definire la **struttura organizzativa** (Esempio: per la società *Italo*, la struttura organizzativa parte dall'acquisizione dei treni, ovvero il materiale rotabile).

Distinzione tra Spese di Investimento e Correnti

⚠ **DOMANDA D'ESAME**: La distinzione fondamentale non risiede nell'importo speso, ma nel **tempo di utilizzo** e nel momento in cui l'utilità del fattore si esaurisce.

A. Spese di Investimento (Costi Pluriennali)

Sono i fattori acquisiti solitamente *prima* dell'avvio dell'operatività o per costruire la struttura di base.

- **Caratteristica:** L'utilità del "contenitore" si esaurisce in un arco temporale di **diversi anni** (*pluriesercizio*).
- **Esempi:** Impianti, macchinari, capannoni, brevetti (diritto di produrre in esclusiva per un tot di anni).
- **Natura:** Si svuotano gradualmente durante la vita dell'azienda.

Le spese di avviamento si suddividono in due categorie:

1. Spese di investimento di immobilizzazione materiali

Spese di Impianto: una tantum, all'inizio di una startup. Spese che servono per impiantare l'azienda. Come per esempio spese per mettere in piedi un'azienda (ricerche di mercato, pagamento delle figure professionali: notaio, consulente, fiscalista; spese di allaccio delle forniture: acqua, gas e luce; spese di formazione del personale)

Spese di Ampliamento: In momenti precisi dell'azienda quando si vuole aumentare la produzione.

Attrezzatura industriali e commerciali:

2. Spese di investimento di immobilizzazione immateriali

Spese pubblicitarie e di marketing: Creazione del brand, campagne di marketing, aumentare la conoscenza dell'azienda. Gli effetti si protraggono per più esercizi. Nel momento in cui la campagna pubblicitaria è di richiamo, fare costantemente pubblicità per mantenere l'interesse del cliente, allora in quel caso diventa una spesa corrente.

Costi di ricerca e sviluppo

Costi di pubblicità

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento: la voce avviamento nasce nel momento in cui la nostra impresa della quale leggiamo la tavola dei valori, decide di acquistarne un'altra perché ci vede

delle potenzialità. Quando avviene l'acquisto l'azienda compratrice paga i beni di cui l'azienda dispone (asset), devono essere decurtati di eventuali debiti. La differenza tra gli asset aziendali e il prezzo di vendita si chiama spesa di avviamento, condizione immateriale di ben operare che produce effetti in un arco temporale indefinito

B. Spese Correnti

Sono le spese per i fattori produttivi necessari alla produzione quotidiana e concomitanti ad essa. Esauriscono la loro utilità nel breve periodo (esercizio commerciale).

- Le spese correnti sono per esempio:
- **Costi delle materie prime, sussidiare e delle materie di consumo**
- **Spese di acquisto delle Merci** → Supermercati: trasformazione nel tempo. I consumatori possono comprare il prodotto anche successivamente
- **Spese per servizi** → Forniture; vigilanza; pulizia;
- **Spese per godimento di beni di terzi** → royalties; rate per immobili presi in affitto (canoni di locazione); rate di leasing tutto ciò che utilizziamo ma non è di nostra proprietà; concessioni (NO OFFICE LICENZA)
- **Salari e Stipendi**
- **Oneri Sociali** → contributi
- **Altri costi del personale**
- **Altri costi operativi**
- **Interessi passivi** → credito che abbiamo da altre istituzioni
- **Imposte sul reddito dell'esercizio** → a condizione che l'utile sia in positivo

Modalità di pagamento: Debito di Dilazione

Il debito di dilazione rappresenta la **modalità di pagamento**, ovvero la fonte che ha permesso l'acquisto.

- **Dove va?** Nelle **Fonti** (colonna di destra).

- **Cosa indica?** Indica che quel fattore produttivo non è stato pagato subito in contanti, ma che il fornitore ti sta facendo da "banca", permettendoti di pagarlo più avanti.

Gli esempi sono:

- **Debiti verso fornitori di impianti**
- **Debiti verso fornitori di materie**
- **Debiti verso fornitori di servizi**
- **Debiti verso il personale** → TFR, spese di fine rapporto lavorativo
- **Debiti verso enti previdenziali** → INPS, contributi che l'azienda paga ma che non versa al lavoratore ma versa direttamente all'ente previdenziale
- **Debiti Tributari**

La Dinamica della Vendita e i Ricavi

Mentre l'acquisizione dei fattori produttivi genera un costo (spesa), l'operazione di vendita genera un **ricavo**. I ricavi sono considerati una **Fonte** di finanziamento interna, poiché permettono all'azienda di rigenerare la propria liquidità e reiterare il circuito della gestione.

L'Impatto sulla Tavola dei Valori

Ogni vendita ha un duplice impatto sulla tavola dei valori, coinvolgendo sia l'aspetto economico (il guadagno) che quello finanziario (l'incasso e le tasse).

Esempio Pratico: Vendita di un paio di scarpe

- **Prezzo di vendita:** €300.
- **IVA (22%):** €66.
- **Totale incassato:** €366.

Sezione	Voce	Effetto	Spiegazione
IMPIEGHI	Liquidità (C/C)	+ €366	L'azienda vede aumentare il proprio denaro in banca del totale della fattura.

FONTI	Ricavi di esercizio	+ €300	Il valore netto della vendita, che rappresenta la "ricchezza" creata.
FONTI	Debito di dilazione (Erario)	+ €66	L'IVA incassata non è dell'azienda; è un debito verso lo Stato da versare successivamente.

Perché il ricavo è una Fonte?

A differenza dei debiti bancari o del capitale dei soci, il ricavo è la fonte di finanziamento "naturale" dell'impresa. Senza ricavi, l'azienda dovrebbe continuare a chiedere prestiti per coprire le spese correnti; con i ricavi, il circuito si auto-sostiene.

Analisi di un Caso Pratico: Fonti e Impieghi

Di seguito l'analisi contabile di una nuova SPA basata sulle operazioni effettuate tra il 2025 e il 2026.

Cronologia Operazioni

1. **02/01/25**: Istituzione SPA. Capitale iniziale: **€50.000** (versato).
2. **10/01/25**: Finanziamento bancario: **€150.000**.
3. **19/01/25**: Emissione prestito obbligazionario: **€80.000**.
4. **30/01/25**: Finanziamento soci (capitale di credito): **€60.000**.
5. **31/01/25**: Acquisto capannone: **€125.000** (contanti).
6. **02/02/25**: Acquisto impianto: **€95.000** (€50k contanti, €45k dilazione). *Nota: operazione tecnico-commerciale, non finanziamento puro.*
7. **28/02/25**: Saldo debito verso fornitore impianti (€45.000).
8. **28/02/25**: Acquisto materie prime: **€30.000 + IVA 22% (€6.600) = €36.600** totali.
9. **28/02/25**: Pagamento stipendi mensili: **€20.000**.
10. **01/03/26**: Rata mutuo: **€5.000** (€4.500 quota capitale + €500 interessi).

Riepilogo Prospetto Contabile

FONTI (Origine dei fondi)	Valore (€)	IMPIEGHI (Uso dei fondi)	Valore (€)
Capitale di Rischio (Cap. Sociale)	50.000	Liquidità (C/C Bancario)	58.400
Capitale di Credito (Banca)	145.500*	Crediti (IVA a credito)	6.600
Obbligazioni	80.000	Investimenti (Capannoni)	125.000
Finanziamento Soci	60.000	Investimenti (Impianti)	95.000
		Spese Correnti (Mat. Prime)	30.000
		Costo del Lavoro (Stipendi)	20.000
		Oneri Finanziari (Interessi)	500

*Il valore della banca nelle fonti è rettificato dopo il pagamento della quota capitale del mutuo.