ECP 1 de 15

# I. TEMA: ENRUTAMIENTO DINAMICO UTILIZANDO EL PROTOCOLO OSPF

# II. OBJETIVOS

El estudiante al finalizar la práctica será capaz de:

- 1. Comprender el funcionamiento del protocolo de enrutamiento OSPF.
- 2. Diseñar una WAN utilizando la herramienta de simulación Packet Tracer y programar equipos Cisco para que operen utilizando el protocolo de enrutamiento OSPF.

## III. TRABAJO PREPARATORIO

Para un trabajo con mejores resultados, es imprescindible que el estudiante:

- 1. Conozca los principios del enrutamiento dinámico.
- 2. Conozca el marco teórico del protocolo de enrutamiento OSPF.

## IV. MATERIALES

Para el desarrollo de la presente práctica es necesario contar con:

- 1. Computador x86
- 2. Software de simulación Packet Tracer.
- 3. Laboratorio con enrutadores Cisco.

ECP 2 de 15

## V. MARCO TEORICO

## OSPF<sup>1</sup>


Open Shortest Path First (OSPF), es un protocolo de enrutamiento dinámico basado en el algoritmo de enrutamiento de estado de enlace y definido en el rfc 2328. Pertenece a la clase de protocolos de enrutamiento interno (IGP). Reemplazó al protocolo RIP, el cual se utilizaba inicialmente en Internet.

#### **AREAS OSPF**

El protocolo RIP es un protocolo de un solo área, lo que significa que a medida que la red crece, el número de rutas notificadas crece al igual que los tiempos de propagación y convergencia. En redes grandes, es deseable limitar el alcance de las notificaciones dividiendo la red en múltiples áreas.

Una red de múltiples áreas es similar al sistema postal, en el que se utiliza un sistema de enrutamiento jerárquico. Por ejemplo, las oficinas de una ciudad solo necesitan manejar información sobre las calles de su ámbito. Una oficina regional necesita información solo de las ciudades directamente conectadas, etc. Esta organización jerárquica permite reducir la cantidad de información que cada nivel administra, y por tanto, es más eficiente.

Un área único OSPF puede utilizarse para redes pequeñas porque el número total de notificaciones de rutas es pequeño. Por ejemplo, la siguiente red ha sido diseñada utilizando un área única de forma que todos los enrutadores conocen todos los prefijos de red específicos de la totalidad de la red.



Cuando se utiliza una única área, toda la información de enrutamiento es notificada mediante inundación por cada enrutador a cada enrutador vecino en el área. Esto es aceptable para redes pequeñas, pero no para redes grandes. Cuando se utiliza una única área, el número del área


\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parkhurst B. "Routing First – steps". Editorial Cisco Press 2004

ECP 3 de 15

puede ser cualquier número entre 0 y 4 294 967 295 (255.255.255.255 en notación decimal con punto). Por ejemplo la red de área 51 es equivalente a la red de área 0.0.0.51.

Normalmente, las redes OSPF se diseñan utilizando múltiples áreas. Utilizar múltiples áreas permite un diseño de red jerárquico y escalable. Al utilizar múltiples áreas OSPF, se debe utilizar un área de backbone o red de área 0. En el siguiente gráfico se muestra la red anterior reconfigurada para utilizar múltiples áreas OSPF.



Puede considerarse a los enrutadores directamente conectados al área 0 como las oficinas postales regionales, y los enrutadores dentro de las áreas diferentes de cero como las oficinas de las ciudades.

#### ESTADOS DE ENLACE


OSPF es un protocolo de estado de enlace; notifica los estados de enlace utilizando LSA (Link – State Advertisement) en toda un área. Si un enrutador tiene interfaces en diferentes áreas, el enrutador mantiene una base de datos separada por cada área. Cuando los enrutadores de un área sincronizan sus bases de datos, utilizan el algoritmo SPF (Shortest Path First) para determinar la mejor ruta a cada área destino. Los mejores caminos a cada destino se almacenan luego en la tabla de enrutamiento IP.

#### ID DE ENRUTADOR OSPF

Muchas operaciones en OSPF dependen del ID de enrutador OSPF. El ID de enrutador es un número de 32 bits que identifica un enrutador OSPF.

Si se configuran solo interfaces físicas en un enrutador, el ID de enrutador OSPF será la dirección IP más grande asignada a una interfaz activa. Por ejemplo, en la siguiente figura, el enrutador tiene cuatro interfaces físicas.


ECP 4 de 15



La dirección IP más grande es la dirección de la interfaz serial 1 (S1), entonces el ID de enrutador OSPF es 197.88.5.5. Si S1 falla o se desactiva, el ID de enrutador cambiará a 197.88.5.1.

Para evitar el cambio del identificador, se configura una interfaz virtual o loopback. Una interfaz loopback es una interfaz no física configurada en un enrutador. Si se utiliza una interfaz loopback, OSPF utiliza la dirección IP asignada a la interfaz loopback aun si esta no tiene la dirección IP más alta.

En la siguiente figura se muestra el enrutador con una interfaz loopback configurada



# El ID del enrutador es ahora 10.1.1.1.

El wildcard de la interfaz loopback es 255.255.255, que aplicado a la dirección IP, dará como resultado la dirección de host 0.0.0.0 que es una dirección especial que hace referencia al host local (Tanenbaum). Esto garantiza que cualquier dirección asignada a la interfaz loopback haga referencia al host local.

ECP 5 de 15

# **ID DE PROCESO OSPF**

OSPF requiere de un número de proceso o ID de proceso. Este puede ser un número entre 1 y 65 535 y pueden ejecutarse múltiples procesos en un enrutador.


## **WILDCARD**

Para especificar la máscara de las interfaces, en OSPF se utiliza una notación en la que los ceros de las máscaras se remplazan por unos y viceversa. Por ejemplo, para la máscara 255.255.255.0 se utiliza el wildcard 0.0.0.255.

# VI. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA


# Ejemplo 1:

Configure la red indicada en el gráfico, de modo que los enrutadores utilicen el protocolo de enrutamiento OSPF y todos pertenezcan a una única área. Las direcciones IP que se debe asignar a los equipos se indican.



## DISEÑO DE LA TOPOLOGIA DE LA RED

Para resolver este ejercicio, diseñamos la red utilizando enrutadores Cisco de la serie 2621XM y agregándoles los módulos necesarios para la conectividad serial entre enrutadores



ECP 7 de 15

Asignamos las direcciones de red a las interfaces de acuerdo a las siguientes especificaciones:

# Asignación de direcciones IP en el Router0

```
S0/0 - 192.168.0.1/24
S0/1 - 192.168.2.2/24
```

#### Asignación de direcciones IP en el Router1

```
S0/0 - 192.168.3.1/24
S0/1 - 192.168.2.1/24
S0/2 - 192.168.6.1/24
```

# Asignación de direcciones IP en el Router2

```
S0/0 - 192.168.1.1/24

S0/1 - 192.168.0.2/24

S0/2 - 192.168.4.2/24

S0/3 - 192.168.3.2/24
```

# Asignación de direcciones IP en el Router3

```
S0/0 - 192.168.8.1/24
S0/1 - 192.168.1.2/24
S0/2 - 192.168.5.1/24
```

## Asignación de direcciones IP en el Router4

```
S0/0 - 192.168.7.1/24
S0/1 - 192.168.4.1/24
S0/2 - 192.168.5.2/24
```

#### Asignación de direcciones IP en el Router5

```
S0/0 - 192.168.6.2/24
```

#### Asignación de direcciones IP en el Router6

```
S0/0 - 192.168.7.2/24
```

# Asignación de direcciones IP en el Router7

```
S0/0 - 192.168.8.2/24
```

## CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

Asignar las direcciones IP a cada interfaz de equipo y establecer las conexiones seriales utilizando diferentes tasas de reloj

ECP 8 de 15

Comenzaremos la configuración de los enrutadores. En cada uno de ellos debe ejecutar la siguiente secuencia de comandos, de acuerdo a las redes a las cuales esta conectado cada enrutador

#### En Router0

```
Router>ena
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router) #
```

Configure los equipos restantes siguiendo el esquema de direcciones IP antes indicado y tomando en consideración el uso de wildcards para la especificación de la mascara de red, en lugar de la máscara de uso tradicional.


Verifique la conectividad entre los enrutadores de la red diseñada.

Para este fin utilice los comandos:

```
sh ip route
sh ip ospf
sh ip ospf database
sh ip ospf interface
sh ip ospf neighbor
```

## Ejemplo 2:

Configure la siguiente red, de modo que los enrutadores utilicen el protocolo de enrutamiento OSPF y pertenezcan a las áreas indicadas en el gráfico. Las direcciones y demás parámetros se especifican en el propio gráfico.



## **SOLUCION**

Procederemos a configurar la red en los siguientes pasos:

- 1. Configurar las interfaces loopback en cada enrutador OSPF
- 2. Configurar las direcciones IP de las interfaces físicas.
- 3. Configurar los procesos OSPF en cada enrutador

# CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES LOOPBACK

## En el enrutador A

interface Loopback0
ip address 172.16.5.1 255.255.255.255

#### En el enrutador B

interface Loopback0
ip address 172.16.5.2 255.255.255.255

ECP 10 de 15

## En el enrutador C

interface Loopback0
ip address 172.16.5.3 255.255.255.255

#### En el enrutador D

interface Loopback0
ip address 172.16.5.4 255.255.255.255

# CONFIGURACION DE LAS INTERFACES FÍSICAS

#### En el enrutador A

interface Ethernet0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

## En el enrutador B

interface Ethernet0/0
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
interface Ethernet0/1
ip address 172.16.2.2 255.255.255.240

#### En el enrutador C

interface Ethernet0/0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.240
interface FastEthernet1/0
ip address 172.16.3.1 255.255.255.224

#### En el enrutador D

interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.3.2 255.255.254

ECP 11 de 15

interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

#### CONFIGURACION DE PROCESOS OSPF

#### En el enrutador A

```
router ospf 1
router-id 172.16.5.1
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1
network 172.16.5.1 0.0.0.0 area 1
```

# En el enrutador B

```
router ospf 1

router-id 172.16.5.2

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1

network 172.16.2.0 0.0.0.15 area 0

network 172.16.5.2 0.0.0.0 area 1
```

#### En el enrutador C

```
router ospf 1

router-id 172.16.5.3

network 172.16.2.0 0.0.0.15 area 0

network 172.16.3.0 0.0.0.31 area 51

network 172.16.5.3 0.0.0.0 area 51
```

#### En el enrutador D

```
router ospf 1 router-id 172.16.5.4
```

ECP 12 de 15


network 172.16.3.0 0.0.0.31 area 51

network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 51


network 172.16.5.4 0.0.0.0 area 51

# VII. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Configure la red que se muestra en el siguiente gráfico. Asigne direcciones IP de acuerdo al número de hosts en cada red.



2. Configure la red que se muestra en el siguiente gráfico. Asigne direcciones IP de acuerdo al número de hosts en cada red.



ECP 14 de 15

# VIII. EVALUACION

La evaluación de las actividades realizadas en la presente guía de práctica se hará en función de la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	SESION 01	SESION 02
	Procedimental	Procedimental
Ejecución del ejercicio de ejemplo 01	12	
Ejecución del ejercicio de ejemplo 02	08	
Resolución del ejercicio propuesto 02		10
Resolución del ejercicio propuesto 03		10
TOTAL	20	20



# UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I GUIA DE LABORATORIO

ECP 15 de 15

# IX. BIBLIOGRAFIA

- 1. Ariganello Ernesto. "Guia De Estudios Para La Certificación CCNA 640 801" Editorial Alfaomega – Ra-Ma 2007
- 2. Cisco Systems. "Guia Del Primer Año. CCNA 1 y 2". 3ra Edición. Editorial cisco press 2003.
- 3. Cisco Systems. "Guia Del Primer Año. CCNA 3 y 4". 3ra Edición. Editorial cisco press 2003.
- 4. Cisco Systems. "Prácticas De Laboratorio. CCNA 1 y 2". 3ra Edición. Editorial cisco press 2003.
- 5. Comer D., "Internetworking With Tcp/Ip Volumen 1". 4ta Edición. Editorial Prentice Hall.
- 6. Parkhurst B. "Routing First steps". Editorial Cisco Press 2004
- 7. Tanenbaum A. "Redes de Computadores". 5ta Edición. Editorial