



Control de Materiales de Instalación

Manual de Configuración y Uso

Módulo Odoo 19 · **sale_installation_material_control**

Retiros y devoluciones parciales de materiales de instalación, con cierre por consumo real y facturación de lo efectivamente utilizado.

Alderete Informática

Versión del módulo: 19.0.1.0.0

1. ¿Qué resuelve el módulo?

En las ventas de instalación se presupuesta un **servicio** (ej. INSTALACIONES) junto con **materiales** stockables (ej. CAÑO COBRE). El material no se consume de una sola vez: el instalador **retira parcial**, **devuelve sobrante**, y el **consumo real** recién se conoce al cerrar la obra. Facturar el presupuesto completo cuando se usó menos es incorrecto, y el sobrante no es una devolución del cliente.

Concepto	Cálculo
Consumo real	Total retirado - Total devuelto
Cantidad a facturar	Consumo real
Cantidad liberada (al cerrar)	Presupuestado - Consumo real

Flujo de stock

Etapas	Movimiento de inventario
Confirmar venta	Stock libre -> Reservado Instalaciones (apartado)
Retiro	Reservado -> En Poder del Instalador
Devolución	En Poder del Instalador -> Reservado
Cierre (usado)	En Poder del Instalador -> Cliente (se factura)
Cierre (sobrante)	Reservado -> Stock libre (liberación)

Las líneas de material **no usan la entrega nativa**: el módulo controla todos sus movimientos. Sólo el movimiento de **Consumo** impacta la cantidad entregada y la facturación. **No genera backorders** y hasta cerrar no hay nada para facturar.

2. Configuración necesaria

2.1 Instalación

Aplicaciones -> buscar **Control de Materiales de Instalación** -> Instalar. Depende de: sale_management, sale_stock, stock, project, sale_project, account (se instalan automáticamente).

Al instalar se crean solas, por almacén, las ubicaciones y los tipos de operación (Reserva, Retiro, Devolución, Consumo, Liberación).

2.2 Permisos de usuario

Ajustes -> Usuarios -> (usuario) -> pestaña **Permisos de acceso** -> sección **Control de Materiales de Instalación**:

Grupo	Puede
Usuario	Ver controles, retiros y devoluciones.
Responsable	Crear retiros y devoluciones, reservar stock.
Administrador	Además: cerrar, reabrir, cancelar y configurar.

También existe el check «**Puede validar materiales de instalación**» en el usuario, que habilita retiros/devoluciones sin estar en el grupo Responsable.

2.3 Producto de servicio (disparador)

En el producto de instalación (ej. INSTALACIONES) -> pestaña **Información general** -> marcar «**Es servicio de instalación**». Toda venta nativa que incluya ese producto se trata como instalación y crea el control al confirmar.

Alternativa: marcar a mano el check «**Es instalación**» en la orden de venta antes de confirmar.

2.4 Productos material

- Deben ser de tipo **Bienes / almacenables** (con seguimiento de inventario).

- Deben tener **stock suficiente**: al confirmar (o al «Reservar stock») se aparta la cantidad presupuestada a «Reservado Instalaciones». Si no hay stock, reserva lo disponible y avisa en el chatter.

2.5 Ubicaciones y tipos de operación

Se crean automáticamente por almacén. Para revisarlas o cambiarlas: Ajustes -> **Inventario** -> sección **Materiales de Instalación** -> elegir el almacén.

2.6 Opciones de cierre

Opción	Por defecto	Qué hace
Ajustar cantidad de venta al cerrar	Sí	Al cerrar, ajusta la línea de venta al consumo real.
Permitir cierre con material en poder del instalador	No	Si está en No, exige una confirmación explícita al cerrar.

2.7 Alcance: sólo ventas nativas

El control de materiales aplica **únicamente a las ventas nativas de Odoo**. En las órdenes del flujo operativo **SOF (Operaciones de Venta)** el check «Es instalación» no aparece y no se crea ningún control.

2.8 Despliegue en Odoo SH

Después de cada **push**, hay que **Actualizar** el módulo: Aplicaciones -> Control de Materiales de Instalación -> ... -> Actualizar. Un push solo recarga el código Python; los cambios de vistas, permisos y campos nuevos se aplican al actualizar el módulo.

3. Manual de uso (flujo por rol)

Paso 1 — Vendedor: crear la venta

- Crear la cotización con el **servicio de instalación** + los **materiales** (cantidades presupuestadas).
- **Confirmar**. Se crea solo el **Control de Materiales** (botón «Materiales» en la venta). No se genera entrega al cliente.

Paso 2 — Depósito: reservar el material

- Verificar que haya **stock** del material.
- En el control, botón «**Reservar stock**» -> aparta el material a «Reservado Instalaciones». Se confirma que **Reservado = Presupuestado**.

Paso 3 — Operador / Instalador: durante la obra (se repite)

- **Crear retiro** -> cantidad por producto -> Confirmar. Mueve Reservado -> En Poder del Instalador e imprime el **comprobante de retiro** (lo firma el instalador). El control pasa a «En progreso».
- **Registrar devolución** -> cantidad -> Confirmar. Mueve En Poder del Instalador -> Reservado e imprime el **comprobante de devolución**. Se recalcula el Usado real.

Paso 4 — Administrador: cerrar la obra

- **Cerrar consumo de materiales**. Muestra el Usado (a facturar) y el Sobrante a liberar.
- Al cerrar: consume lo usado hacia el cliente, **libera el sobrante a stock libre** y **ajusta la cantidad de la venta** al consumo real (la original queda guardada en trazabilidad).

Paso 5 — Facturación

En la venta -> **Crear factura** -> se factura **solo lo realmente usado**.

4. Ejemplo completo (100 / 70 / 30)

Paso	Acción	Retirado	Devuelto	Usado	Pendiente
1	Confirmar venta x100	0	0	0	100
2	Retiro 50	50	0	50	50
3	Devolución 10	50	10	40	60
4	Retiro 60	110	10	100	0
5	Devolución 30	110	40	70	30
6	Cerrar	110	40	70	30 liberado

Resultado: venta ajustada a 70, original 100 conservado, factura por 70, 30 vuelven a stock libre, sin backorders.

5. Reglas y validaciones

- No se puede **devolver más de lo retirado**.
- No se puede **retirar más que el pendiente** disponible.
- No se puede **cerrar** con movimientos pendientes de validar.
- Por defecto, cerrar con material en poder del instalador **exige confirmación**.
- No se modifican cantidades de un material ya **cerrado** (salvo administrador).
- No se puede **reabrir** si la venta ya tiene cantidades facturadas.

Compatible con el flujo nativo de Odoo (venta, proyecto, entrega, facturación). No modifica el núcleo. · Odoo 19 · Alderete Informática.