实现简易的协程库(面向C或C++),除了支持基本的**创建协程(co_create)、启动协程(co_resume)、协程挂起(co_yield)**功能,还需要实现能够用于**协程间通信的队列类型(包括匹配的共享资源加锁、解锁功能)**,实现能够在协程中调用的**异步文件I/O** API。最后编写基于该协程库的**生产者**(从文件中读数据并通过队列传送给消费者)**消费者**(从队列中取出数据进行处理,并将处理结果写入另一个文件)示例程序。

程序模块设计及实现

协程和协程调度器数据结构

协程的实现主要依赖于Linux 下提供的一套函数,叫做 **ucontext 簇函数**,可以用来获取和设置当前线程的上下文内容。

在头文件< ucontext.h > 中定义了两个结构类型 mcontext_t 和 ucontext_t 及四个函数 getcontext(), setcontext(), makecontext(), swapcontext(). 利用它们可以在一个进程中实现用户级的线程切换。

ucontext t结构体:


- int getcontext(ucontext_t *ucp);//获取调用方当前的上下文,并保存到ucp中
- int setcontext(const ucontext_t *ucp);//设置当前的上下文为ucp
- void makecontext(ucontext_t *ucp, void (*func)(), int argc, ...);//初始化一个 ucontext_t, func参数指明了该context的入口函数, argc为入口参数的个数, 每个参数的类型必须是int类型。
- int swapcontext(ucontext_t *oucp, ucontext_t *ucp);//保存当前上下文到oucp结构体中,然后激活ucp上下文

所以我们设计自己的协程和协程调度器数据结构为:

协程创建、启动、挂起

协程定义了三种状态,整个运行期间,根据这三种状态进行轮转,分别是 FREE: 创建态,

RUNNABLE:运行态,SUSPEND:挂起态



协程创建 (FREE ->RUNNABLE)

协程创建通过协程调度器的 int co_create(Fun func, void *arg) 函数实现,创建后由协程调度器统一保存和管理,创建协程可以像线程一样指定执行函数和参数,返回协程id。实现步骤为:

- 1. 协程调度器中找到一个空闲位置放入协程。如若预先定义的协程数量不足以满足需求,还可以自动 2倍扩容。
- 2. 创建协程后使用 getcontext() 获取当前的上下文设置对应参数, 然后保存上下文
- 3. 使用 makecontext() 设置对应 ucontext 的执行函数和参数
- 4. 使用 swapcontext() 保存上下文并切换协程

```
getcontext(&(t->ctx)); //获取调用方当前的上下文,并保存到协程的ctx中t->state = RUNNABLE;//变换状态t->func = func;//绑定函数t->arg = arg;//绑定参数

t->ctx.uc_stack.ss_sp = t->stack;
t->ctx.uc_stack.ss_size = STACK_SZIE;
t->ctx.uc_stack.ss_flags = 0;
t->ctx.uc_link = &main;

running_co = id;
// 用来设置对应 ucontext 的执行函数和参数makecontext(&(t->ctx),(void (*)(void))(co_func), 1, this);
swapcontext(&main, &(t->ctx));//保存当前上下文到main中,然后激活t->ctx上下文,切换协程
```

协程启动 (SUSPEND -> RUNNABLE)

对挂起的协程调用 co_resume() 会再次唤醒协程,主要使用 swapcontext(&main,&(t->ctx)) 保存当前上下文到main中,然后激活该协程的上下文启动协程。

```
running_co = id;
t->state = RUNNABLE;
swapcontext(&main,&(t->ctx)); //保存当前上下文到main中,然后激活t->ctx上下文
```

协程挂起 (RUNNABLE -> SUSPEND)

调用 co_yield() 将当前的协程挂起,此时程序会回到主协程,不支持协程嵌套。协程挂起都会回到主协程,同样的协程启动也是从主协程切换过来的。

```
co *t = &cos[running_co];//找到该协程
t->state = SUSPEND;//挂起
//回到主协程
running_co = -1;
swapcontext(&(t->ctx),&main);//保存当前上下文到t->ctx,然后激活main上下文,切换到主协程
```

协程间通信

协程简单通信简单的使用一个队列进行,该队列由协程调度器管理,通信数据类型定义在 Data 结构体中。

```
std::queue<Data> q; //协程间通信的队列
```

通信队列的读写使用了互斥锁和条件变量来避免安全问题,同时也会对后面实现消费者从队列中取数据 在写入文件有帮助,不需要再单独处理队列中拿不到数据写空的情况。

```
std::mutex mutex_; //互斥锁
std::condition_variable condition_;//条件变量
```

使用 push() 向队列中放入数据,放入数据前会加锁,放入成功后解锁并通知等待的协程

```
std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex_);
q.push(Data(x));
lock.unlock();
condition_.notify_one(); // 通知等待的协程
```

使用 pop() 从队列中取数据,如果队列为空则会阻塞等待。

```
std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex_);
// 队列空 pop 操作会阻塞等待
while (q.empty()) {
    condition_.wait(lock);
}
Data value = q.front();
q.pop();
```

异步文件I/O

所谓异步I/O即我们在调用I/O操作时(读或写)我们的程序不会阻塞在当前位置,而是在继续往下执行。 异步I/O的实现采用Linux下的aio异步读写实现

API函数	说明
aio_read	异步读操作
aio_write	异步写操作
aio_error	检查异步请求的状态
aio_return	获得异步请求完成时的返回值

上述的每个API都要用 aiocb 结构体赖进行操作, aiocb的结构中常用的成员有:

```
struct aiocb
{
    //要异步操作的文件描述符
    int aio_fildes;
    //用于lio操作时选择操作何种异步I/O类型
    int aio_lio_opcode;
    //异步读或写的缓冲区的缓冲区
    volatile void *aio_buf;
    //异步读或写的字节数
    size_t aio_nbytes;
    //异步通知的结构体
    struct sigevent aio_sigevent;
}
```

• int aio_read(struct aiocb *paiocb);//该函数请求对文件进行异步读操作,若请求失败返回-1,成功则返回0,并将该请求进行排队,然后就开始对文件的异步读操作.需要先对aiocb结构体进行必要的初始化

```
• int aio_write(struct aiocb *paiocb);
```

- int aio_error(struct aiocb *aiopcb);//检查当前AIO的状态,可用于查看请求是否成功,返回O(成功)EINPROGRESS(正在读取)
- ssize_t aio_return(struct aiocb *paiocb);//查看一个异步请求的返回值,如果成功则返回 读取字节数,否则返回-1

在协程调度器中声明读/写文件操作符,在协程进行读写操作时,都是使用同一个文件操作符。偏移量方便对文件连续读取。

```
int fdr; //读文件操作符
int fdw; //写文件操作符
int offset; //异步IO的偏移量
```

同时还在协程调度器中声明了三个public的静态变量,分别用于表示文件所有内容读取完毕、单次读写完成

```
static int flag;//文件已读完标志static int readed;//文件读完通知信号static int writed;//文件写完通知队列
```

异步读

异步读调用 void read(const char* filename, char* data); 函数, 结果由参数 data 带回。实现步骤为:

- 1. 对 aiocb 结构体进行必要的初始化
- 2. open 文件
- 3. 设置信号通知相关结构和处理函数,在处理函数中完成异步读完成后的逻辑,这里简单的设置一个读完成的标志

```
// 1. aiocb 结构体进行必要的初始化
struct aiocb cb;
cb.aio_fildes = fdr;
cb.aio_buf = data;
cb.aio_nbytes = DATA_SIZE;
cb.aio_offset = offset;
// 偏移量增加,往后读取文件内容
offset+=DATA_SIZE;
// 信号通知相关结构
cb.aio_sigevent.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
cb.aio_sigevent.sigev_signo = SIGUSR1;
cb.aio_sigevent.sigev_value.sival_ptr = &cb;
// 2. open
fdr = open(filename, O_RDONLY);
// 3. 设置信号处理函数
struct sigaction sa;
sa.sa_flags = SA_SIGINFO;
sa.sa_sigaction = aio_readed;
sigemptyset(&sa.sa_mask);
sigaction(SIGUSR1, &sa, nullptr);
// 4. 异步读取文件
int ret = aio_read(&cb);
```

信号处理函数 aio_readed() 会接收 SIGUSR1 信号,文件所有内容读取完成后将flag设置为0,异步读结束后将readed置为1。

```
// 读完所有文件设置标志
if(aio_return(cb)==0) {
    Schedule::flag = 0;
    return;
}
// 异步读结束标志
if (info->si_signo == SIGUSR1) {
    Schedule::readed = 1;
}
```

异步写

异步写和异步读类似,微小的区别在于打开文件时,flags设置了O_APPEND,则不需要设置偏移量,会以追加的方式写入。

```
// 1. aiocb 初始化
struct aiocb cb;
// 2. open
fdw = open(filename, O_WRONLY | O_APPEND);
// 3. 设置信号处理函数
struct sigaction sa;
// 4. 异步写文件
int ret = aio_write(&cb);
```

信号处理函数 aio_writed() 会接收 SIGUSR2 信号, 异步写结束后将writed置为1。

```
if (info->si_signo == SIGUSR2) {
    Schedule::writed = 1;
}
```

问题总结

1. [swapcontext(&(t->ctx),&main); **这行代码出现不能往下执行的情况** 通过网上查阅资料,似乎协程正在执行异步读/写的过程中,不能切换。 只能在生产者消费者中阻塞等待单次异步读写完成,任务完成后处于可切换状态再主动让出

2. makecontext(ucontext_t *ucp, void (*func)(), int argc, ...) **的入口函数参数不能 传入一个类内函数**

因为对于 makecontext() 函数,直接使用成员函数指针是不够的,因为成员函数指针需要实例才能被正确调用。

将该函数定义为一个类外普通函数即可。

3. 使用 makecontext() 初始化一个 ucontext_t 时报段错误

makecontext 之前必须调用 getcontext 初始化 ucontext_t。

如果上下文是 getcontext() 产生的,切换到该上下文,程序的执行在 getcontext() 后继续执行。

如果上下文是 makecontext() 产生的,切换到该上下文,程序的执行切换到 makecontext() 调用所指定的第二个参数的函数上。当该函数返回时,继续 makecontext() 中的第一个参数的上下文中 uc_link 所指向的上下文。

不产生新函数的上下文切换用 getcontext() 和 setcontext()

产生新函数的上下文切换用 getcontext() , makecontext() 和 swapcontext()

4. **只使用** aio_read()**; 函数异步读时,读至文件末尾继续调用该函数偏移量无意义,会读取空值** 配合 aio_return() 函数进行判断。该函数的功能是查看一个异步请求的返回值,如果成功则返回读取字节数,否则返回-1

运行结果和使用说明

首先, schedule_test() 函数创建一个协程调度器, 然后创建生产者协程, 生产者对文件异步读, 读取完成后写入队列, 然后, 生产者协程主动让出回到主协程, 主协程创建消费者协程, 消费者从队列中取出数据异步写到对应文件, 消费者再主动让出。一直重复直到文件内容全部读取完成。

```
// 生产者
// 从producer.txt文件中读取数据,写入队列
void producer(void * arg)
{
   Schedule* s = (Schedule*)arg;
   char data[DATA_SIZE];
   while(Schedule::flag) {
       // 异步读
       s->read(PRODUCER, data);
       // 阻塞等待读完再写入队列
       while(!Schedule::readed);
       // 将异步读完标记清零方便下次读
       Schedule::readed = 0;
       printf("read---%s\n",data);
       // 写入队列
       s->push(data);
       printf("push---%s\n",data);
       // 主动让出
       s->co_yield();
   }
}
// 消费者
// 从队列中获取数据,写入consumer.txt文件
void consumer(void *arg)
   Schedule* s = (Schedule*)arg;
   char data[DATA_SIZE];
   while(1) {
       // 从队列中获取数据
       strncpy(data, s->pop(), DATA_SIZE);
       printf("pop---%s\n",data);
       // 异步写操作
       s->write(CONSUMER, data);
       // 阻塞等待异步写完成后将标记清零
       while(!Schedule::writed);
       Schedule::writed = 0;
       printf("write---%s\n", data);
       // 主动让出
       s->co_yield();
   }
}
void schedule_test()
   // 协程调度器
   Schedule s;
   // 生产者协程
   int id1 = s.co_create(producer, &s);
```

```
// 消费者协程
int id2 = s.co_create(consumer, &s);

// 对未执行完的协程反复唤醒执行
while(!s.co_finished()){
    s.co_resume(id1);
    s.co_resume(id2);
}

int main()
{
    schedule_test();
    return 0;
}
```

使用:

- 1. 环境 ubuntu 64位
- 2. 创建 producer.txt 和 consumer.txt 文件, producer.txt 文件要先写入需要读取的文件内容,例如:

```
abcdefghijklmnopq1234567890
```

- 3.执行 g++ main.cpp co.cpp -o co 编译链接
- 4. 运行 ./co

DATA_SIZE 在程序中设置为2,每次读取2字节的数据,控制台输出日志如图, consumer.txt 中也会写入同样的内容

```
wang@wang:~$ ./co
read---ab
push---ab
pop---ab
write---ab
read---cd
push---cd
pop---cd
write---cd
read---ef
push---ef
pop---ef
write---ef
read---gh
push---gh
pop---gh
write---gh
read---ij
push---ij
pop---ij
write---ij
read---kl
push---kl
pop---kl
```