

Inicialización del microservicio
CLOSED
Tasa de fallo >= 50% en ventana de 10 llamadas (mínimo 5 llamadas)
Estado Normal:
- Todas las peticiones van a fx-course-service.
- Se registran llamadas exitosas y fallidas en el Sliding Window.
OPEN
Las 3 llamadas de prueba resultan exitosas
Transcurren 5 segundos en OPEN (automático)
Alguna de las 3 llamadas de prueba falla
Circuito Abierto (Fail-Fast):
- NO se llama a fx-course-service.
- Se lanza CallNotPermittedException en 0 ms.
- Retorna Fallback inmediato: "(circuit OPEN, call not attempted)".
HALF_OPEN
Estado de Prueba:
- Permite pasar hasta 3 llamadas de sondeo.
- Evalúa si el servicio remoto ya se restableció.