# 技术 (Techniques, Idioms, Patterns)

### 条款25: 将 constructor 和 non-member function 虚化

将 constructor 虚化

所谓 virtual constructor 是某种函数,根据其所获得的输入,产生不同类型的对象。

```
class NLComponent {
public:
};
class TextBlock : public NLComponent {
};
class Graphic : public NLComponent {
public:
};
class NewsLetter {
public:
 NewsLetter(istream &str);
private:
 list<NLComponet *> components;
  static NLComponent * readComponent(istream &str);
NewsLetter::NewsLetter(istream &str) {
 while (str) {
    components.push_back(readComponent(str));
}
```

上面这段代码中的 readComponent 就是一个 virtual constructor。它通过获取的输入来向外生成 TextBlock 或者 Graphic。

一种特别的 virtual constructor 被成为 virtual copy constructor,它将调用这复制一个新的 副本并返回其指针。

```
class NLComponent {
  public:
    virtual NLComponet * clone() const = 0;
};

class TextBlock : public NLComponent {
    public:
```

```
virtual TextBlock * clone() const {
    return new TextBlock(*this);
}

};

class Graphic : public NLComponent {
    public:
    virtual Graphic * clone() const {
        return new Graphic(*this);
    }
}
```

可以看到,virtual copy constructor 实际上也是调用真正的 copy constructor 来实现。前者只 是利用 "虚函数之返回类型" 规则中的一个宽松点来实现。

当 NLComponent 拥有一个 virtual copy constructor 后,我们可以轻松的为 NewsLetter 实现 一个正常的 copy constructor。

```
class NewsLetter {
public:
    NewsLetter(const NewsLetter &rhs);
private:
    list<NLComponent *> components;
};

NewsLetter::NewsLetter(const NewsLetter &rhs) {
    list<MLComponet *>::const_iterator it = rhs.components.begin();
    for (; it != rhs.components.end(); ++it) {
        components.push_back((*it)->clone());
    }
}
```

#### 将 Non-Member Functions 的行为虚化

和 constructor 一样,non-member functions 无法真正意义上的虚化。但是有些场景下,我们仍然 希望能能够面向不同的对象,同一个函数实现不一样的功能。

这里以打印为例,operator<< 无法成为一个 member function 来使用,因此需要寻找其他方法。正确 的行为是,单独声明一个虚函数来执行打印操作,同时在 non-member functions 中调用该虚函数。

```
class NLComponent {
public:
    virtual ostream &print(ostream &os) const = 0;
};

class TextBlock : public NLComponent {
public:
    virtual ostream &print(ostream &os) const;
};
```

```
class Graphic : public NLComponent {
  public:
    virtual ostream &print(ostream &os) const;
}

inline ostream &operator<<(ostream &os, const NLComponent &c) {
    return c.print(os);
}</pre>
```

### 条款26: 限制某个 class 所能产生的对象数量

有时,我们需要对使用的对象个数进行限制,本条款用来讨论这些问题。

#### 1. 允许 0 或 1 个对象

从 0 开始讨论是为了弄清楚一个最关键的问题——如何阻止对象被产生出来。

首先,阻止一个对象的创建最简单的方法就是 将 constructor 设置为 private。这样一来就不再有可能 调用 constructor 来创建对象。

```
class CantBeInstantiated {
  private:
    CantBeInstantiated();
    CantBeInstantiated(const CantBeInstantiated &rhs);
}
```

有时,我们希望只存在一个对象,而并非不创建对象。这样就需要选择性的解除上面的约束限制。

```
class PrintJob;

class Printer {
public:
    void submitJob(const PrintJob &job);
    void reset();
    void performSelfTest();

friend Printer &thePrinter();
private:
    Printer();
    Printer(const Printer &rhs);
}

Printer &thePrinter() {
    static Printer p;
    return p;
}
```

以上代码能够生成唯一的一个 Printer 对象的原因具体有三点:

- 1. 构造函数设置为 private,阻止其他人调用生成 Printer 对象。
- 2. thePrinter 被声明为 class 的一个 friend,使得其可以调用 private constructor。
- 3. 使用 static 进行限制,限制全局只有一个对象。

上面的 thePrinter 函数是作为一个全局函数出现的。如果你认为不妥,可以使用 静态成员方法 或者 namespace 来解决这个问题。

在上面的代码中,还有两个细节值得讨论:

- **1. Printer 对象是一个 函数中的 static 对象 而非 class 中的 static 对象。** 这两者的区别在于,class static object 当类型所在的文件被加载时就会被创建。而 function static object 则是在第一次调用时才被创建。
- **2. 如此短小的函数为什么不使用 inline** 这需要理解一下 inline 的含义。除了概念上的编译时进行替代以外,对于 non-member functions,它 还意味着 这个函数有内部连接。

函数如果带有内部链接,可能会在程序中被复制。这也就意味着 static 对象可能会拥有多份该 static 对象的副本。因此谨记:

[!warning] 千万不要产生内含 local static 对象的 inline non-member functions。

除了这种方案外,是否还有更加简单易懂的方案。有,当存在对象超过限额时抛出异常。

```
class Printer {
public:
 class TooManyObjects {};
 Printer();
 ~Printer();
private:
 static size t numObjects;
size t Printer::numObjects = 0; // class statics 除了在 class 内声明,还需要在
class 外定义
Printer::Printer() {
 if (numObjects >= 1) {
    throw TooManyObjects();
  ++numObjects;
Printer::~Printer() {
  --numObjects;
}
```

#### 2. 不同的对象构造状态

但是上面这种方法仍然有问题。当存在继承关系,或者被嵌入在其他对象中时可能会产生与预期不同的结果。

```
class ColorPrinter : public Printer {}

Printer p;
ColorPrinter cp;
```

因为,当子类调用 constructor 时,会调用父类的无参构造函数。因此上面这种本意是 printer 和 color printer 各一个的场景却会抛出 exception。因为申请了两个 printer。

同样的事情也会发生在内含 Printer 对象的其他对象中。

```
Class CPFMachine {
private:
    Printer p;
    FaxMachine f;
    CopyMachine c;
};

CPFMachine m1;
CPFMachine m2;
```

上述代码中,当生成 m2 时会抛出 exception,原因同上。

使用 private constructors 的 class 来实现,可以导致不可派生。如此一来可以实现包括两个特点的 对对象:1. 有限个对象。2. 不可被继承。

```
class FSA {
public:
    static FSA * makeFSA();
    static FSA * makeFSA(const FSA &rhs);

private:
    FSA();
    FSA(const FSA &rhs);
}

FSA * FSA::makeFSA() {return new FSA();}

FSA * FSA::makeFSA(const FSA &rhs) {return new FSA(rhs);}
```

上述的代码完全满足两个特性,首先可以被新建多个对象,同时使用前面的技术可以限制产生对象的数量。其次将 constructor 写为 private 函数,防止继承。

但是需要注意的是,其中使用 new 进行资源分配。所以必须记得调用 delete 来阻止资源的泄漏。或者, 可以 选择使用 auto\_ptr 来封装对象,在离开 scoop 时自动删除这些对象。

```
auto_ptr<FSA> pfsa1(FSA::makeFSA());
auto_ptr<FSA> pfsa2(FSA::makeFSA(*pfsa1));
```

#### 3. 允许对象生生灭灭

在 1 和 2 中已经了解到了如何设计 "只允许单一对象" 的 class,"追踪某特定 class 的对象个数", 以及计数会导致的 constructor 调用异常,使用 private constructor 来防止这种事情的发生。

但是,当限制了个数为1的对象时,又很难实现在不同时间内维持1个对象的需求。

```
创建 Pointer p1;
使用 p1;
销毁 p1;
创建 Pointer p2;
使用 p2;
销毁 p2;
```

这种场景也是可预期的有限个数,但是与 [### 1.] 中所提到情形却不相同。实现这种效果的方法是:将 "对象计数" 和 "伪构造函数" 相结合。

```
class Printer {
public:
 class TooManyObjects{};
 static Printer * makePrinter();
 ~Printer();
 void submitJob(const PrintJob &job);
 void reset();
 void performSelfTest();
private:
 static size_t numObjects;
 Printer();
 Printer(const Printer &rhs);
}
size_t Printer::numObjects = 0; // class statics 除了在 class 内声明,还需要在
class 外定义
Printer::Printer() {
  if (numObjects >= 1) {
   throw TooManyObjects();
  ++numObjects;
}
```

```
Printer * Printer::makePrinter() {
   try {
     return new Printer();
   }
   catch (TooManyObjects &e) {
     return nullptr;
   }
}

Printer::~Printer() {
   --numObjects;
}
```

上面代码所提供的 makePrinter 处理了 exception,因为有时我们不希望这个或称带来额外的困扰。但 是这也就意味着返回 nullptr,使用者需要对 makePrinter 进行验证。

#### 4. 一个用来计算对象个数的 base class

对上述代码进行进一步的优化,其中的计数部分可以被单独提取出来写为一个 base class,作为对象计数 用。 然后将诸如 Printer 的类来继承它。

```
template <class BeingCounted>
class Counted {
public:
 class TooManyObjects {};
  static int objectCount();
protected:
 Counted();
  Counted (const Counted &rhs);
 ~Counted() { --numObjects; }
private:
  static int numObjectes;
 static const size t maxObjects;
 void init();
};
template <class BeingCounted>
Counted<BeingCounted>::Counted() {
 init();
}
template <class BeingCounted>
Counted<BeingCounted>::Counted(const Counted<BeingCounted>&) {
  init();
template <class BeingCounted>
void Counted<BeingCounted>::init() {
  if (numObjects >= maxObjects) throw TooManyObjects();
```

```
++numObjects;
}

class Printer : private Counted<Printer> {
  public:
    static Printer * makePrinter();
    static Printer * makePrinter(const Printer &rhs);
    ~Printer();
    void submitJob(const PrintJob &job);
    void reset();
    void performSelfTest();

    using Counted<Printer>::objectCount;
    using Counted<Printer>::TooManyObjects;

private:
    Printer();
    Printer(const Printer &rhs);
}
```

Printer 使用 Counted template 追踪目前存在的 Printer 对象。这种实现使用 private 继承。 如果使用 public 继承,那么就需要为 Counted classes 提供一个 virtual destructor,否则当 有人通过 Counted \* 指针来删除 Printer 对象时会产生意外的效果。

因为使用了 private 继承,因此 Counted classes 中的 public/protected 内容都变为了 private 内容。所以使用 using declaration 来恢复 public 访问层级。

使用上面的方案,可以轻松的将计数操作忽略,而方便 Printer 类似类型的设计。

其中最后需要被讨论的一个点是:关于 maxObjects 的值的定义。这个定义应该由 Printer 的作者进行 定义,他需要在实现文件中添加 const size\_t Counted<Printer>::maxObjects = 10;这样的 定义行。

## 条款27: 要求 (或禁止) 对象产生于 heap 之中