图象工程(下)

图象理解

章毓晋

清华大学电子工程系 100084 北京



第1单元 采集表达



> 第2章 摄象机成象

第3章 压缩感知与成象 第4章 深度信息采集 第5章 3-D景物表达

✓ 从图象出发,认识和理解世界 需要获得能反映场景内容和本质的图象 需要用尽少的采样精确地重构原信号 需要采集含有全面立体信息的图象 需要有对3-D空间景物的3-D表达方法



第2章 摄象机成象




成象: 场景 \Rightarrow 图象: f(x, y)


- (1) 几何学: 从图象中的什么地方可找 到场景中物体的投影位置(*x*, *y*)
- (2) 辐射度学: 图象中物体的投影位置 有多"亮",以及亮度与物体光学 性质和成象系统特性的联系,这确 定了在各(x, y)处的 f





第2章 摄象机成象






















1. 光学过程

光学过程基本确定了成象的尺寸



章毓晋 (TH-EE-IE) ZHANG YU JIN





2. 化学过程

化学过程基本确定了成象的亮度或颜色

视网膜上的锥细胞和柱细胞:

锥细胞, 数量少, 对颜色很敏感(有3种)

锥细胞视觉: 明视觉或亮光视觉

柱细胞:数量多,分辨率比较低 不感受颜色但对低照度较敏感 柱细胞视觉: 暗视觉或微光视觉





2. 化学过程

锥细胞和柱细胞均由色素分子组成

其中可吸收光的视紫红质吸收光后通过化学 反应分解成另两种物质,导致产生神经元信号

当光通量增加时,化学反应也增强,产生的 神经元信号变得更强

视网膜可看作是一个化学实验室,将光学图 象通过化学反应转换成其他形式的信息





3. 神经处理过程


每个视网膜接收单元都与一个神经元细胞借助 突触相连。每个神经元细胞借助相连的突触与其他 细胞连接,从而构成光神经网络

光神经进一步与大脑中的侧区域通过视觉通道 连接,并到达大脑中的纹状皮层

在大脑皮层,对光刺激产生的响应经过一系列 处理最终形成关于场景的表象,从而将对光的感觉 转化为对量物的知觉









2.2 摄象机成象模型



图象采集: 3-D场景投影转换到2-D图象

四个坐标系统:

- (1) 世界 (world) 坐标系统: XYZ
- (2) 摄象机坐标系统: xyz
- (3) 象平面坐标系统: x'y'
- (4) 计算机图象坐标系统: MN

成象变换涉及不同空间坐标系统之间的变换



2.2 摄象机成象模型



- 2.2.1 基本摄象机模型
- 2.2.2 近似投影模式
- 2.2.3 一般摄象机模型
- 2.2.4 通用成象模型





世界坐标系统与摄象机坐标系统重合、且摄象

机坐标系统与象平面坐标系统也重合

1. 成象模型图




图 2.2.1 透视变换成像模型示意图





2. 透视变换

假设Z>λ, 即场景中感兴趣的点在镜头前

模型:
$$\frac{\frac{x}{\lambda} = \frac{-X}{Z - \lambda} = \frac{X}{\lambda - Z}}{\frac{y}{\lambda - Z} = \frac{Y}{\lambda - Z}} \Rightarrow \frac{\mathbb{R} \$}{\mathbb{R} \$} \quad x = \frac{\lambda X}{\lambda - Z}$$

$$\stackrel{\times}{\Rightarrow} \text{ Pin}$$

$$\text{ where } y = \frac{\lambda Y}{\lambda - Z}$$

3-D空间的矩形投影到图象平面后可能为任意 四边形,由4个顶点所确定

所以透视变换也称**4-点映射**






2. 透视变换

光束会聚带来的问题 (尺寸随位置变化)

• 远心成象: 将光圈的位置移到平行光的会聚点

超心成家: 将无圈的位直移到干17元的云录点超心成象: 将光圈放得比平行光会聚点更接近








3. 齐次坐标

$$W = [X \ Y \ Z]^T \implies W_h = [kX \ kY \ kZ \ k]^T$$


▶ 透视变换







4. 逆透视变换









正交投影



焦距无穷时的 透视投影、不 考虑世界点的

Z坐标





正交投影和透视投影对比示意图





2.□弱透视投影

不考虑世界点的Z坐标,采用正交投影和图象 平面内的等比例缩放

缩放系数:





当物距是景物尺度的20倍时,用弱透视投影 去近似透视投影的效果比较好






3. 平行透视投影

介于正交投影和透视投影之间


- (1) 将*P*平行投影 到投影平面
 - (2) 将投影平面上的投影再

次透视投影到象平面上











2.2.3 一般摄象机模型



摄象机坐标系统与世界坐标系统分开,但摄象机坐标系统与象平面坐标系统重合时的情况




图 2.2.9 世界坐标系统与摄像机坐标系统不重合时的投影成像示意图



2.2.3 一般摄象机模型



- ➤ 用以下步骤从世界坐标系统与摄象机坐标系 统重合时的摄象机模型转换来:
 - ① 将象平面原点按**D**移出世界坐标系统的原点
 - ② 以某个γ角(绕z轴)水平扫视x轴
 - ③ 以某个α角将z轴垂直倾斜(绕x轴旋转)





2.2.3 一般摄象机模型






用 c_h 的第四项去除它的第一和第二项

$$x = \lambda \frac{(X - D_x)\cos \gamma + (Y - D_y)\sin \gamma}{-(X - D_x)\sin \alpha \sin \gamma + (Y - D_y)\sin \alpha \cos \gamma - (Z - D_z)\cos \alpha + \lambda}$$
$$y = \lambda \frac{-(X - D_x)\sin \gamma \cos \alpha + (Y - D_y)\cos \alpha \cos \gamma + (Z - D_z)\sin \alpha}{-(X - D_x)\sin \alpha \sin \gamma + (Y - D_y)\sin \alpha \cos \gamma - (Z - D_z)\cos \alpha + \lambda}$$



2.2.4 通用成象模型








XYZ

2.2.4 通用成象模型



(4)





2.2.4 通用成象模型



$$x^* = x' - R_x$$
 $R_x = x^* (k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots$

(4) 从
$$(x^*, y^*)$$
到 (M, N)

$$M = u^{X^*} M_{X} + Q$$
 $M = 2^{r_1} X + r_2$

$$M = \lambda \frac{r_1 X + r_2}{r_1}$$

章毓晋 (TH-EE-IE) ZHANG YU JIN

$$\frac{p N X_X}{(1+kr^2)S_X L_X} + \epsilon$$

$$M = \lambda \frac{1}{r_7 X + r_8 Y + r_9 Z + T_2} \frac{1}{(1 + kr^2) S_\chi L_\chi} + \frac{1}{N} = \lambda \frac{r_4 X + r_5 Y + r_6 Z + T_y}{1 + r_6 Z + T_y} \frac{1}{1 + r_6 Z + T_y} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} + \frac{1}{N} \frac{1$$

不确定性图

第26页



2.3 摄象机标定



{也称为摄象机定标、校准或校正, 目的是确定摄象机(内外)参数 需要先知道一组基准点}

- 2.3.1 标定程序和参数
- 2.3.2 两级标定法



2.3.1 标定程序和参数



考虑通用成象模型



外部 1: 旋转矩阵R和平移矢量T共6个独立参数

内部 2: 镜头焦距 λ

3: 镜头径向失真系数 k

4: 不确定性图象尺度因子 μ (还包括图象平面原点的计算机坐标 O_m 和 O_n)



2.4 亮度成象



{场景亮度与图象亮度}

- 2.4.1 光度学和光源
- 2.4.2 从亮度到照度





辐射度量学

研究各种电磁辐射强弱的学科 光是一种电磁辐射

光度学

研究光的强弱的学科 光通量:光辐射的功率/光辐射量

光通量的单位: lm(流明)





1. 电磁辐射频谱




图 2.4.1 电磁辐射频谱 (E: 极, S: 超, U: 特, V: 甚: H: 高, M: 中, L: 低: F: 频率)





2. 点光源和扩展光源

点光源:线度足够小,或距离观察者足够远

发光强度I: 点光源沿某个方向上单位 立体角 $d\Omega$ 内发出的光通量 $d\Phi$








点光源和扩展光源

扩展光源: 有一定发光面积的光源

扩展光源在沿r方向的总发光强度为各个面元

沿r方向的发光强度之和








1. 亮度和照度

亮度*B*: 给定方向上单位投影面积的发光强度,或给定方向上的单位投影面积在单位立体角内发出的光通量(单位: cd/m²)




章毓晋 (TH-EE-IE) ZHANG YU JIN





1. 亮度和照度

照度E: 一个被光线照射的表面上的照度定义为照射在单位面积上的光通量。设面元dS上的光通量为d ϕ ,则此面元上的照度E为:



• 亮度: 观察者对物体表面光强的量度 {表2.4.1}

• 照度: 是光源对物体辐射的一种量度 {表2.4.2}





2. 对亮度和照度的讨论

照度是对具有一定强度的光源照射场景的辐射量的量度(对实际景物讨论它所受到的照度)

亮度则是在有照度基础上对观察者所感受到 的光强的量度(对光源讨论其发出的亮度)

在真空中,沿辐射直线方向的亮度是常数

照度值会受到从光源到物体表面的距离的影响,而亮度则与从物体表面到观察者的距离无关





2. 对亮度和照度的讨论

象亮度: 与发光体上各个面元发出的总光通 量中有多少进入观察器有关

$$L' = k \left(\frac{n'}{n}\right)^2 L$$

k为透射率,n'和n分别是象空间和物空间的折射率,L是物亮度

在n'=n、 $k\approx 1$ 时,象亮度近似等于物亮度,并与物象之间的相对位置和成象系统的放大率无关





2. 对亮度和照度的讨论

象照度:决定了使(接受到光的)成象物感 光的总光通量

$$E = \frac{k\pi L u_o^2}{V^2}$$
 u_o 为入射孔径角 V 是横向放大率

在象距远大于焦距的情况下,象照度与横向放大率平方成反比,例如投影仪会使象在放大的同时变暗

在物距远大于焦距的情况下,象照度基本保持不变, 如用摄象机拍摄远近不同的目标时,只要物亮度相同,感 光面的感光程度是一样的






3. 均匀照度

实际景物都是有一定尺寸的,不同位置得到的照度有可能不同

使用单个点光源

辐射随距离平方衰减

$$E = k \frac{\cos i}{d^2} = \frac{kh}{d^3}$$



景物表面产生非均匀的照度区域





3. 均匀照度

使用两个(对称安置的)点光源


有可能在 把光源间距离适当 光源产生 联合的 连线上获 加大,以使可用的 强度值 的强度值 得比较均 (比较均匀的) 照 匀的照度 度范围尽可能大 图 2.4.4 对称布置两个点光源照明的几何





3. 均匀照度

点光源换成条状光源





联 系 信 息



- ☞ 通信地址: 北京清华大学电子工程系
- ☞ 邮政编码: 100084
- ☞ 办公地址:清华大学,罗姆楼,6层305室
- ☞ 办公电话: (010) 62798540
- ☞ 传真号码: (010)62770317
- ☞ 电子邮件: zhang-yj@tsinghua.edu.cn
- ☞ 个人主页: <u>oa.ee.tsinghua.edu.cn/~zhangyujin/</u>