

本次更新总览


从通用轮盘库，到分类菜单、可编辑布局，再到地图载具与固定网格坐标。

01 通用轮盘库	ApricityUI 统一绘制与输入，Espetro、EsPoints 共用。
02 目录式分类	敌情、战术指令和工事共享入口，逐层进入子目录。
03 可调槽位与空槽	不等大扇区、空白区域、拖动调整和配置文件保存。
04 地图载具与标点	白色己方载具，红色人工敌情标点，地图内分类放置。
05 固定地图坐标	150 / 50 / 50÷3 方块网格，悬停显示四级坐标。
06 清晰度与排版	内圈返回、平滑字体、文字限宽、自动 GUI 比例适配。

配套版本	EsRadial 0.3.1 / EsPoints 1.1.1d / Espetro 1.1.3-k Minecraft Forge 1.20.1 · Java 17 · ApricityUI 1.2.6 · PingWheel 1.12.1
------	--

轮盘最终排版设计

返回放入中心圆上半部；外侧线仅在悬停时点亮；可保留不等大的空白扇区。



中心圆：返回与分类名

返回在上半部，当前分类名称在下半部。点击返回只退一层；右键不返回、不关闭。

扇区：图标、名称与空白

图标和短名称留在所属扇区内。长名称省略，悬停时下方显示完整名称。空槽不会触发动作。

进度：内侧与外侧

进行中的进度默认紧贴内侧；悬停对应动作时移到外侧。外侧轨道按悬停显示。

分类树：每一页只显示当前层

普通轮盘共 42 个可选择标点；类型总数 43，155 炮击点仍走专用入口。



目录带 >；点击只进入下一层。EsPoints 每个目录最多 6 项；各页布局可独立保存。

实际界面：统一入口与装甲子目录

树状结构保留轮盘中心与尺寸，当前路径显示在上方，子分类的返回位于内圈。




图 1：统一入口，敌情、工事和战术指令分开进入。



图 2：装甲载具子目录；长名称限宽，完整名称在悬停说明显示。

操作原则

按住调用模组的轮盘键打开；左键进入分类或确认。松开唤出键取消，Esc 关闭。不可用项目显示原因，不执行动作。

布局编辑：游戏内拖动 + 修改配置文件

按钮与空槽都可调整；按菜单与按钮集合保存，不改变服务端权限、费用或冷却。




图 3：黄色分界点调整角度，小空心圆表示空槽。

游戏内操作

- F6：进入当前页布局编辑
- 拖动扇区 / 空槽：调整顺序
- 拖动分界线：调整相邻扇区大小
- 滚轮：旋转当前轮盘
- Tab：混合 / 30° / 45° / 自由
- Enter：保存 Esc：取消
- R：恢复默认，再 Enter 保存

混合吸附取 30°或45°的倍数，并不是所有 15°倍数。

客户端配置：config/esradial/layouts.json

start 调起始角，sweep 调扇区大小，slot: null 表示空槽。可调整内外半径；重新打开轮盘后读取。非法或重叠布局回退默认，不自动覆盖坏文件。

固定网格：150 → 50 → 50÷3 方块

固定左上角原点，横向字母、纵向数字；中格与小格都按行编号 1-9。

一个大格 = 150 × 150 方块

1	2	3
4	5	6
7	8	9

每个中格 = 50 × 50 方块

中格 5 内的小格

1	2	3
4	5	6
7	8	9

小格边长精确为 50/3 方块，
不舍入成 16 或 17 方块。

四级坐标示例

(B,3,5,8)

B：第 2 列大格

3：第 3 行大格

5：大格中的中格 5

8：中格中的小格 8

650×430 地图中，
相对原点 (225,385) 属于此格。

原点与边界

地图 minX / minZ 与 (A,1,1,1) 的左上角重合；X 向右、Z 向下。按固定尺寸延伸，右边和下边残格裁切。缩放和平移不重新编号，远景只隐藏过密细线。

地图：标尺、网格与己方载具

mark 素材用于地图标点：己方载具白色，人工敌情红色；战术指令保留动作颜色。




图 4：上方字母、左侧数字、固定细分网格；左上区域的白色图标为己方载具。

载具同步

服务端每 10 tick
向己方地图订阅者
同步载具状态。
包括位置、朝向、
乘员及所属小队。
敌方载具不自动
暴露在地图上。

位置状态

未加载时：
最后位置淡显。
销毁或过期：取消。
未知类型：通用图标。

地图操作：悬停坐标与分类标点

提示框限制在地图内；地图空白处右键打开分类轮盘，菜单内右键不返回。




图 5：放大后显示局部 1-9；坐标仍为 (B,3,5,8)，悬停框避开编号。



图 6：地图嵌入同一套目录轮盘，返回位于中心圆上半部。

标点位置与权限

世界标点固定最初瞄准位置，地图标点固定最初点击位置；切分类不会移动目标。仍由服务端检查身份、地图边界、距离与冷却。

清晰度、文字边界与载具交互

最终界面使用平滑字体；按真实屏幕像素密度绘制，自动 GUI 比例下预留文字空间。



图 7：2560×1528 实机、自动 GUI 比例；内圈返回与底部文字均在界面范围内。

旧布局配置优先于新默认布局。若想使用新默认排版，在相应页面按 F6、R、Enter。

字体与边界修复

ApricityUI 平滑字体，优先系统微软雅黑。
圆环画布按屏幕像素密度生成。
名称限于所属扇区，过长省略。
顶部路径、底部说明分别限宽。
编辑拖动与按钮命中跟随同一缩放。

Espetro 交互接入

建造、技能、职业、补给与载具轮盘
接入同一库。中心上车需要按住左键。
持续装卸由单一重复计时器驱动；
进度来自真实状态，内外弧随悬停切换。
修复空图标容器与晚到答复重开轮盘。
费用、配额、冷却与权限仍由服务端管理。

推送、验证与使用范围

仓库与 PR 保留可追溯源码；Espetro 仅处理 1.20.1，PR 描述保持为空。

EsRadial	0.3.1	RositaOVO/EsRadial · 1.20.1	19ec8f9
EsPoints	1.1.1d	KaguyaMao/EsPoints · PR #2	6bc3b88
Espetro	1.1.3-k	KaguyaMao/Espetro · PR #12	e9cab08

表中为功能提交；本总结随后作为独立文档提交，不改变功能版本。

已经验证

本轮 EsRadial 48 项 + EsPoints 23 项测试通过。
实机验证了分类导航、右键无导航、内圈返回、
拖动保存 / 取消、配置重读、网格缩放坐标与
自动 GUI 比例下的绘制和编辑。

配图为 UI 验证场景，统一工事入口由测试数据提供；不代表全部对局与业务验收。

- 轮盘库与源码https://github.com/RositaOVO/EsRadial/tree/1.20.1
- EsPoints 更新 PRhttps://github.com/KaguyaMao/EsPoints/pull/2
- Espetro 更新 PRhttps://github.com/KaguyaMao/Espetro/pull/12

当前构建范围

校验基线 4ae5012 缺 FixedWeaponWheelPacket
与 DragonRise 依赖，完整编译曾受阻。
试玩包采用历史完整基线 32d67bb 接入功能；
不等同最新发行包，上游后续提交另行复核。