
Java RMI

Introduction
Mise en œuvre
Objet accessible à distance
Premier exemple
Garbage Collector Distribué

Introduction

- Solution simple et 100% Java : pas de nouveau langage IDL
- permet l'invocation de méthodes entre des objets Java qui s'exécutent dans des machines virtuelles distinctes et réparties
- sérialisation automatique des paramètres et résultats des méthodes même pour des objets Java complexes
- chargement dynamique des classes si nécessaires
- ramasse-miettes distribué
- annuaire de références d'objets RMI

Introduction



- Transparence de la communication entre client et serveur
- Bibliothèque RMI = couche de référence distante et couche de transport
- Souches et squelettes Java sont générés, par le compilateur rmic auparavant, à la volée maintenant

Mise en œuvre

- définir l'interface de l'objet distribué (OD)
- implanter l'OD
- générer le talon client et serveur appelés stub et skeleton RMI via le compilateur rmic. Cette étape est facultative maintenant : génération dynamique.
- · côté serveur
 - instancier l'OD
 - enregistrer l'OD dans l'annuaire RMI
- côté client
 - obtenir l'OD via l'annuaire RMI
 - l'OD se manipule comme tout autre objet Java

Objet accessible à distance

- Pour qu'un objet Java soit accessible à distance via Java RMI, sa classe doit implanter au moins une interface Java RMI publique
- Une interface Java RMI est une interface Java « classique » héritant au moins de l'interface java.rmi.Remote
- Chaque méthode de l'interface doit lever au moins l'exception java.rmi.RemoteException
- Tout objet distant passé en paramètre doit être déclaré par son interface RMI

Premier exemple : une interface RMI

```
public interface Hello extends java.rmi.Remote
{
   public void afficher(String chaine)
        throws java.rmi.RemoteException;

   public Message getDernierMessage()
        throws java.rmi.RemoteException;
}
```

Premier exemple : implantation de l'interface

```
public class HelloImpl
       // protocole JRMP
       // extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject
       // protocole IIOP, à préférer
       extends javax.rmi.PortableRemoteObject
       implements Hello
  protected Message leDernierMessage;
  public HelloImpl() throws java.rmi.RemoteException
   // Appel du constructeur javax.rmi.PortableRemoteObject
   // soulevant l'exception java.rmi.RemoteException.
   super();
   leDernierMessage = new Message("");
```

Premier exemple : implantation de l'interface

```
public void afficher(String chaine)
         throws java.rmi.RemoteException
    System.out.println("chaine=" + chaine);
    leDernierMessage = new Message(chaine);
  public Message getDernierMessage()
         throws java.rmi.RemoteException
    return leDernierMessage;
```

Premier exemple : objet Java sérialisable par RMI

- Pour qu'un objet Java soit sérialisable, sa classe doit implanter au moins l'interface java.io.Serializable
- Sérialisation de tous les attributs sauf ceux marqués transient
- Prise en compte récursive des graphes d'objets sérialisables ainsi que les cycles
- La plupart des classes Java de base sont sérialisables par ex. java.util.*
- Les objets associés à des ressources systèmes ne sont pas sérialisables Thread, Process, File, AWT, etc.

Premier exemple : objet Java sérialisable par RMI

```
public class Message implements java.io.Serializable
  protected java.util.Date date;
  protected String texte;
  // Le constructeur.
  public Message(String texte) {
    this.date = new java.util.Date();
    this.texte = texte;
  // Pour afficher le message.
  public String toString()
  { return "Message[ . . . ]"; }
```

Premier exemple: l'annuaire Java RMI

- Java RMI fournit un annuaire gérant des associations entre noms symboliques et références d'objet RMI un serveur contenant 1 objet RMI annuaire
- Côté serveur
 - exporter la référence des objets RMI
 - java.rmi.Naming.rebind("NomSymbolique", référenceObjetRMI);
- Côté client
 - importer des références d'OD RMI
 - référence=java.rmi.Naming.lookup,"//machineAnnuaire/ NomSymbolique");

Premier exemple : un serveur RMI

```
public class Serveur
 public static void main (String args[]) throws Exception
   // Créer l'objet accessible par Java RMI.
   HelloImpl obj = new HelloImpl();
   // Enregistrer cet objet dans l'annuaire RMI.
   java.rmi.Naming.rebind("Hello", obj);
   // Ici le programme ne se termine pas !
   // Car attente des invocations distantes sur l'OD.
```

Premier exemple : un client RMI

```
public class Client
 public static void main (String[] args) throws Exception
   // Obtenir la souche sur l'OD via l'annuaire RMI.
   Hello helloDistant = (Hello)
           java.rmi.Naming.lookup("//localhost/Hello");
   // Invoquer des méthodes comme si l'objet était local.
   helloDistant.afficher("Hello world !");
   Message message = helloDistant.getDernierMessage();
   System.out.println("Le dernier message = " + message);
```

Premier exemple : compilation et exécution

Compiler les sources

```
> javac Hello.java Message.java HelloImpl.java Serveur.java Client.java
```

Générer les stub et les skeletons RMI (optionnel)

```
> rmic HelloImpl
produit HelloImpl_Stub.class et HelloImpl_Skel.class
```

Lancer l'annuaire RMI

```
> rmiregistry &
```


Lancer le serveur de l'OD

```
> java Serveur &
```

Lancer le client de l'OD

> java Client

Premier exemple: vision d'ensemble



Distributed Garbage Collector

- Le DGC interagit avec les GC locaux et utilise un mécanisme de referencecounting
- Lorsqu'un OD est passé en paramètre à un autre OD : ref_count++
- Lorsqu'un stub n'est plus référencé : weak reference quand le GC du client libère le stub, sa méthode finalize est appelée et informe le DGC : ref_count--
- Lorsque le nombre de références d'un OD = 0 : weak reference Le GC du serveur peut alors libérer l'OD
- Le client doit régulièrement renouveler son bail au près du DGC
- Si l'on fait référence à un OD libéré : RemoteException