L'ASSEMBLEUR – PARTIE 1 Gestion des variables globales et affectation

Xavier Merrheim

Programmation de haut niveau

- Aujourd'hui la plupart des programmeurs programment dans des langages de haut niveau comme le langage C, le java ou le C++
- Le processeur utilise un langage très rudimentaire appelé assembleur
- Il faut traduire les programmes dans un langage de haut niveau en assembleur pour que le processeur puisse les exécuter.

Compilation

- Le compilateur va traduire un programme source en assembeur puis en programme exécutable.
- La compilation est une science extrêmement complexe.

De nombreux assembleurs

- Il existe autant d'assembleurs que de familles de processeurs : x86, arm, 68 000 ...
- Le langage assembleur est très complexe avec de nombreux détails extrêmement techniques.
- Il est difficile de programmer en assembleur

Pour étudier l'assembleur

- Il ne s'agit pas de faire de vous des programmeurs assemblleurs opérationnels.
- L'objectif est une bonne culture générale permettant de mieux comprendre l'informatique
- Nous allons notamment apprendre à traduire des programmes en C en assembleur ARM

Architecture cible

- Nous allons étudier l'assembleur ARM 32 bits
- Le processeur contient 16 registres de 32 bits notés r0,r1, r2,, r15
- A coté du processeur se trouve un RAM mémorisant des cases mémoires de 32 bits.
- Chaque case mémoire porte un numéro appelé adresse

Exemple 1

```
int a,b,c;
main()
{
a=10;
b=20;
c=a+b;
}
```

Un programme bien étrange

- Variables globales : cet exemple en comporte car il est plus facile de gérer des variables globales que locales.
- Le main n'est pas une fonction : c'est volontaire car les fonctions sont complexes à traduire
- Par d'entrée/sortie car les entrées/sorties sont des appels de fonctions.
- Ne faites pas cela en cours de C !!!

Traduction de l'exemple 1

```
L1:
.word a
.word b
.word c
.comm a,4,4
.comm b, 4,4
.comm c, 4,4
```

Traduction de l'exemple 1

mov r0,#10

```
Idr r1,L1
str r0,[r1]
mov r0,#20
```

Idr r1,L1+4 str r0,[r1] Idr r0,L1 Idr r1,[r0] Idr r0,L1+4 Idr r2,[r0] add r1,r1,r2 Idr r0,L1+8 str r1,[r0]

mov

 mov r0,#10 : mets la constante 10 dans le registre r0 du processeur.

 Autre utilisation : mov r0,r1 : copie le contenu du registre r1 dans r0

ldr

- Idr r1,L1: met dans r1 le contenu de la case mémoire L1 (lecture de la RAM)
- On peut ajouter une contante à l'adresse L1+4 ou L1+8
- Idr r1,[r0] met dans r1 le contenu de la case mémoire r0

Qui choisit la valeur de L1?

 Le système d'exploitation va charger le programme qui est sur le disque dur dans la RAM.

 A ce moment, il choisit la valeur de L1 et calcule toutes les adresses comme L1+4

str

- str r0,[r1] copie r0 dans la case mémoire numéro r1
- Il s'agit d'une écriture de la ram

Add et sub

- add r1,r2,r3 met dans r1 la somme de r2 et de r3
- Sub r1,r2,r3: met dans r1 la valeur de r2-r3
- On peut écrire add r1,r1,#4 sub r4,r5,#89

Différents modes d'adressage

- Par registre : r2
- Constante: #10
- Par adresse : L1
- Indirect [r0]
- Il y en a d'autres!

Exercice

Traduire en assembleur ARM le programme C int a,b,c,d; main() a=10;b=65; c=b-a+12; d=c+b-98;d = d + a - 87;

Solution

```
L1:
.word a
.word b
.word c
.word d
.comm a,4,4
.comm b, 4,4
.comm c, 4,4
.comm d,4,4
```

mov r0,#10 Idr r1,L1 str r0,[r1] mov r0.#65 Idr r1,L1+4 str r0,[r1] Idr r0,L1+4 Idr r1,[r0] Idr r0,L1 Idr r2,[r0] sub r1,r1,r2 add r1,r1,#12 Idr r0,L1+8 str r1,[r0]

Idr r0,L1+8 Idr r1,[r0] Idr r0,L1+4 Idr r2,[r0] add r1,r1,r2 sub r1,r1,#98 Idr r0,L1+12 str r1,[r0] Idr r0,L1+12 Idr r1,[r0] Idr r2,L1 Idr r3,[r2] add r1,r1,r3 sub r1,r1,#87 str r1,[r0]

QUESTIONNAIRE

 Définir les directives assembleur ARM permmettant de définir les variables globales int u,v,x,y;

Dans les directives précédentes :
 à quelle adresse se trouve l'adresse de u, celle
 de v, celle de x et celle de y

 Citez 2 utilisations de l'instruction assembleur mov en donnant 2 exemples détaillés.

• Citez 2 utilisations de l'instruction assembleur ldr en donnant 2 exemples détaillés.

 Citez une utilisation de l'instruction assembleur str en donnant un exemple détaillé.

 L'instruction assembleur ldr permet-elle de lire ou d'écrire dans la RAM ?

 L'instruction assembleur str permet-elle de lire ou d'écrire dans la RAM ?

 Donnez 2 exemples d'utilisation de l'instruction assembleur sub.

 Traduire en assembleur ARM le programme C suivant :

```
int u,v,w;
main()
{u=9;v=90;w=67;
w=w-u+v-99;
}
```

 Traduire en assembleur ARM le programme C suivant :

```
int a,b,c,d,e,f;
main()
{a=1;b=2;c=90;d=80;e=6;
f=a+b+c+d+e
}
```

QUESTIONNAIRE CORRECTION

 Définir les directives assembleur ARM permmettant de définir les variables globales int u,v,x,y;

```
L1:
```

- .word u
- .word v
- .word x
- .word y
- .comm a,4,4
- .comm b,4,4
- .comm b,4,4
- .comm b,4,4

 Dans les directives précédentes : à quelle adresse se trouve l'adresse de u, celle de v, celle de x et celle de y L1: .word u .word v .word x .word y .comm a,4,4 .comm b,4,4 .comm b,4,4 .comm b,4,4 L'adresse de u se trouve à l'adresse L1 L'adresse de v se trouve à l'adresse L1+4 L'adresse de x se trouve à l'adresse L1+8 L'adresse de y se trouve à l'adresse L1+12

 Citez 2 utilisations de l'instruction assembleur mov en donnant 2 exemples détaillés.

mov r6,#45 ==> mets la constante 45 dans le registre r6

mov r4,r2 ==> copie le contenu du registre r2 dans r4

 Citez 2 utilisations de l'instruction assembleur ldr en donnant 2 exemples détaillés.

Idr r2,L1+4 ==>mets dans r2 le contenu de la case mémoire L1+4

Idr r4,[r6] ==>mets dans r6 le contenu de la case mémoire n°r6

 Citez une utilisation de l'instruction assembleur str en donnant un exemple détaillé.

str r2,[r0] écris dans la case mémoire n° r0 le contenu de r2

 L'instruction assembleur ldr permet-elle de lire ou d'écrire dans la RAM ?
 C'est une lecture de la RAM

 L'instruction assembleur str permet-elle de lire ou d'écrire dans la RAM ?
 C'est une écriture de la RAM

 Donnez 2 exemples d'utilisation de l'instruction assembleur sub.

sub r0,r2,r5 mets dans r0 le contenu de r2-r5

sub r0,r6,#4 mets dans r0 le contenu de r6-4

 Traduire en assembleur ARM le programme C suivant :

```
int u,v,w;
main()
\{u=9; v=90; w=67;
                       mov r0,#67
w=w-u+v-99;
                       Idr r1,L1+8
                       str r0,[r1]
                       Idr r0,L1+8
.word u
                       Idr r1, [r0]
.word v
                       Idr r2,L1
.word w
                       Idr r3,[r2]
.comm u,4,4
                       sub r1,r1,r3
.comm v,4,4
                       Idr r2,L1+4
.comm w,4,4
                       Idr r3,[r2]
mov r0,#9
                       add r1,r1,r3
Idr r1,L1
                       sub r1,r1,#99
str r0,[r1]
                       str r1,[r0]
mov r0,#90
Idr r1,L1+4
str r0,[r1]
```

• Traduire en assembleur ARM le programme C suivant : int a,b,c,d,e,f; main() {a=1;b=2;c=90;d=80;e=6; f=a+b+c+d+e Idr r0,L1 mov r0,#1 L1: Idr r1, [r0] Idr r1,L1 .word a Idr r0,L1+4 str r0,[r1] .word b Idr r2, [r0] mov r0,#2 .word c add r1,r1,r2 Idr r1,L1+4 Idr r0,L1+8 .word d str r0,[r1] Idr r2, [r0] .word e mov r0,#90 add r1,r1,r2 .word f Idr r1,L1+8 Idr r0,L1+12 .comm a,4,4 str r0,[r1] Idr r2, [r0] .comm b,4,4 mov r0,#80 add r1,r1,r2 .comm c,4,4 Idr r1,L1+12 Idr r0,L1+16 .comm d,4,4 str r0,[r1] Idr r2, [r0] .comm e,4,4 mov r0,#6 add r1,r1,r2 .comm f,4,4 Idr r1,L1+16 Idr r0,L1+20 str r0,[r1] str r1,[r0]