



Instructivo de uso

Importación de asientos manuales

Tabla de contenido

Objetivo.....	2
Descripción del Proceso	2
Condiciones Generales.....	2
Estructura de la planilla de asientos	2
Permisos.....	4
Parametrización inicial	6
Plan de Cuentas	6
Características de los Fondos	7
Monedas.....	7
Configuración de Interfaces excel	7
Descripción del proceso.....	10
Autorización de asientos	12
Consultas.....	13

Objetivo

El objetivo de este documento es detallar el procedimiento para el uso de la funcionalidad de VFondos que permite la importación de asientos manuales en la aplicación.

Descripción del Proceso

Condiciones Generales

- Se importan los asientos contables de una planilla Excel en las tablas de Asientos de VFondos. La importación es un proceso manual que el usuario deberá ejecutar cuando así lo requiera.
- En la planilla excel los importes de los asientos siempre deben estar expresados en la moneda del fondo. Cuando la cuenta contable sea de una moneda distinta se deberá ingresar un tipo de cambio para convertir el importe a la moneda de la cuenta.
- Asientos sin Dual Control
 - o Sólo se podrán importar asientos para un fondo cuando no exista VCP del fondo con fecha mayor o igual a la fecha del asiento a importar.
 - o Sólo se podrá indicar un contrasiento para un fondo cuando no exista VCP del fondo con fecha mayor o igual a la fecha de concertación del asiento a contrasentar.
- Asientos con Dual Control
 - o Se podrán importar asientos o contrasientos para un fondo cuando exista VCP del fondo con fecha mayor o igual a la fecha del asiento a importar.
 - o La validación final del asiento a ingresar se hace durante la autorización de
- Se pueden importar Asientos definitivos o Asientos Dual Control según filtro de la interfaz. El valor por defecto del proceso es para importar asientos Dual Control.
- Se importan Asientos cada vez que se procesa y confirma un archivo, se hacen controles de duplicidad controlando que no se repitan las leyendas de los asientos entre los asientos a importar y los que ya existen en las tablas de VFondos.
- Cuando los asientos se ingresan con Dual Control, la autorización se puede realizar en forma individual o masiva.

Estructura de la planilla de asientos

La planilla con los asientos a importar deberá contener las columnas que se detallan en el siguiente cuadro, sin importar el orden de las mismas.

Columna	Observaciones	Validaciones
Nro de Asiento a acontrasentar	Se debe ingresar un nro de asiento de VFondos.	El asiento debe existir en VF y corresponder al Fondo indicando en la siguiente columna.

	Cuando se ingrese este dato, solo será necesario agregar el fondo como dato adicional.	No se podrán contrasentiar asientos de fondos con VCP generado para la fecha del asiento.
Fondo	Código de Interfaz del fondo	Debe corresponder a un fondo vigente
Cuenta Contable Debe	Código de Interfaz de la Cuenta Contable	La cuenta debe estar vigente Corresponder al FCI indicado Corresponder a la moneda indicada
Cuenta Contable Haber	Código de Interfaz de la Cuenta Contable	Ídem anterior
Importe Debe	Debe ser un número positivo	Numero >0, sumatoria de debe y haber deben estar balanceadas.
Importe Haber	Debe ser un número positivo	Ídem anterior
Leyenda	Descripción del asiento. Se tomará una descripción con un máximo de 59 caracteres.	
Moneda	Código de Interfaz de la Moneda Es la moneda de la cuenta contable	La moneda debe estar habilitada
Tipo de Cambio	Tipo de cambio en caso de no ser una cuenta contable en la moneda del fondo. Tiene que ser una cotización directa para aplicar al importe del asiento. Ejemplo: <i>FCI USD – CTAS \$</i> Importe: 1000 TC: 8.55 Importe Cuenta: 1000 * 8.5 <i>FCI \$ – CTAS USD</i> Importe: 1000 TC: 0.116959064 Importe Cuenta: 1000 * 0.1169	Siempre que la moneda de la cuenta contable sea distinta a la moneda del fondo se deberá ingresar un tipo de cambio. Siempre que la moneda de la cuenta contable sea igual a la moneda del fondo se deberá ingresar un tipo de cambio 1. Si se ingresar otro valor, se mostrará un mensaje indicando esto y el asiento se grabará con TC igual a 1.
Rubro Cash Flow	Se debe ingresar la Abreviatura del Rubro	De existir en la tabla Rubros de cash Flow y debe estar habilitado.
Fecha	Es la fecha del asiento. Puede haber en una misma planilla asientos de distintas fechas.	La fecha no puede estar vacía.
Nro de Asiento	Nro de asiento identificará los ítems que corresponden a un mismo asiento. Sera un número con 19 dígitos como máximo	
Año	Aquí existirá una letra que identificará el año al que corresponde el asiento.	Solo se debe ingresar un caracter

Planilla Ejemplo



Asientos
ManualesBNP.xls

Los siguientes datos deberán tener parametrizado su código de interfaz correspondiente para importar los asientos correctamente:

- Cuenta Contable - Ver [Plan de Cuentas](#)
- Fondo - Ver [Características de los fondos](#)
- Moneda - Ver [Monedas](#)

Permisos

El proceso de importación de archivos de asientos contables requerirá los siguientes permisos:

Para la parametrización de Códigos de Interfaz.

- [Contabilidad / Definiciones / Plan de Cuentas](#)

Grupos de Usuarios - Permisos										
Grupos de Usuarios		☒ Requiere Autorización ☒ No Requiere Autorización		Copiar De						
Definiciones	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Asientos Automáticos		☒	☒			☒	☒			
Asientos Modelo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Estado de Asientos Automáticos						☒	☒			
Períodos de Numeración Contal	☒	☒	☒	☒		☒	☒			
Plan de Cuentas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒
Rubros del Valor Cuotaparte	☒	☒	☒	☒						

- [Tablas / Fondos / características de los fondos](#)

Grupos de Usuarios - Permisos										
Grupos de Usuarios		☒ Requiere Autorización ☒ No Requiere Autorización		Copiar De						
Fondos	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Características de los Fondos		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
Condiciones de Ingreso/Egreso	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Grupos de Fondos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			

- [Tablas / Tablas Generales / Monedas](#)

Grupos de Usuarios - Permisos

Grupos de Usuarios
Grupo Esco

☒ Requiere Autorización
☒ No Requiere Autorización

Tablas Generales

	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Calidades de Inversión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Clasificaciones de Fondos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Códigos de Producto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Feridos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Forma de Pago/Cobro	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Horizonte de Inversión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Libros Operativos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Modalidades	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Monedas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Operadores	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Sectores de Inversión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Tipo de Liquidaciones		☒	☒			☒	☒			

Para la configuración de la planilla Excel:

- [Tablas / Preferencias / Configuración de Interfaces desde archivos Excel](#)

Grupos de Usuarios - Permisos

Grupos de Usuarios
Grupo Esco

☒ Requiere Autorización
☒ No Requiere Autorización

Preferencias

	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Bloqueo-Desbloqueo de Inversiones	☒	☒	☒			☒	☒			
Configuración			☒							
Configuración de Interfaces		☒	☒			☒	☒			
Configuración de Interfaces de Archivos Excel	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Fecha de Proceso			☒							
Formato de Informes		☒	☒			☒				
Parametrización de Envío de Interfaces Servi		☒	☒							
Parámetros de Comunicaciones		☒	☒							
Parámetros de Formularios		☒	☒			☒	☒			

Para el procesamiento de archivos:

- [Interfaces/ Otras interfaces / Interfaz de Ingreso de Asientos](#)

Grupos de Usuarios - Permisos

Grupos de Usuarios
Grupo Esco

☒ Requiere Autorización
☒ No Requiere Autorización

Otras Interfaces

	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Habilitación Emisión Automática de Interfaces			☒							
Interfaz de Ingreso de Asientos						☒				
Interfaz de Liquidaciones de Suscripción y Res						☒	☒			
Interfaz de Posición de Cuotapartistas						☒	☒			

Para la consulta y autorización manual/masiva de asientos:

- Contabilidad/ Asientos Dual Control

Grupos de Usuarios - Permisos

Grupos de Usuarios: Grupo Esco

☒ Requiere Autorización
☒ No Requiere Autorización

Contabilidad	Agregar	Detallar	Modificar	Anular	Recuperar	Imprimir	Exportar	Formulario	Autorizar	Rechazar
Asientos	☒	☒		☒		☒	☒		☒	
Asientos Dual Control	☒	☒	☒	☒		☒	☒		☒	
Cierre Ejercicio Contable	☒									
Cotizaciones de Moneda Oficial	☒	☒	☒	☒		☒	☒			
Cotizaciones de Moneda Oficial Dual Control	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒

Parametrización inicial

Plan de Cuentas

Cuenta Contable

Fondo: Acciones / 3 Descripción: Rentas a cobrar ARS

Datos Generales

Tipo de Cuenta Contable: ACTIVO

☒ Imputable ☐ Deshabilitada

Código: 112200002

Alias:

Código de Interfaz:

Discriminación Automática

Características de los Fondos

Fondo: Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. (19)

Principal	
Nombre	Número
Fondo 19	19
Nombre Corto	Abreviatura
.F19	
Tipo de Fondo	Clasificación del Fondo
Renta Fija	
Manejo de Certificados	Moneda
ESCRITURAL	Pesos Argentinos / ARS
	Código de Interfaz
	19
Tipo de Cálculo de Valor de Cuotaparte	Decimales a usar para el Valor de Cuotaparte
Cuotaparte Múltiple por Variación Patrimonial	7
Sociedad Gerente	Región
	Argentina / AR
Sociedad Depositaria	C.N.V.
Banco de Valores S.A. / O	Número Único de Registro
	Fecha de Registro
	03/10/2011
Horizonte de Inversión	Número de Resolución
Corto Plazo	
Clase	
☒ Abierto ☐ Cerrado ☐ Es Reprogramado	
Cerrar	

Monedas


Moneda - Modificación

Descripción	Símbolo
Pesos Argentinos	ARS
Código de Interfaz	Código de la UIF
80	
Código CAFCI	Código ISO
ARS	
Código de Interfaz Adicional	Código de Interfaz MAE
Código de Interfaz del Banco	Código Interfaz Agenn
	1
Cancelar Aceptar	

Configuración de Interfaces excel

La estructura del archivo provisto por el usuario se define en la siguiente opción de menú de VFondos:


[Tablas / Preferencias /Configuración de Interfaces desde archivos Excel.](#)



Al seleccionar la opción agregar se despliega la pantalla que se ve en la figura anterior.


Se debe seleccionar el formato "Asientos", ingresar una descripción para la configuración y luego presionar el botón Configurar.

Al presionar el botón Configurar, se despliega la siguiente pantalla:




A la izquierda se ven los campos de la interfaz que se deberán vincular con una columna de la planilla de asientos.

Se debe presionar el botón Seleccionar y tomar de la ventana de Windows la planilla que corresponda.



Una vez seleccionada la planilla, ésta se despliega en el cuadro de la derecha como se muestra en la siguiente figura:



Una vez seleccionada la planilla, se debe seleccionar un campo y una columna (como se ve en la pantalla de arriba, ambos deben quedar pintados en color azul) y luego presionar el botón vincular. Esta operación se debe repetir con todos los campos/columnas de la planilla.

Una vez finalizada la vinculación, se debe presionar el botón Aceptar y la estructura quedará disponible para ser utilizada por el proceso de importación de asientos manuales.

Las estructuras se pueden modificar seleccionando la opción Modificar del menú y repitiendo el mismo proceso descrito para el alta.

Descripción del proceso

La importación de asientos manuales se ejecuta desde la siguiente opción de menú:

[Interfaces / Otras Interfaces / Interfaz de ingreso de asientos.](#)

Al ingresar a esta opción se despliega la siguiente pantalla:

INTERFAZ DE INGRESO DE ASIENTOS

 Filtrar
  Exportar
  Guardar

Seleccionar Configuración: Asientos BNP

Dual Control: ☒

Seleccionar Archivo:


 Aplicar
  Cancelar

En esta pantalla se deberá ingresar la siguiente información:

- **Configuración:** se debe seleccionar una configuración definida previamente.
- **Dual Control:** este dato cuando está tildado indica que los asientos requerían una autorización en VFondos. Cuando el dato está sin tildar significa que los asientos impactarán directamente en la contabilidad sin previa autorización.
- **Seleccionar archivo:** se debe seleccionar la planilla con los asientos a importar.

Una vez seleccionados los datos se debe presionar el botón Aplicar que mostrará los datos de la planilla por pantalla como se muestra en la siguiente figura:

INTERFAZ DE INGRESO DE ASIENTOS									
 Filtrar  Exportar  Guardar									
Seleccionar Configuración: Asientos BNP 2									
Dual Control: ☒									
Seleccionar Archivo: C:\DT\BNP\Asientos ManualesBNP9.xls 									
 Aplicar  Cancelar									
☒	Tiene Observaciones	Número de Asiento	Fecha de Concertación	Fondo (Descripción)	Fondo (Número)	Leyenda		Observaciones	
☒	No	419281	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Benefi	10	Prueba	-A	4192	
☒	No	419301	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Benefi	10	Prueba	-A	4193	
☒	No	419311	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Benefi	10	Prueba	-A	4193	
☒	No	419321	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Benefi	10	Prueba	-A	4193	

Esta primera pantalla muestra la cabecera de los asientos a generar, con la siguiente información:

- La columna 1 indica, con tilde visible, que se procesará ese asiento. Si se quita el tilde indica que ese asiento no se procesará.
- La columna "Tiene Observaciones" indica si hubo errores en la planilla o problemas de validación de datos. Cuando el valor es Si, en la columna observaciones se puede ver el detalle.
- Número de asiento, indica un número de asiento asignado por el usuario que luego será parte de la Leyenda.
- Fecha de concertación, es la fecha que se asignará a los asientos. Puede haber asientos de distintas fechas.
- Descripción y número del fondo.
- Leyenda que se compone de la siguiente manera:

Nota: las leyendas de los asientos se conformarán de la siguiente manera:

- 59 caracteres de la columna leyenda
- 1 caracter para el guion

- 1 caracter para el año, representado en este ejemplo por la letra A
- 19 caracteres para el número de asiento. En caso de ser un número con menos dígitos se completará con espacios a izquierda.

Completando de esta manera los 80 caracteres disponibles para la leyenda en la tabla de asientos de VFondos. Si existiera algún caso donde le número de asiento tuviera más de 19 dígitos, el excedente se restará de la columna leyenda de la planilla.

Presionando la flecha que figura en el inicio de cada registro de cabecera (ver siguiente figura), se puede ver el detalle de cada asiento.

Si hubiera ítems de asientos con errores, éstos estarán pintados de rojo y en la columna Observaciones se mostrará el detalle del error.

INTERFAZ DE INGRESO DE ASIENTOS

Filtrar Exportar Guardar

Seleccionar Configuración: Asientos BNP 2

Dual Control: ☒

Seleccionar Archivo: C:\DT\BNP\Asientos ManualesBNP9.xls

Aplicar Cancelar

Tiene Observaciones	Número de Asiento	Fecha de Concertación	Fondo (Descripción)	Fondo (Número)	Leyenda																					
☒	419281	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Beneficios Complementarios / 10	10	Prueba																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ImporteDebe</th> <th>ImporteHaber</th> <th>Tipo de Cambio</th> <th>Cuenta Contable (Descripción)</th> <th>Cuenta Contable (Número)</th> <th>Cuenta Contable (Moneda)</th> <th>Rubro CashFlow</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 1.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,000000</td> <td>Venta OPTIMUM CDB PESOS</td> <td>4110200001</td> <td>PESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.000,00</td> <td>1,000000</td> <td>AR OPTIMUM CDB PESOS F.C.I.</td> <td>1210400001</td> <td>PESOS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ImporteDebe	ImporteHaber	Tipo de Cambio	Cuenta Contable (Descripción)	Cuenta Contable (Número)	Cuenta Contable (Moneda)	Rubro CashFlow	\$ 1.000,00	\$ 0,00	1,000000	Venta OPTIMUM CDB PESOS	4110200001	PESOS		\$ 0,00	\$ 1.000,00	1,000000	AR OPTIMUM CDB PESOS F.C.I.	1210400001	PESOS	
ImporteDebe	ImporteHaber	Tipo de Cambio	Cuenta Contable (Descripción)	Cuenta Contable (Número)	Cuenta Contable (Moneda)	Rubro CashFlow																				
\$ 1.000,00	\$ 0,00	1,000000	Venta OPTIMUM CDB PESOS	4110200001	PESOS																					
\$ 0,00	\$ 1.000,00	1,000000	AR OPTIMUM CDB PESOS F.C.I.	1210400001	PESOS																					
☒	419301	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Beneficios Complementarios / 10	10	Prueba																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ImporteDebe</th> <th>ImporteHaber</th> <th>Tipo de Cambio</th> <th>Cuenta Contable (Descripción)</th> <th>Cuenta Contable (Número)</th> <th>Cuenta Contable (Moneda)</th> <th>Rubro CashFlow</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 1.500,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,000000</td> <td>Venta OPTIMUM CDB PESOS</td> <td>4110200001</td> <td>PESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 1.500,00</td> <td>1,000000</td> <td>ON Molinos Río de La Plata S.A. Clase VII</td> <td>1210600001</td> <td>PESOS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ImporteDebe	ImporteHaber	Tipo de Cambio	Cuenta Contable (Descripción)	Cuenta Contable (Número)	Cuenta Contable (Moneda)	Rubro CashFlow	\$ 1.500,00	\$ 0,00	1,000000	Venta OPTIMUM CDB PESOS	4110200001	PESOS		\$ 0,00	\$ 1.500,00	1,000000	ON Molinos Río de La Plata S.A. Clase VII	1210600001	PESOS	
ImporteDebe	ImporteHaber	Tipo de Cambio	Cuenta Contable (Descripción)	Cuenta Contable (Número)	Cuenta Contable (Moneda)	Rubro CashFlow																				
\$ 1.500,00	\$ 0,00	1,000000	Venta OPTIMUM CDB PESOS	4110200001	PESOS																					
\$ 0,00	\$ 1.500,00	1,000000	ON Molinos Río de La Plata S.A. Clase VII	1210600001	PESOS																					
☒	419311	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Beneficios Complementarios / 10	10	Prueba																					
☒	419321	12/11/2014	FIDEICOMISO RYS - Planes de Beneficios Complementarios / 10	10	Prueba																					

INTERFAZ DE INGRESO DE ASIENTOS

Filtrar Exportar Guardar

Presionando el ícono **Filtrar** se puede seleccionar la información de entrada nuevamente.

El botón **Exportar** permite exportar los asientos que se ven en pantalla a una planilla Excel.

El botón **Guardar** graba en las tablas de asientos de VFondos los asientos tildados y sin errores que ven en la pantalla.

Autorización de asientos

Si se selecciona la opción Dual Control al guardar los asientos, estos se podrán consultar y autorizar en la siguiente opción de menú:

Contabilidad / Asientos Dual Control.

Se podrán autorizar los asientos en forma individual o masiva, utilizando los botones disponibles en la barra

Asientos Dual Control				
Agregar Modificar Detallar Anular Buscar Imprimir Exportar Autorizar Masiva				
Leyenda	Cuenta Contable		Importe	
	Código	Descripción	Debe	Haber
Fondo	No / 3.1. FRys / 10			
Fecha	24/07/2014			
Asiento Dual Control (Código)	23,725			
Prueba 3	1210400001	AR OPTIMUM CDB PESOS F.C.I.		1,000.00
Prueba 3	4110200001	Venta OPTIMUM CDB PESOS	1,000.00	



Este botón de la barra permite la autorización individual.



Este botón de la barra permite la autorización masiva.

Consultas

Si no se selecciona la opción Dual Control al guardar los asientos, estos se podrán consultar directamente en la siguiente opción de menú:

[Contabilidad / Asientos.](#)