

# Sistemas Operativos II

Sincronização de Relógios e Exclusão Mútua a nível Distribuído

# Introdução

a noção de tempo é importante nos SD

interessa calcular a hora que certos eventos ocorreram, em diferentes máquinas, para:

- saber se um evento E1 é anterior ou posterior a outro evento E2
- reconstituir uma sequência ordenada (rollback, auditoria)
- saber se dois eventos são simultâneos
- Execução time-triggered


# Introdução

- um SD é constituído por, entre outros, por um conjunto de processos
- os processos estão em execução em máquinas diferentes, que não partilham memória nem processador (nem relógio)
- estado do processo: cada processo tem um estado  $s_i$ , que eventualmente vai sendo atualizado com o tempo
- operações do processo
  - send: enviar mensagem
  - receive: receber mensagem
  - transform: aterar o estado do processo
- evento: ocorrência de uma ação do processo (comunicação ou transformação)
- histórico do processo: sequência de eventos do processo, ordenadas pelo tempo de ocorrência (notação: e1->e2 == e1 precede e2)
- a ordenação pode fazer-se... mas atribuir um timestamp para o evento não é tão simples!!!

# Desvio na hora das máquinas do SD

### Cada máquina tem um relógio

a leitura do tempo pode dar valores diferentes em cada máquina



# Relógios

skew: diferença instantânea na leitura de dois relógios

clock drift: <u>desvio</u> resultante da contagem do tempo usando <u>frequências</u> (1/período) <u>diferentes</u>. Para um mesmo relógio, a frequência pode variar com a temperatura...

drift rate: taxa que mede a variação do offset ou desvio da leitura de um relógio face a uma referência horária perfeita, por unidade de tempo medida pelo relógio de referência

- para relógios usuais com cristal de quartzo: 10<sup>-6</sup>s/segundo (1 em cada 1000000)
- relógios de alta precisão (cristal de quartzo): 10<sup>-7</sup> ou 10<sup>-8</sup>

relógios atómicos: usam osciladores atómicos

- drift rate: 10<sup>-13</sup>
- usados para medir o tempo decorrido, designado International Atomic Time (IAT)

## Relógios e UTC

#### segundos, meses e anos

 unidades pensadas em função de fenómenos astonómicos: rotação e translação da Terra. Estes fenómenos não têm sempre a mesma duração, devido a diversos factores

Consequência: IAT e tempo astronómico tendem a divergir

#### **Coordinated Universal Time**

- norma para contagem do tempo
- baseada no IAT mas adiciona ou retira um segundo, ocasionalmente, para acertar com o tempo astronómico
- sinais de UTC são enviados em broadcast desde estações terrestres ou satélites (GPS)

# Sincronização de Relógios

- um computador pode acertar o seu relógio utilizando um receptor para captar os sinais UTC, GPS
- em alternativa, um computador pode receber o tempo oficial através de uma linha telefónica ou da rede, a partir de organizações como
  - National Institute for Standards and Technology, USA
  - Observatório Astronómico de Lisboa, Portugal
    - ainda mais importante para serviços em que o *timestamp* tem um valor legal (leilões, serviços jurídicos, bolsa, ...)

# Modos de Sincronização

- Modos de sincronização sobre um intervalo de tempo real I:
  - 1. interna: para um limite de sincronização D>0, |Ci(t) Cj(t)| < D, para i,j=1,2... N (máquinas) e para todos os instantes t em I
  - 2. externa: para um limite de sincronização D>0, com uma fonte UTC S, |S(t)-Ci(t)|<D, para i=1,2...N e para todos os instantes t em I
- Relógios sincronizados de modo interno não estão necessariamente sincronizados de modo externo
- Se cada nó de um sistema está sincronizado de modo externo (com a mesma fonte) com limite D, então esse sistema está internamente sincronizado com um limite 2D


# Algoritmos de Sincronização

- Algoritmo de Cristian
- Algoritmo de Berkeley
- Protocolo NTP

# Algoritmo de Cristian

- <u>probabilístico</u>: sincroniza se o tempo para a troca de mensagens (um par) cliente-servidor é suficientemente pequeno quando comparado com a precisão desejada
- servidor de tempo UTC S
- processo p envia pedido m<sub>r</sub> e recebe um tempo t em m<sub>r</sub>
- p regista o tempo de viagem de m<sub>r</sub> e m<sub>t</sub>: T = Tm<sub>r</sub> + Tm<sub>t</sub>
- estimativa do tempo em p: t + T/2
  - assume o mesmo tempo para as duas mensagens (!)
    - razoável: excepto se enviadas por redes diferentes ou se ocorre um afunilamento repentino aquando da 2ª mensagem
- Opção para melhorar a precisão:
  - informação horária prestada por um grupo de servidores sincronizados
  - cliente faz multicast do pedido para o grupo de servidores e usa a primeira resposta obtida

## Algoritmo de Cristian




# Algoritmo de Berkeley

#### para <u>sincronização interna</u> de um grupo de computadores

- uma máquina é escolhida para coordenar master
- o *master* interage periodicamente com todos os elementos do grupo (*slaves e* ele próprio), para saber a diferença relativamente a cada um
- master <u>estima a hora em cada slave</u>, pela observação do tempo de viagem das mensagens e pelo valor recebido (como em Cristian)
- faz a média de todos os valores (incluindo o seu tempo)
- em vez de enviar o tempo atualizado aos slaves (o que estaria sujeito ao tempo de envio variável), o master envia a cada um o valor exato que este deve usar para ajustar o seu relógio
- se o master falhar, outro será escolhido para assumir a sua função

# Algoritmo de Berkeley



# Network Time Protocol (NTP)

protocolo para distribuir informação horária sobre a Internet (RFC 1305)

#### **Funcionalidades:**


- permite a sincronização precisa de clientes, que se encontram espalhados pela Internet, com UTC
- serviço fiável que resiste a perdas de conectividade
- escalável em termos de nº de clientes e nº de servidores
- proteção contra interferência (acidental ou maliciosa) na informação horária

Serviço suportado por uma rede de servidores na Internet:

- primários: ligados diretamente a uma fonte de UTC
- secundários: sincronizados com a informação dos primários

### os níveis superiores têm:

- strata inferior (1º)
- informação horária mais precisa



#### os Servidores NTP sincronizam-se com um dos modos:

- multicast
  - usa-se em redes locais de alta velocidade. Um ou mais servidores enviam periodicamente o tempo num broadcast. Os servidores noutras máquinas da rede acertam o seu relógio assumindo um pequeno delay. Baixa precisão.
- procedure-call
  - um servidor aceita pedidos de outros computadores, aos quais responde com a informação horária que tem (como Cristian). Utilizado quando se pretende maior precisão que no modo multicast, ou simplesmente não é possível multicast.
- modo simétrico
  - para sincronização entre servidores que fornecem a informação em redes locais e em níveis mais altos da NTP subnet, onde se pretende a máxima precisão.
  - Um par de servidores trabalha de modo simétrico, troca mensagens com informação horária. O tempo das mensagens também é considerado.


#### em todos os modos

mensagens trocadas no protocolo de transporte UDP

#### Ainda o modo simétrico

- os servidores trocam pares de mensagens
- cada mensagem tem timestamps com:
  - hora local em que a última mensagem deste par de servidores foi enviada e recebida e a hora local a que a atual mensagem é transmitida.
- o servidor que recebe a mensagem anota a hora a que a recebe
- Ficam 4 tempos: Ti-3, Ti-2, Ti-1, Ti
- pode haver atrasos significativos entre a chegada de uma mensagem e o envio da seguinte, isso não será problema

Mensagens trocadas entre um par de servidores NTP (modo simétrico)



Para cada par de mensagens, os servidores calculam

- Oi: estimativa do offset entre os dois relógios
- di: delay, tempo total de transmissão das duas mensagens

Supondo que o *offset* efetivo entre os relógios A e B é **o**, e que os tempos reais de transmissão de m e m' foram t e t', respectivamente:

• 
$$T_{i-2} = T_{i-3} + t + o$$
 e ainda  $T_{i-1} + t' - o$ 

#### E então:

• 
$$d_i = t + t' = T_{i-2} - T_{i-3} + T_i - T_{i-1}$$

#### E ainda:

• 
$$o = Oi + (t' - t) / 2$$
  
onde  $Oi = (T_{i-2} - T_{i-3} - T_i + T_{i-1}) / 2$ 

- t e t' >=0
- $0i di/2 \le 0 \le 0i + di/2$

Portanto: Oi é uma estimativa e di uma medida da precisão dessa estimativa

os servidores fazem uma filtragem aos sucessivos pares de valores (oi , di)

- dos últimos 8 pares de valores, escolhe-se o oi que corresponde ao menor di
- O *offset* calculado relativamente a <u>um único servidor</u> não é necessariamente usado para controlar o relógio local. Em geral um servidor NTP troca mensagens com **vários** outros servidores.
- Para além de filtrar os valores com pouca precisão de um servidor, o algoritmo pode também filtrar os servidores com quem se estabelecem as trocas de mensagens, caso se demonstrem pouco fiáveis

O protocolo NTP é usado para acertar o relógio local e mais...

 ao descobrir-se a drift rate de um relógio (ex: ganhar 1 seg/hora), a sua frequência pode ser ajustada por hardware ou software para reduzir o nº de acertos futuros . . .

NOTA: Noções de Concorrência em Java:

• Threads (link no moodle)

### Concorrência

Pode levar a resultados inconsistentes.


- Género de concorrência:
  - Local: várias Threads em execução num mesmo processo
  - Distribuída: execução de vários processos (possivelmente em diferentes máquinas), operando sobre recursos partilhados

- Necessidade
  - Mecanismo para garantir exclusão mútua <u>a nível do SD</u>
    - Baseia-se em troca de mensagens

### Exclusão mútua a nível distribuído

- Requisitos desejáveis
  - Safety: no máximo, pode haver 1 processo na zona crítica, a qualquer momento
  - Liveness: os pedidos para cesso à ZC terão uma resposta
    - Evitar deadlock; evitar starvation
  - Ordering: se o pedido de P1 para entrar na ZC chegou primeiro que P2, então a autorização para entrar deve ser dada em primeiro a P1
- Aspetos a considerar na avaliação do desempenho do algoritmo
  - Largura de banda consumida
  - Delay para o cliente, nos pedidos de entrada (e saída) da ZC
  - Efeito do algoritmo no throughput geral do sistema distribuído


### Algoritmo Centralizado



Um dos processos coordena o acesso à zona crítica


Os processos interessados, pedem acesso ao coordenador, que mantem uma fila de espera para aquela zona de exclusão

Algoritmo de Coordenação em Anel



Os processos estabelecem ligações lógicas em forma de anel e passam um *token* O detentor do *token* pode aceder à zona de exclusão.

Se não pretender entrar, <u>passa de imediado</u> o *token*.



Os processos estão a par dos outros processos e das intenções deles

Cada interessado em entrar na ZC faz multicast para todos os outros, incluindo um timestamp na mensagem

Os receptores respondem a confirmar que <u>pela sua parte</u> pode ser (OK). Caso haja outro interessado (P2), este vai adiar a sua entrada se o seu timestamp é posterior ao outro (P0) – e nesse caso P0 irá dar-lhe o OK após terminar a execução na ZC.

### Análise dos algoritmos

Algoritmo	Mensagens para entrar e sair	Delay até entrar (em nº de mensagens)	Problemas
Centralizado	3	2	Crash do coordenator
Distribuído	2 ( n – 1 )	2 ( n – 1 )	Crash de qualquer processo
Coord. Em Anel	1 to ∞	0 to n – 1	Falha de omissão na passagem do <i>token</i> Falha em qualquer processo

### Consenso em SD

- Se vários processos tiverem de chegar a consenso sobre um valor
- Como coordenar a negociação?
- Cada processo Pi começa com um estado de indefinição e propõe um valor Vi, existindo uma lista de regras para apreciação das propostas Vi
- Comunicam uns com os outros, trocando os valores propostos
- Cada Pi fica com o valor di em função de cada decisão
  - São aplicadas as regras (exemplo: escolher o maior, ou o que tiver id mais baixo)
- Incrementalmente, a decisão vai sendo tomada entre todos
- Requisitos
  - O processo termina
  - Acordo
  - Integridade