HAProxy使用说明

Author: 董旗宇

Email: dqylyln@gmail.com

Blog: http://blog.sina.com.cn/dqylyln

Date: 2009-10-16

简介:

软件负载均衡一般通过两种方式来实现:基于操作系统的软负载实现和基于第三方应用的软负载实现。LVS就是基于Linux操作系统实现的一种软负载,HAProxy就是开源的并且基于第三应用实现的软负载。

HAProxy相比LVS的使用要简单很多,功能方面也很丰富。当前,HAProxy支持两种主要的代理模式:"tcp"也即4层(大多用于邮件服务器、内部协议通信服务器等),和7层(HTTP)。在4层模式下,HAProxy仅在客户端和服务器之间转发双向流量。7层模式下,HAProxy会分析协议,并且能通过允许、拒绝、交换、增加、修改或者删除请求(request)或者回应(response)里指定内容来控制协议,这种操作要基于特定规则。

详情可以在HAProxy官方网站(http://haproxy.1wt.eu)可以下载配置说明文档(configuration.txt)和架构文件(architecture.txt)作为参考。

HAProxy的安装

在"<u>http://haproxy.1wt.eu/#down</u>"下载HAProxy的源码包。这里以1.3.20版本,安装在目录/home/admin/haproxy为例

1. 解压下载的源码包

tar -xzvf haproxy-1.3.20.tar.gz

2. 编译安装

进入解压后的源码目录

make TARGET=linux26 PREFIX=/home/admin/haproxy install

(注意,TARGET后面根据本机操作系统内核版本来填写,PREFIX是要安装到的目录)

安装完成后会在安装目录下生成doc , sbin , share三个文件夹。解压的源码文件也可以删除掉。

3.创建配置文件

在安装目录下建立配置文件目录

mkdir conf

在新创建的目录下创建配置文件

vi haproxy.cfg

在创建的haproxy.cfg文件中填入global

log 127.0.0.1 local0 info #[err warning info debug] maxconn 4096 user admin group admin

daemon
nbproc 1
pidfile /home/admin/haproxy/logs/haproxy.pid
defaults
maxconn 2000
contimeout 5000
clitimeout 30000
srvtimeout 30000
listen admin_stats
bind 0.0.0.0:1080
mode http
log 127.0.0.1 local0 err
stats uri /admin?stats
这个配置是能让HAProxy工作起来的最小配置
4.启动HAProxy

启动HAProxy ./haproxy -f ../conf/haproxy.cfg


通过浏览器访问"http://xxx.xxx.xxx.xxx.1080/admin?stats"(xxx为IP),看到管理页面



HAProxy version 1.3.20, released 2009/08/09

Statistics Report for pid 29835

进入安装目录下的sbin目录



5.修改haproxy启动文件权限

(如果你是用ROOT用户启动HAProxy,这步可以省略,这个步骤是为了能让非ROOT用户也能通过HAProxy监听80端口,因为LIUNX的80端口一定要使用ROOT账户启动)

使用root账户进入sbin目录

更改haproxy的所有者为root

chown root:root haproxy

给haproxy增加S权限

chmod u+s haproxy

6.配置日志

创建日志目录

使用非root账户这里是admin账户创建日志文件

mkdir/home/admin/haproxy/logs

修改操作系统的日志配置

```
HAProxy可以收集本机及其他后端服务器日志,但是需要在HAProxy和操作系统上
   作一些配置。
   使用root账户首先修改/etc/sysconfig/syslog文件,将SYSLOGD OPTIONS="-m 0" 修
   改为SYSLOGD OPTIONS="-m0-r-x",支持收集远程服务器日志。
   然后修改/etc/syslog.conf,增加如下语句:
   local0.* /home/admin/haproxy/logs/haproxy.log // haproxy.log地址代表了需要存储
   日志的地址,其中local0这个级别要和haproxv.cfg配置的log级别一样
执行service syslog restart, 重新启动系统日志器
   更改日志文件用户
   chown admin:admin /home/admin/haproxy/logs/haproxy.log
7.创建启动/停止脚本(如果你认为现在的启动脚本已经够方便了,这步可以省略)
为了方便以后启动或停止,所以编写一个启动脚本
在sbin目录下创建hactl.sh
   vi hactl.sh
填入一下内容
#!/bin/sh#
cd 'dirname $0'/..
BASE DIR="'pwd'"
ARGV="$@"
start()
{
 echo "START HAPoxy SERVERS"
 $BASE DIR/sbin/haproxy -f $BASE DIR/conf/haproxy.cfg
}
stop()
  #haproxy.pid的路径是haproxy.cfg文件中配置的
 echo "STOP HAPoxy Listen"
 kill -TTOU $(cat $BASE DIR/logs/haproxy.pid)
 echo "STOP HAPoxy process"
 kill -USR1 $(cat $BASE DIR/logs/haproxy.pid)
}
case $ARGV in
 start)
   start
   ERROR=$?
 stop)
   stop
   ERROR=$?
 restart)
   stop
   start
   ERROR=$?
```

;; *) echo "**hactl**.sh [start|restart|stop]" esac exit \$ERROR 保存后,给hactl.sh增加可执行权限

chmod 755 hactl.sh

这样就可以使用./ hactl.sh [start|restart|stop] 的方式启动,关闭,重启了,如果你使用的目录和例子中不一样的话,需要自己对应的修改下以上脚本的目录地址

经过以上1-6步骤以后HAProxy的安装已经结束,之后就是详细的配置下haproxy.cfg文件了

HAProxy的配置

HAProxy配置中分成五部分内容,当然这些组件不是必选的,可以根据需要选择部分作为配置。

global:参数是进程级的,通常和操作系统(OS)相关。这些参数一般只设置一次,如果配置无误,就不需要再次配置进行修改

defaults:配置默认参数的,这些参数可以被利用配置到frontend,backend,listen组件 **frontend**:接收请求的前端虚拟节点,Frontend可以根据规则直接指定具体使用后端的 backend(可动态选择)。

backend:后端服务集群的配置,是真实的服务器,一个Backend对应一个或者多个实体服务器。

listen: Frontend和Backend的组合体。

下面是HAProxy的一些常用的配置,这个配置是用来说明HAProxy的一些常用功能的配置,具体详细配置请查看安装目录下的doc目录下的文档文件,或者到"http://cn.haproxy.org/"

下载中文配置说明文档

配置文件例子:

global

#全局的日志配置 其中日志级别是[err warning info debug]
#local0 是日志设备,必须为如下24种标准syslog设备的一种:
#kern user mail daemon auth syslog lpr news
#uucp cron auth2 ftp ntp audit alert cron2
#local0 local1 local2 local3 local4 local5 local6 local7
#但是之前在/etc/syslog.conf文件中定义的是local0所以
#这里也是用local0
log 127.0.0.1 local0 info #[err warning info debug]
#最大连接数
maxconn 4096

#用户

user admin

```
#组
 group admin
 #使HAProxy进程进入后台运行。这是推荐的运行模式
 daemon
 #创建4个进程进入deamon模式运行。此参数要求将运行模式设置为"daemon"
 nbproc 4
 #将所有进程的pid写入文件<pidfile>启动进程的用户必须有权限访问此文件。
 pidfile /home/admin/haproxy/logs/haproxy.pid
defaults
 #默认的模式mode { tcp|http|health } , tcp是4层 , http是7层 , health只会返回OK
 mode http
 #采用http日志格式
 option httplog
 #三次连接失败就认为是服务器不可用,也可以通过后面设置
 retries 3
 #如果cookie写入了serverId而客户端不会刷新cookie,
 #当serverId对应的服务器挂掉后,强制定向到其他健康的服务器
 option redispatch
 #当服务器负载很高的时候,自动结束掉当前队列处理比较久的链接
 option abortonclose
 #默认的最大连接数
 maxconn 4096
 #连接超时
 contimeout 5000
 #客户端超时
 clitimeout 30000
 #服务器超时
 srytimeout 30000
 #=心跳检测超时
 timeout check 2000
#注:一些参数值为时间,比如说timeout。时间值通常单位为毫秒(ms),但是也可以通
过加#后缀,来使用其他的单位。
#- us: microseconds. 1 microsecond = 1/1000000 second
\#- ms: milliseconds. 1 millisecond = 1/1000 second. This is the default.
#- s : seconds. 1s = 1000ms
#- m : minutes. 1m = 60s = 60000ms
#- h : hours. 1h = 60m = 3600s = 3600000ms
#- d : days. 1d = 24h = 1440m = 86400s = 86400000ms
listen admin stats
 #监听端口
 bind 0.0.0.0:1080
 #http的7层模式
```

mode http

```
#日志设置
 log 127.0.0.1 local0 err #[err warning info debug]
 #统计页面自动刷新时间
 stats refresh 30s
 #统计页面url
 stats uri /admin?stats
 #统计页面密码框上提示文本
 stats realm Gemini\ Haproxy
 #统计页面用户名和密码设置
 stats auth admin:admin
 stats auth admin1:admin1
 #隐藏统计页面上HAProxy的版本信息
 stats hide-version
listen site status
 bind 0.0.0.0:1081
 mode http
 log 127.0.0.1 local0 err #[err warning info debug]
 #网站健康检测URL,用来检测HAProxy管理的网站是否可以用,正常返回200,不
 #常返回500
 monitor-uri/site status
 #定义网站down时的策略
 #当挂在负载均衡上的指定backend的中有效机器数小于1台时返回true
 acl site dead nbsrv(denali server) lt 1
 acl site dead nbsrv(tm server) lt
1
 acl site dead nbsrv(mms server) lt 1
 #当满足策略的时候返回500
 monitor fail if site dead
 #如果192.168.0.252或者192.168.0.31这两天机器挂了
 #认为网站挂了,这时候返回500,判断标准是如果mode是
 #http返回200认为是正常的,如果mode是tcp认为端口畅通是好的
 monitor-net 192.168.0.252/31
listen login https server
 #绑定HTTPS的443端口
 bind 0.0.0.0:443
 #https必须使用tcp模式
 mode tcp
 log global
 balance roundrobin
 option httpchk GET /member/login.jhtml HTTP/1.1\r\nHost:login.daily.taobao.net
 ##回送给server的端口也必须是443
 server vm94f.sqa 192.168.212.94:443 check port 80 inter 6000 rise 3 fall 3
```

```
frontend http 80 in
 #监听端口
 bind 0.0.0.0:80
 #http的7层模式
 mode http
 #应用全局的日志配置
 log global
 #启用http的log
 option httplog
 #每次请求完毕后主动关闭http通道,HA-Proxy不支持keep-alive模式
 option httpclose
 #如果后端服务器需要获得客户端的真实IP需要配置次参数,将可以从Http Header中
 #获得客户端IP
 option forwardfor
 #########HAProxy的日志记录内容配置#########
 capture request header Host len 40
 capture request header Content-Length len 10
 capture request header Referer len 200
 capture response header Server len 40
 capture response header Content-Length len 10
 capture response header Cache-Control len 8
 #如果请求的域名满足正则表达式返回true -i是忽略大小写
                        hdr reg(host) -i
         denali policy
^(www.gemini.taobao.net|my.gemini.taobao.net|auction1.gemini.taobao.net)$
 #如果请求域名满足trade.gemini.taobao.net 返回 true -i是忽略大小写
                 hdr dom(host) -i trade.gemini.taobao.net
 acl tm policy
 ##在请求url中包含sip apiname=,则此控制策略返回true,否则为false
 acl invalid req url sub -i sip apiname=
 ##在请求url中存在timetask作为部分地址路径,则此控制策略返回true,否则返回false
 acl timetask req url dir -i timetask
 #当请求的header中Content-length等于0时返回 true
 acl missing cl hdr cnt(Content-length) eq 0
 ##当请求中header中Content-length等于0 阻止请求返回403
 block if missing cl
```

##block表示阻止请求,返回403错误,当前表示如果不满足策略invalid req,或者满 足策略timetask req,则阻止请求。 block if !invalid req || timetask req #当满足denali policy的策略时使用denali_server的backend use backend denali server if denali policy #当满足tm policy的策略时使用tm server的backend use_backend tm server if tm policy #reqisetbe关键字定义,根据定义的关键字选择backend dynamic regisetbe ^Host:\ img regisetbe $\lceil \rceil \rceil \times /(img|css)/ dynamic$ regisetbe ^[^\]*\ /admin/stats stats #以上都不满足的时候使用默认mms server的backend default backend mms server #HAProxy错误页面设置 errorfile 400 /home/admin/haproxy/errorfiles/400.http errorfile 403 /home/admin/haproxy/errorfiles/403.http errorfile 408 /home/admin/haproxy/errorfiles/408.http errorfile 500 /home/admin/haproxy/errorfiles/500.http errorfile 502 /home/admin/haproxy/errorfiles/502.http errorfile 503 /home/admin/haproxy/errorfiles/503.http errorfile 504 /home/admin/haproxy/errorfiles/504.http backend mms server #http的7层模式 mode http #负载均衡的方式, roundrobin平均方式 balance roundrobin #允许插入serverid到cookie中, serverid后面可以定义 cookie SERVERID #心跳检测的URL,HTTP/1.1\fr\fr\Host:XXXX,指定了心跳检测HTTP的版本,XXX为检 测时请求 #服务器的request中的域名是什么,这个在应用的检测URL对应的功能有对域名依赖 的话需 #要设置

option httpchk GET /member/login.jhtml HTTP/1.1\r\nHost:member1.gemini.taobao.net #服务器定义, cookie 1表示serverid为1, check inter 1500 是检测心跳频率 #rise 3是3次正确认为服务器可用, fall 3是3次失败认为服务器不可用, weight代表权 重

server mms1 10.1.5.134:80 cookie 1 check inter 1500 rise 3 fall 3 weight 1 server mms2 10.1.6.118:80 cookie 2 check inter 1500 rise 3 fall 3 weight 2

backend denali server

```
mode http
```

#负载均衡的方式, source根据客户端IP进行哈希的方式

balance source

#但设置了backup的时候,默认第一个backup会优先,设置option allbackups后

#所有备份服务器权重一样

option allbackups

#心跳检测URL设置

option httpchk GET /mytaobao/home/my taobao.jhtml HTTP/

1.1\r\nHost:my.gemini.taobao.net

#可以根据机器的性能不同,不使用默认的连接数配置而使用自己的特殊的连接数配 置

#如minconn 10 maxconn 20

server denlai1 10.1.5.114:80 minconn 4 maxconn 12 check inter 1500 rise 3 fall 3

server denlai2 10.1.6.104:80 minconn 10 maxconn 20 check inter 1500 rise 3 fall 3

#备份机器配置,正常情况下备机不会使用,当主机的全部服务器都down的时候备备机会启用

server dnali-back1 10.1.7.114:80 check backup inter 1500 rise 3 fall 3

server dnali-back2 10.1.7.114:80 check backup inter 1500 rise 3 fall 3

backend tm server

mode http

#负载均衡的方式,leastconn根据服务器当前的请求数,取当前请求数最少的服务器 balance leastconn

option httpchk GET /trade/itemlist/prepayCard.htm HTTP/

1.1\r\nHost:trade.gemini.taobao.ne

server tm1 10.1.5.115:80 check inter 1500 rise 3 fall 3

server tm2 10.1.6.105:80 check inter 1500 rise 3 fall 3

backend dynamic

mode http

balance source

option httpchk GET /welcome.html HTTP/1.1\r\nHost:www.taobao.net

server denlai1 10.3.5.114:80 check inter 1500 rise 3 fall 3

server denlai2 10.4.6.104:80 check inter 1500 rise 3 fall 3

backend stats

mode http

balance source

option httpchk GET /welcome.html HTTP/1.1\r\nHost:www.taobao.net

server denlai1 10.5.5.114:80 check inter 1500 rise 3 fall 3

server denlai2 10 6 6 104.80 check inter 1500 rise 3 fall 3

HA-Proxy的压力测试结果

简单的压力测试采用Apache ab,500并发用户,10w的请求总数。

总耗时(s)

TPS(#/sec)

HA-2Node

21.387

4675.61

HA-5Node 27.371 3653.37

HA-2Node为配置了两个节点作为后段的服务节点,HA-5Node为配置了5个节点作为后端的服务处理节点。上面结果看到2个节点的HA比5个节点的速度来的快。可以确定的是

HAProxy的性能是跟随backend的数量增加而下降,所以当backend节点过多时可以考虑通过拆分到多台HAProxy来提高性能。

相关资源

HAProxy官方网站 http://haproxy.1wt.eu
HAProxy 中文网站 http://cn.haproxy.org/