GDB调试命令

以下是 **GDB** (**GNU** 调试器) 常用命令大全,涵盖了启动调试、设置断点、单步调试、查看变量等常用操作,适合初学者和日常使用参考:

爲 一、启动与退出

命令	含义
gdb 程序名	启动 GDB 并加载程序
gdb 程序名 core	加载 core dump 文件
quit / q	退出 GDB
help	查看帮助
Ctrl + d	快捷退出 GDB

☞ 二、运行与控制程序

命令	含义
run [参数] 或 r	启动被调试程序
start	启动并在 main() 处暂停
kill	终止正在运行的程序
continue 或 c	继续运行直到下一个断点或结束
step 或 s	单步调试,进入函数内部
next 或 n	单步调试,不进入函数内部
finish	运行到当前函数返回为止
until 行号	运行到某一行,不进入子函数

return

强制返回当前函数并指定返回值

♂ 三、断点与观察点

命令 	含义
break 行号 或 b 行号	在指定行设置断点
break 函数名	在函数入口设置断点
b 文件名:行号	在指定文件的指定行设置断点
b+N	当前行后第 N 行设置断点
info breakpoints 或 i b	显示断点信息
delete [编号]	删除断点
disable [编号]	禁用断点
enable [编号]	启用断点
watch 变量名	设置观察点(变量值变化时暂停)
rwatch / awatch	读/读写观察点
info watchpoints	查看观察点列表

■ 四、查看变量与内存

命令 	含义 ————————————————————————————————————
print 表达式 或 p	打印变量或表达式值
display 变量	每次停止时自动显示变量值
undisplay	取消 display

	H / T
set 变量=值	修改变量值
info locals	查看当前函数的局部变量
info args	查看函数参数
x 地址	查看内存内容(examine)
x/nfu 地址	复杂内存查看方式,如 x/4xb ptr(4字节16进制)n=数量,f=格式,u=单位

格式说明:

命令

- f: x=hex, d=dec, u=unsigned, o=octal, t=binary, f=float, c=char, s=string
- u: b=byte, h=halfword, w=word, g=giant

置 五、查看源码和执行状态

含义

命令	含义
list 或 l	查看源代码
1行号/1函数名	查看指定位置的源码
info line 行号	当前行的信息
info frame	当前栈帧信息
backtrace / bt	打印函数调用栈
bt full	包含局部变量的调用栈
frame n	切换到第 n 层栈帧
info registers	查看寄存器内容

❸ 六、条件断点与跳转执行

命令	含义
break 行号 if 条件	条件断点

命令 含义

condition 编号 条件	给已有断点添加条件
jump 行号	强制跳转到指定行继续执行

🖆 七、其他实用命令

命令	含义
set args 参数	设置程序运行参数
show args	查看当前参数
set env VAR 值	设置环境变量
show env	显示当前环境变量
info files	显示程序和符号文件信息
info functions	显示函数列表
info variables	显示变量列表
info source	显示当前源文件信息
info sources	列出所有源文件
set pagination off	禁止分页显示
set logging on	将输出写入日志文件

፟ 帰译建议

为支持调试,编译时请加上:

gcc -g your_program.c -o your_program