

日麻講義

Esean

March 6, 2026

Contents

I	基本	3
1	滿貫以下的算點	3
1.1	符數計算	3
1.2	基本點公式	3
2	牌桌禮儀	4
2.1	配牌	4
2.2	摸打	4
2.3	發聲	4
2.4	立直	4
2.5	和了/流局及其宣言	5
II	基礎牌效率	5
3	前言	5
4	單張牌效率	5
5	搭子牌效率	5
6	名詞解釋: 有效牌/向聽數	6
6.1	有效牌	6
6.2	向聽數	6
7	對子理論及三張複合搭	6
7.1	搭子對	6
7.2	兩嵌	6
7.3	雀頭理論	6
7.3.1	雙雀頭最強	6
7.3.2	三雀頭最弱	6
8	進階複合搭	7
8.1	四連	7
8.2	中膨	7
8.3	亞兩面	7
8.4	螺絲	7
8.5	跳張	7
8.6	兩面嵌張 (DNA)	8
8.7	兩嵌對	8

9	補強牌理論	8
10	五搭理論/一向聽集中理論	9
11	有效牌重複理論	10
III	基礎防守理論	10
12	前言	10
13	現物	10
14	字牌	11
15	筋牌	11
16	壁牌	12
17	早外	12
18	棄和	12
	18.1 棄和的基準	12
	18.2 棄和的手順	13
19	補充一些過時的東西	13
	19.1 裏筋	13
	19.2 間四	13
	19.3 跨筋	13
20	鳴牌	13
21	役牌	13
22	斷么	13
IV	基礎攻守判斷	13
V	名詞索引	13

Part I

基本

1 滿貫以下的算點

自己算點是從網麻到實麻的第一步。為了估計要和多少才能逆轉，學會自己算點不論是在網麻抑或實麻都是十分重要的。

1.1 符數計算

它簡單來說就是 100 以內的加法，應該不難吧(笑)

首先，我們有底符 20，接著看看自己的手牌構成：把所有順子刪掉只看刻子和雀頭。以中張明刻為基準 2 符，暗刻乘 2，明槓再乘 2，暗槓再乘 2。么九牌的符數是中張的兩倍。整理成表格如下：

	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張	2	4	8	16
么九	4	8	16	32

然後符合的全部加上去。接著是雀頭：役牌 2 符，連風牌 4 符(視規則而定)。最後的結果無條件進位到十位就是最後的符數。

1.2 基本點公式

把符數做以下運算：

$$\text{基本點} = \text{符數} \times 2^{\text{翻數}+2}$$

，接著參照以下表格：

	子家	親家
榮和	基本點 $\times 4$	基本點 $\times 6$
自摸和	親：基本點 $\times 2$ 子：基本點 $\times 2$	三家各基本點 $\times 2$

為了避免每次都要用基本點公式硬算，我們有以下速查表：

點數計算表

親家					子家			
4翻	3翻	2翻	1翻	符	1翻	2翻	3翻	4翻
— 2600	— 1300	— 700	—	20	—	— 400, 700	— 700, 1300	— 1300, 2600
9600 3200	4800 1600	2400 800	—	25	—	1600 400, 800	3200 800, 1600	6400 1600, 3200
11600 3900	5800 2000	2900 1000	1500 500	30	1000 300, 500	2000 500, 1000	3900 1000, 2000	7700 2000, 3900
滿貫 12000 4000	7700 2600	3900 1300	2000 700	40	1300 400, 700	2600 700, 1300	5200 1300, 2600	滿貫 8000 2000, 4000
	9600 3200	4800 1600	2400 800	50	1600 400, 800	3200 800, 1600	6400 1600, 3200	
	11600 3900	5800 2000	2900 1000	60	2000 500, 1000	3900 1000, 2000	7700 2000, 3900	
		6800 2300	3400 1200	70	2300 600, 1200	4500 1200, 2300		
		7700 2600	3900 1300	80	2600 700, 1300	5200 1300, 2600		
		8700 2900	4400 1500	90	2900 800, 1500	5800 1500, 2900		
		9600 3200	4800 1600	100	3200 800, 1600	6400 1600, 3200		
		10600 3600	5300 1800	110	3600 900, 1800	7100 1800, 3600		

4-5翻(滿貫)	
親	子
12000 4000	8000 2000, 4000
6-7翻(跳滿)	
親	子
18000 6000	12000 3000, 6000
8-10翻(倍滿)	
親	子
24000 8000	16000 4000, 8000
11-12翻(三倍滿)	
親	子
36000 12000	24000 6000, 12000
13翻~(役滿)	
親	子
48000 16000	32000 8000, 16000

小訣竅

翻數-1 = 符數 ÷ 2 (例如 2 翻 60 符 = 3 翻 30 符)

2 牌桌禮儀

牌桌禮儀-一個細節多到靠北的東西，但這也是打實麻不可或缺的基本功一環

2.1 配牌

1. 堆牌完成後將牌山稍微向前推並往又略傾斜。這一步是為了方便玩家取牌
2. 翻開寶牌指示牌及嶺上牌的放下要由離其最近的玩家執行
3. 務必按順序取牌，不要沿用台麻的習慣
4. 等到北家配完牌且所有人都理完牌再打出第一張牌

2.2 摸打

1. 只使用單手，使用雙手的時機僅：推牌山時、取配牌時、理牌時、和了/宣告聽牌時
2. 不要太常強打
3. 捨完牌後再將牌插入手牌中
4. 禁止先自摸 (通常計為棄和)
5. 不要在空中抓著兩張牌的時候進行捨牌
6. 不要無意義地摸捨牌

2.3 發聲

1. 發生要確實讓其餘三家聽到
2. 在行為之前先發聲，不要把台麻的習慣放到日麻
3. 吃的發聲在上家捨牌完約一個呼吸後再進行，預防與碰/槓衝突
4. 注意手順，碰或吃的順序如下
 - (1). 發聲
 - (2). 手牌的兩張牌倒牌
 - (3). 從牌河拿牌拿牌置於右側
 - (4). 捨牌
 - (5). 下家接著伸手摸牌其中 (3) 與 (4) 可調換

2.4 立直

1. 立直宣告：立直宣告的順序如下
 - (1). 「立直」發聲
 - (2). 打出捨牌，並且橫向放置
 - (3). 確認沒有被榮和
 - (4). 放出立直棒
2. 專心當自摸機器，不要看別人的牌/裏寶
3. 立直棒只接受千點棒，沒有千點棒的時候應該自己跟最多的人換點棒

2.5 和了/流局及其宣言


1. 自摸和時不要把和了牌觸碰到手牌
2. 手牌倒下前先理牌
3. 手牌用兩隻手倒下，即使是裸單騎也一樣
4. 點數讓和牌的人自己宣告
5. 子家自摸的情況，先報子家的點數再報親家的點數
6. 交付點棒應該用交換最少根點棒的方式。以 3900 為例，交付 5000 找 1100 是最好的 (只用三根)
7. 流局時按照順序宣告聽牌 (由莊家開始逆時針宣告)
8. 和牌時一般不必特意宣告役種

Part II

基礎牌效率

3 前言

首先需要知道的是，立直麻將是一個鼓勵門清的遊戲。至於為何，可以從下列牌看出：



若這副牌為門清，則打點為斷平三色的 12000 點。但若這副牌有副露，則僅剩斷么三色的 2900 點。由此可知，為了保全打點門清是十分有必要的。而因為要盡量不從別人的牌副露，了解如何讓自己的手牌效率最大化就是一門必學的課題。

4 單張牌效率

依據形成搭子/面子的能力，有下表：

牌類型	3 ~ 7 數牌	28 數牌	19 數牌	字牌
靠張能力	5 種 19 張	4 種 15 張	3 種 9 張	1 種 3 張
好型 (兩面) 率	2 種	1 種	0 種	1 種 (對子)

5 搭子牌效率

搭子基本上分為四類：兩面 (34)、嵌張 (35)、邊張 (12) 及對子 (33)。其中兩面搭子是最優秀的，因為它能進兩種牌，是嵌張及邊張的兩倍。

而嵌張又優於邊張，因為嵌張只需進一張牌便可成兩面 (35 → 56)，而邊張需要兩次進牌 (12 → 24 → 45)。

而對子比較特別，它本身的牌效率很低，但又是組成和牌型的必要條件，所以一般不會特別去拆對子 (除非對子有三組以上)，且若是役牌對子則價值會大幅提高。

6 名詞解釋：有效牌/向聽數

6.1 有效牌

指能讓手牌的進張數增加或向聽數減少的牌

6.2 向聽數

指最少需要幾張牌才能聽牌，要注意的是向聽數一次摸牌最多只會 -1

7 對子理論及三張複合搭

7.1 搭子對

有兩面對 (334)、嵌張對 (244)、邊張對 (112) 三種，特性為可同時進成順子或刻子，使有效牌增加兩枚

7.2 兩嵌

指 357 這種牌型，可以進 46 形成順子，進張與兩面相同，算是相當強大的形狀，但要多占用一張牌的位子而使得效率低於兩面

7.3 雀頭理論

7.3.1 雙雀頭最強

有兩個雀頭於手牌中時，兩個雀頭於另一邊成刻後皆可直接作為雀頭而不必另找，使進張數多出四枚



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 [南] 摸 [] 16枚]

打 [] 摸 [] 12枚]

打 [] 摸 [] 12枚]



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 [南] 摸 [] 20枚]

打 [] 摸 [] 16枚]

打 [] 摸 [] 12枚]

打 [] 摸 [] 12枚]

7.3.2 三雀頭最弱

有三個雀頭於手牌中時多半會選擇直接拆掉一個最弱的對子以達成雙雀頭的情況



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / [一般形](#)

打 摸[8枚]

打 摸[8枚]

打 摸[8枚]

打 摸[6枚]

打 摸[6枚]

8 進階複合搭

下列出常見複合型及其靠張能力

8.1 四連

指 4567 這類牌型，可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最廣的複合型。下以 4567 為例

進張	2	3	4	5	6	7	8	9
搭子強度	嵌 + 面	三面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	三面	嵌 + 面
好型率	$\frac{1}{2}$							

8.2 中膨

指 4556 這類牌型，也可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最好的複合型。下以 4556 為例

進張	3	4	5	6	7
搭子強度	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面
好型率	$\frac{4}{5}$				

8.3 亞兩面

指 3345 這類牌型，可視為兩面 + 一對子，效率較前二者差。下以 3345 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	兩面 + 面	對 + 兩面/刻 + 兩面	兩面 + 面	嵌 + 面 (二度受)	對 + 面
好型率	$\frac{3}{5}$				

8.4 螺絲

指 3334 這類牌型，可視為兩面 + 一對子/刻子 + 孤張，會產生大量對子的情況，效率較差。下以 3334 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	對 + 面	刻 + 兩面/刻 + 孤張	刻 + 對	刻 + 兩面/對 + 面	嵌 + 刻
好型率	$\frac{2}{5}$				


8.5 跳張

指 3567 這類牌型，可視為兩面 + 嵌張/面子 + 孤張，會產生大量對子的情況，效率較差。下以 3334 為例

進張	1	2	3	4	5	8
搭子強度	嵌 + 面	兩面 + 面	面 + 對	三面	嵌 + 面	嵌 + 面
好型率	$\frac{1}{3}$					

8.6 兩面嵌張 (DNA)

指 344568 這類牌型，其中 8 的部分常被忽略，但它可被拆成 345 + 468 的形狀，此時摸 7 也是進張



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / [一般形](#)

打 北 摸 [萬 萬 萬 萬 萬 萬] 19枚]
 打 摸 [萬 萬 萬 萬 萬 萬 北] 19枚]
 打 萬 摸 [萬 萬 北] 13枚]
 打 萬 摸 [萬 北] 10枚]

8.7 兩嵌對

指 335577 這類牌型



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / [一般形](#)

打 萬 摸 [萬 萬 萬 萬 南] 14枚]
 打 萬 摸 [萬 萬 萬 萬 南] 14枚]
 打 七 摸 [萬 萬 萬 萬 南] 14枚]
 打 南 摸 [萬 萬 萬 萬 七] 14枚]

雖然切哪個進張都一樣，但切 5m 的好型率是最高的

9 補強牌理論

在捨牌時，除了要考慮失去的進張外，還要考慮接下來的聽牌型。先介紹所謂”補強牌”，補強牌即是 344 中的 4 這樣能加強搭子進張的牌。而在捨牌時，我們一般會先處理掉強搭 (例如兩面) 的補強牌以確保接下來的聽牌是好型。



以此牌為例，一般我們會先處理掉 7m，因 7m 是兩面的補強牌，而 6p 是嵌張的補強牌。(話說這裡其實打 1p 貌似比較好，進張數跟好型率都一樣且多了斷么)

◆ 打牌	◆ 有効牌	◆ 期待値	◆ 和了確率	◆ 聴牌確率
	5種15枚 	2281点	44.31%	93.29%
	5種15枚 	2073点	43.60%	92.97%
	4種15枚 	2031点	40.70%	92.90%

東一局 0本場 西家 3巡目



再者，補強牌理論於良型搭子依然適用，8m 是三面的補強牌，而 2p 是兩面的補強牌，故這裡我們切 8p。

◆ 打牌	◆ 有効牌	◆ 期待値	◆ 和了確率	◆ 聴牌確率
	7種23枚 	1958点	57.57%	96.94%
	6種17枚 	1868点	44.61%	93.74%
	7種23枚 	1835点	55.97%	96.94%

10 五搭理論/一向聴集中理論

一般而言，一個和牌型只會使用到四組面子＋一個雀頭共計五組(五個搭子)。其中的”組”代表一個面子或預計會完成的面子(例如 779 就是一組)。所以在打牌時會盡量保持自己的手牌保留在五組並處理掉弱搭/牌(不然多的一組在成形後還得拆掉)，若有多餘的位子還能留幾張安牌。

但有種”六組打法”就是保留所有好型以追求最大進張。但當進到一向聴時差距就會顯現。以下圖為例：

東一局 0本場 西家 3巡目



這手牌通常有切 7p(六搭) 或拆好型(五搭) 的選擇，但當進到一向聴時：

東一局 0本場 西家 3巡目



東一局 0本場 西家 3巡目



兩者的進張就是 16 比 20 的差距，顯而易見從一向聽到聽牌的路是比兩向聽到一向聽還遙遠的。所以通常會使用五搭打法以追求一向聽牌效的最大化，此即為一向聽集中理論。但當牌爛到一定程度時(如把上圖的兩個兩面換成嵌張)就能採用六搭打法以增加速度。

11 有效牌重複理論

指兩組搭子(牌)的有效牌出現重複使得兩者牌效皆降低的情形。典型狀況如 14 的 23 重複或 3467 的 5 重複。

Part III

基礎防守理論

12 前言

日麻是個重防守的遊戲，下車是一門艱深的學問以至於防守可以自成一個單元出來講，然後防守畢竟是從牌效起家，所以先學好牌效也是必要的。另外，**不要亂讀牌!**不要去想那些牌是危險的，而是要想那些牌是安全的。

另外，防守理論的基本在於什麼不會輸兩面，筋及壁牌皆是如此。

13 現物

防守一切的一切都源於”振聽規則”，也就是不能若自己打出過的牌有自己所聽的牌則不能榮和。依此我們可以得到一種完全安牌:”現物”，也就是聽牌家牌河中的所有牌都不會放銃。



Figure 1: 南東北中九萬三餅三萬都不會點

接著因為”同巡振聽”，所以上家打出的牌在當巡內不會放銃給任何一家。最後是立直後其他家打出的牌也等同於現物。

14 字牌

現四張的字牌只會點給國士，所以也可以看成一種安牌。現三張的字牌也只會點給地獄單騎，安全性算是比較高的。要注意的是其他字牌銃率就沒那麼低了，數據見下表：


【表20-2】字牌の巡目別危険度

巡目	通った筋の本数	役牌 シヨンバイ	役牌 1枚切れ	役牌 2枚切れ	オタカゼ シヨンバイ	オタカゼ 1枚切れ	オタカゼ 2枚切れ
1巡目	1.0	2.1	1.2	0.5	2.4	1.4	1.2
2巡目	1.7	2.3	1.2	0.5	2.7	1.3	0.4
3巡目	2.5	2.4	1.2	0.3	2.6	1.2	0.3
4巡目	3.2	2.6	1.1	0.2	2.6	1.2	0.2
5巡目	4.0	2.9	1.2	0.2	2.8	1.2	0.2
6巡目	4.8	3.2	1.3	0.2	2.9	1.3	0.2
7巡目	5.6	3.6	1.4	0.2	3.2	1.4	0.2
8巡目	6.3	4.0	1.6	0.2	3.5	1.6	0.2
9巡目	7.1	4.6	1.9	0.3	4.0	1.8	0.2
10巡目	7.8	5.3	2.2	0.3	4.6	2.1	0.3
11巡目	8.5	6.0	2.6	0.4	5.1	2.5	0.3
12巡目	9.2	6.8	3.1	0.4	5.9	3.0	0.4
13巡目	9.8	7.8	3.7	0.5	6.6	3.7	0.5
14巡目	10.5	8.8	4.4	0.7	7.4	4.4	0.6
15巡目	11.1	9.9	5.2	0.8	8.4	5.3	0.8
16巡目	11.6	11.2	6.2	1.0	9.4	6.5	0.9
17巡目	12.2	12.4	7.3	1.3	10.5	7.7	1.2
18巡目	12.7	13.9	8.5	1.7	11.8	9.4	1.6
19巡目	13.3	18.1	12.1	2.8	14.7	12.6	2.1

1枚切れとは場に1枚、自分の手牌に1枚ある場合だけでなく、場に0枚、自分の手牌に2枚ある場合も含む。
2枚切れとは場に2枚、自分の手牌に1枚ある場合だけでなく、場に1枚、自分の手牌に2枚ある場合、場に0枚、自分の手牌に3枚ある場合も含む。

15 筋牌

最泛用的防守技巧，但只能防兩面。這裡的數據基礎是兩面聽佔了約6成



可以把1到9的數牌分成三條”筋”：147、258、369，因為當兩面聽牌時必定是聽一條筋上的牌（例如23聽14），所以當牌河中出現過一張數牌時（例如4）就不會兩面聽筋上的牌（17）。此時的17就相對其他

數牌來的安全。數據見下表：

【表20-1】数牌の巡目別危険度

巡目	通った筋の本数	無筋 5	無筋 46	無筋 37	無筋 28	無筋 19	片筋 5	片筋 46A	片筋 46B	筋 37	筋 28	筋 19	両筋 5	両筋 46
1巡目	1.0	5.7	5.7	5.8	4.7	3.4	2.5	2.5	3.1	5.6	3.8	1.8		
2巡目	1.7	6.6	6.9	6.3	5.2	4.0	3.5	3.5	4.1	5.3	3.5	1.9	0.8	2.6
3巡目	2.5	7.7	8.0	6.7	5.8	4.6	4.3	4.1	4.9	5.2	3.6	1.8	1.6	2.0
4巡目	3.2	8.5	8.9	7.1	6.2	5.1	4.8	4.7	5.6	5.2	3.8	1.7	1.6	2.0
5巡目	4.0	9.4	9.7	7.5	6.7	5.5	5.3	5.1	6.0	5.3	3.7	1.7	1.7	2.0
6巡目	4.8	10.2	10.5	7.9	7.1	5.9	5.8	5.6	6.4	5.2	3.7	1.7	1.8	2.0
7巡目	5.6	11.0	11.3	8.4	7.5	6.3	6.3	6.1	6.8	5.3	3.7	1.7	2.0	2.1
8巡目	6.3	11.9	12.2	8.9	8.0	6.8	6.9	6.6	7.4	5.3	3.8	1.7	2.1	2.2
9巡目	7.1	12.8	13.1	9.5	8.6	7.4	7.4	7.2	7.9	5.5	3.9	1.8	2.2	2.3
10巡目	7.8	13.8	14.1	10.1	9.2	8.0	8.0	7.8	8.5	5.6	4.0	1.9	2.4	2.4
11巡目	8.5	14.9	15.1	10.8	9.9	8.7	8.7	8.5	9.2	5.7	4.2	2.0	2.5	2.6
12巡目	9.2	16.0	16.3	11.6	10.6	9.4	9.4	9.2	9.9	6.0	4.4	2.2	2.7	2.7
13巡目	9.8	17.2	17.5	12.4	11.4	10.2	10.2	10.0	10.6	6.2	4.6	2.4	3.0	3.0
14巡目	10.5	18.5	18.8	13.3	12.3	11.1	11.0	10.9	11.4	6.6	4.9	2.7	3.2	3.1
15巡目	11.1	19.9	20.1	14.3	13.3	12.0	11.9	11.8	12.3	7.0	5.3	3.0	3.4	3.4
16巡目	11.6	21.3	21.7	15.4	14.3	13.1	12.9	12.8	13.3	7.4	5.7	3.3	3.7	3.6
17巡目	12.2	22.9	23.2	16.6	15.4	14.2	14.0	13.8	14.4	8.0	6.1	3.6	3.9	3.9
18巡目	12.7	24.7	24.9	17.9	16.7	15.4	15.2	15.0	15.6	8.5	6.6	4.0	4.3	4.2
19巡目	13.3	27.5	27.8	20.4	19.1	17.8	17.5	17.5	17.5	9.8	7.4	5.0	5.1	5.1

片筋Aというのは、19が現物になっている片筋46待ち
片筋Bというのは、73が現物になっている片筋46待ち

另外，立直宣言牌的筋牌比一般的筋牌來的危險。因為立直家可能從兩嵌牌型中打出一張聽牌 (例如 135 打 5 騙 2)，這種情況有一個專有名詞稱為引掛。

16 壁牌

與筋牌相似的地方是壁牌同樣是防兩面，但應用它能讀到更多的東西。它的基本原理是組成一個搭子所需的單張數牌在一副麻將裡只有 4 張，所以只要四張牌都打空了就能判斷出哪張牌是不會點給兩面的。例如：場上現了四張 2p，則因為聽 1p 所需的 23p 搭子已經不可能組成，所以此時 1p 只會點給單騎或雙碰。這張 1p 則稱為”NC(No Chance)”。

同理，若現了三張 2p，則因為聽 1p 所需的 23p 搭子已經很難組成，這時的 1p 稱為”OC(One Chance)”，安全度比一般數牌要高，需注意的是越晚巡 OC 越不可信。

另外要注意的是若對手在做對對或七對，此時的 OC 或 NC 反而容易被瞄準。

17 早外

依據早巡通常是在清理浮牌的道理相信早巡外側的牌不會點。

18 棄和

18.1 棄和的基準

基本上給新手的建議就是聽牌則對攻，兩向聽及以下棄和，除非牌值夠大 (比如有 8000)。另外不要太常想著兜牌，從棄和和全攻之間選就好。

一向聽時要考慮：

- 1. 牌型：即聽牌的形式夠不夠好，最重要

2. 巡目: 通常中巡以後就不建議全攻
3. 打點: 一般基準是含立直在內至少有三翻，有親權時 nomi 手也可考慮進攻
4. 衝牌的危險度 ($\frac{1}{18}$ 理論): 每種牌有 6 組筋，三種花色共 18 種，可用未通過的筋牌組數估算衝牌的危險度

18.2 棄和的手順

顯而易見的是，要從危險度低的打到高的。另外要先打掉可能成為危險牌的牌以防其他家進攻。還有，不要盲目地衝，例如面對雙立直不需一味衝刺，而可切字牌等姑且防守，之後再跟其他家切現物。最後，暗刻是棄和的好朋友，很多時候與其切筋 37 不如切暗刻。

19 補充一些過時的東西

這些已被統計證明危險度不是特別高，看看就好。

19.1 裏筋

指數牌的下一張(前一張)牌及其筋牌，例如 2 的裏筋為 36，9 的裏筋為 58。舊時代的人相信裏筋的銃率會比較高，原理是若有一組 134 的牌人們通常會先切 1，以此類推。

19.2 間四

指兩張牌的共同裏筋，如 27 的間四 36 因為有兩張裏筋所以危險度增加。

19.3 跨筋

指一張牌旁邊的數牌，如 3 的跨筋為 1245，舊時代的人相信立直宣言牌的跨筋容易放銃。

20 鳴牌

這單元主要是教一些基本的鳴牌防守

21 役牌

22 斷么

Part IV

基礎攻守判斷

Part V

名詞索引