

日麻講義

Esean

February 24, 2026

Contents

I	基本	3
1	滿貫以下的算點	3
1.1	符數計算	3
1.2	基本點公式	3
2	牌桌禮儀	4
2.1	配牌	4
2.2	摸打	4
2.3	發聲	4
2.4	立直	4
2.5	和了/流局及其宣言	4
II	基礎牌效率	5
3	前言	5
4	單張牌效率	5
5	搭子牌效率	5
6	名詞解釋: 有效牌/向聽數	5
6.1	有效牌	5
6.2	向聽數	5
7	對子理論及三張複合搭	6
7.1	搭子對	6
7.2	兩嵌	6
7.3	雀頭理論	6
7.3.1	雙雀頭最強	6
7.3.2	三雀頭最弱	6
8	進階複合搭	7
8.1	四連	7
8.2	中膨	7
8.3	亞兩面	7
8.4	螺絲	7
8.5	跳張	8
8.6	兩面嵌張 (DNA)	8
8.7	兩嵌對	8

9	五搭理論	8
10	一向聽集中理論	8
11	有效牌重複理論	8
III	基礎防守理論	8
12	前言	8
13	現物	8
14	筋牌	8
15	壁牌	8
16	早外	8
17	一些過時的東西	8
17.1	裏筋	8
17.2	間四	8
17.3	跨筋	8
IV	鳴牌	8
18	役牌	8
19	斷么	8
V	基礎攻守判斷	8
VI	名詞索引	8

2 牌桌禮儀

牌桌禮儀-一個細節多到靠北的東西，但這也是打實麻不可或缺的基本功一環

2.1 配牌

1. 堆牌完成後將牌山稍微向前推並往又略傾斜。這一步是為了方便玩家取牌
2. 翻開寶牌指示牌及嶺上牌的放下要由離其最近的玩家執行
3. 務必按順序取牌，不要沿用台麻的習慣
4. 等到北家配完牌且所有人都理完牌再打出第一張牌

2.2 摸打

1. 只使用單手，使用雙手的時機僅: 推牌山時、取配牌時、理牌時、和了/宣告聽牌時
2. 不要太常強打
3. 捨完牌後再將牌插入手牌中
4. 禁止先自摸 (通常計為棄和)
5. 不要在空中抓著兩張牌的時候進行捨牌
6. 不要無意義地摸捨牌

2.3 發聲

1. 發生要確實讓其餘三家聽到
2. 在行為之前先發聲，不要把台麻的習慣放到日麻
3. 吃的發聲在上家捨牌完約一個呼吸後再進行，預防與碰/槓衝突
4. 注意手順，碰或吃的順序如下
 - (1). 發聲
 - (2). 手牌的兩張牌倒牌
 - (3). 從牌河拿牌拿牌置於右側
 - (4). 捨牌
 - (5). 下家接著伸手摸牌其中 (3) 與 (4) 可調換

2.4 立直

1. 立直宣告: 立直宣告的順序如下
 - (1). 「立直」發聲
 - (2). 打出捨牌，並且橫向放置
 - (3). 確認沒有被榮和
 - (4). 放出立直棒
2. 專心當自摸機器，不要看別人的牌/裏寶
3. 立直棒只接受千點棒，沒有千點棒的時候應該自己跟最多的人換點棒

2.5 和了/流局及其宣言

1. 自摸和時不要把和了牌觸碰到手牌
2. 手牌倒下前先理牌
3. 手牌用兩隻手倒下，即使是裸單騎也一樣
4. 點數讓和牌的人自己宣告
5. 子家自摸的情況，先報子家的點數再報親家的點數


6. 交付點棒應該用交換最少根點棒的方式。以 3900 為例，交付 5000 找 1100 是最好的 (只用三根)
7. 流局時按照順序宣告聽牌 (由莊家開始逆時針宣告)
8. 和牌時一般不必特意宣告役種

Part II

基礎牌效率

3 前言

首先需要知道的是，立直麻將是一個鼓勵門清的遊戲。至於為何，可以從下列牌看出：



若這副牌為門清，則打點為斷平三色的 12000 點。但若這副牌有副露，則僅剩斷么三色的 2900 點。由此可知，為了保全打點門清是十分有必要的。而因為要盡量不從別人的牌副露，了解如何讓自己的手牌效率最大化就是一門必學的課題。

4 單張牌效率

依據形成搭子/面子的能力，有下表：

牌類型	3 ~ 7 數牌	28 數牌	19 數牌	字牌
靠張能力	5 種 19 張	4 種 15 張	3 種 9 張	1 種 3 張
好型 (兩面) 率	2 種	1 種	0 種	1 種 (對子)

5 搭子牌效率

搭子基本上分為四類：兩面 (34)、嵌張 (35)、邊張 (12) 及對子 (33)。其中兩面搭子是最優秀的，因為它能進兩種牌，是嵌張及邊張的兩倍。

而嵌張又優於邊張，因為嵌張只需進一張牌便可成兩面 (35 → 56)，而邊張需要兩次進牌 (12 → 24 → 45)。

而對子比較特別，它本身牌效率很低，但又是組成和牌型的必要條件，所以一般不會特別去拆對子 (除非對子有三組以上)，且若是役牌對子則價值會大幅提高。

6 名詞解釋：有效牌/向聽數

6.1 有效牌

指能讓手牌的進張數增加或向聽數減少的牌

6.2 向聽數

指最少需要幾張牌才能聽牌，要注意的是向聽數一次摸牌最多只會 -1

7 對子理論及三張複合搭

7.1 搭子對

有兩面對 (334)、嵌張對 (244)、邊張對 (112) 三種，特性為可同時進成順子或刻子，使有效牌增加兩枚


7.2 兩嵌

指 357 這種牌型，可以進 46 形成順子，進張與兩面相同，算是相當強大的形狀，但要多占用一張牌的位子而使得效率低於兩面

7.3 雀頭理論

7.3.1 雙雀頭最強

有兩個雀頭於手牌中時，兩個雀頭於另一邊成刻後皆可直接作為雀頭而不必另找，使進張數多出四枚




標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 南 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 16枚

打 西 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 12枚

打 東 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 12枚



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 南 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 20枚


打 西 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 16枚

打 東 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 12枚

打 南 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 12枚

7.3.2 三雀頭最弱

有三個雀頭於手牌中時多半會選擇直接拆掉一個最弱的對子以達成雙雀頭的情況



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 南 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 8枚

打 西 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 8枚

打 東 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 8枚

打 南 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 6枚

打 西 摸 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 6枚

8 進階複合搭

下列出常見複合型及其靠張能力

8.1 四連

指 4567 這類牌型，可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最廣的複合型。下以 4567 為例

進張	2	3	4	5	6	7	8	9
搭子強度	嵌 + 面	三面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	三面	嵌 + 面

8.2 中膨

指 4556 這類牌型，也可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最好的複合型。下以 4556 為例

進張	3	4	5	6	7
搭子強度	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面

8.3 亞兩面

指 3345 這類牌型，可視為兩面 + 一對子，效率較前二者差。下以 3345 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	兩面 + 面	對 + 兩面/刻 + 兩面	兩面 + 面	嵌 + 面 (二度受)	對 + 面

8.4 螺絲

指 3334 這類牌型，可視為兩面 + 一對子/刻子 + 孤張，會產生大量對子的情況，效率較差。下以 3334 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	對 + 面	刻 + 兩面/刻 + 孤張	刻 + 對	刻 + 兩面/對 + 面	嵌 + 刻

8.5 跳張

8.6 兩面嵌張 (DNA)

8.7 兩嵌對

9 五搭理論

10 一向聽集中理論

11 有效牌重複理論

Part III

基礎防守理論

12 前言

13 現物

14 筋牌

15 壁牌

16 早外

17 一些過時的東西

17.1 裏筋

17.2 間四

17.3 跨筋

Part IV

鳴牌

18 役牌

19 斷么

Part V

基礎攻守判斷

Part VI

名詞索引