Программирование без блокировок

Герб Саттер:

«Если Вы думаете, что программирование без блокировок это просто, значит или Вы — один из тех 50, которые умеют это делать, или же используете атомарные инструкции недостаточно аккуратно»

Цели многопоточного программирования **без блокировок**:

- Исключение накладных расходов на блокировку потока (переключение контекста) => (в большинстве случаях) повышение эффективности
- Без использования мьютексов (т.е. без явной организации критической секции) исключить неопределенное поведение при работе с разделяемыми данными
- Решение проблемы выбора размера критической секции (простота или масштабируемость)
- В некоторых случаях решение проблем, связанными с взаимными блокировками (dead locks) в случае необдуманного использования мьютексов (порядок блокировки разных мьютексов в разных потоках)

Виды алгоритмов, свободных от блокировок:

- без ожиданий (wait-free) "никто никогда не ждет". Каждая операция завершается за N шагов без каких-либо условий. Гарантии:
 - максимум пропускной способности системы
 - отсутствие голодания
- без блокировок (lock-free) "всегда какой-то из потоков работает". Гарантии:
 - максимум пропускной способности системы
 - один из потоков может постоянно ожидать
- без остановок (obstruction-free) "поток работает, если нет конфликтов". При возникновении конфликта за ограниченное число шагов один поток достигает результата при условии, что конфликтующие потоки остановлены
 - все потоки не блокируются из-за проблем с другими потоками
 - не гарантируется прогресс, если одновременно работают два и больше потоков

MEMORY MODEL C++11

Б. Страуструп – multithreading in C++11

«С точки зрения **параллельного** программирования ключевые новшества C++11 состоят в:

- организации/модели памяти,
- портируемости многопоточных программ»

До стандарта С++11

Порядок вычисления выражения компилятором? Точки следования?

Примеры точек следования:

```
int f(int, const char*);
const char* fStr();

int main()
{
    int n = <выражение>, m = <выражение>;
    int res = f(n+m, fStr()); //???
}
```

Зачем нужна модель памяти

- модель памяти регламентирует разрешенное поведение многопоточных программ при обращении потоков к разделяемым данным
- программист (хороший), управляя моделью памяти, получает возможность создавать не только **безопасные**, но и **эффективные** параллельные программы

Модель памяти

Программист должен представлять:

- размещение составляющих программы в памяти (код, локальные данные, статические данные, динамические данные, thread local данные) структурный аспект модели памяти
- для создания параллельных программ добавляется обеспечение синхронизации доступа к разделяемым данным - параллельный аспект модели памяти,
 - ! иначе неопределенное поведение!

При обращении к разделяемым данным в многопоточной программе

Модель памяти == контракт:

- программист обеспечивает корректную синхронизацию,
- система в целом (компилятор + ОС + процессор + кэш) обеспечивает иллюзию того, что наш код исполняется так, как мы задумали


Правила формируются относительно понятия memory location

memory location — структурный аспект memory model (размещение данных в памяти)

- в C++11 введено понятие memory location (до многопоточных приложений было неактуально)
- смысл memory location (то, для чего можно получить адрес):
 - все данные в С++ программе строятся из объектов
 - struct, class объект, который является контейнером для других подобъектов
 - в стандарте C++ программный объект определяется как «область памяти»
 - программный объект может занимать одну и более memory locations
 - переменные базовых типов (int, char...), указатель занимают одну memory location независимо от размера
 - смежные битовые поля (adjacent bit fields) принадлежат одной и той же memory location

Примеры memory location

struct Sample{



Цель введения в C++11 понятия memory locations?

для формирования правил упорядочения обращения к данных в **многопоточном** приложении

memory location – аспект параллелизма memory model

- Модификация различными потоками различных memory locations → OK
- Чтение различными потоками одной memory location → ОК
- Чтение/запись одним потоком memory location, модифицируемой другим потоком
 - → Data race → Undefined Behavior!!!

Модель памяти С++11:

- - учитывает специфику многопоточных приложений
- - предоставляет программисту **средства** для **принудительного** упорядочения параллельного выполнения кода

Актуальны только при многопоточной организации программы

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Актуальность проблем:

- До поддержки многопоточности (С++11) НЕ актуальны
- При создании многопоточных приложений:
 - несинхронизированный доступ к данным
 - неатомарные операции чтения/записи данных
 - переупорядочение выполнения кода

Несинхронизированный доступ к данным. Пример:

```
if( value <0 )
{ value = -value;}
//используем только положительное значение value</pre>
```

Проблемы:

- в однопоточном приложении????
- в многопоточном приложении????

Несинхронизированный доступ к данным. Еще один пример:

```
std::vector<int> v;
//поток 1
                                //поток 2
if( !v.empty() )
                                  v.pop();
std::cout << v.front(); //???
```

Несинхронизированный доступ к данным. Замечание:

При использовании средств стандартной библиотеки следует учитывать:

функции стандартной библиотеки не поддерживают (пока) конкурентные операции чтения и записи разными потоками одних и тех же данных!

http://libcds.sourceforge.net/

libCDS –Concurrent Data Structure - open source C++ библиотека lock-free контейнеров и алгоритмов безопасного освобождения памяти (safe memory reclamation).

Параллельная STL (Parallel Studio XE)

```
например, for_each(exec_policy, ...); //seq, par, vect
```

Замечание: некоторые новшества вошли в стандарт С++17

Неатомарные операции модификации данных — «частично» модифицированные данные

Поток 1

count++;

Поток 2

count++;

Глобальная переменная

int count=0;

Поток 3

count++;

Когда все потоки завершатся, значение count?

Детализация неопределенного поведения: count = ???

Поток 1

count++;

Поток 2

count++;

Поток 3

count++;

Глобальная переменная

int count=0;

```
count++;
mov eax,dword ptr ds:[смещ]
add eax,1
mov dword ptr ds:[смещ],eax
```

volatile тоже не помогает!

Поток 1: count++;


Поток 2: count++;

Поток 3: **count++**; Глобальная переменная: volatile int count=0;

```
count++;
```

mov eax,dwordptr ds:[смещ] add eax,1 mov dwordptr ds:[смещ],eax

Демонстрация проблемы



Разные данные, принадлежащие одному memory location ???

```
struct Test{
int a:4;
int b:5;
};

Test global;

Ποτοκ 1
global.a=1;
Ποτοκ 2
global.b=2;
```

В общем случае стандарт не дает гарантий даже относительно разных memory locations! global.a = ? global.b = ?

```
struct Test{
                                    Поток 1
int a;
                                    global.a=1;
int b;
};
                                    Поток 2
  Test global;
                                    global.b=2;
```

Согласно стандарту компилятор имеет полное право преобразовать код:

```
Test global; //Глобальная ...
//Поток 1
Test tmp = global;
tmp.a = 5;
global = tmp;
...
//Поток 2
Test tmp = global;
tmp.b = 4;
global = tmp;
```

Переупорядочение кода (reodering)

Эпиграф:

Если Вы думаете, что программа всегда выполняется так и в таком порядке, как Вы ее написали,

Вы ошибаетесь!

Стандарт С++11:

«Реализация может свободно **игнорировать** любое требование международного стандарта, если результирующее поведение программы выглядит так, «**как будто**» это требование было выполнено.

Например, фактическая реализация не обязана вычислять часть выражения,

- которая в дальнейшем не используется,
- и при этом не возникают побочные эффекты»

Следовательно

СГЕНЕРИРОВАННЫЙ (для одного и того же высокоуровневого текста на C++) **КОД** — ЭТО

«черный ящик»,

- содержимое которого может быть разным
- в то время, как наблюдаемое поведение должно быть одинаковым (независимо от реализации)

Надежды и реальность:

- Программист надеется на то, что порядок действий будет таким, как он запланировал
- Но! в современных сложно организованных архитектурах в целях повышения производительности этот порядок может не соблюдаться!

=> в общем случае (без использования средств С++11) соответствия

«расположено перед» == «происходит раньше» нет!

Кто и зачем меняет наш код:

- **Компилятор** оптимизация, переупорядочивание кода (reordering), линеаризация циклов, исключает то, что с его точки зрения бесполезно ("мертвый код"). . .
- Процессор предвыборка кода (prefetch), спекулятивное выполнение (speculative execution), вычислительный конвейер . . .
- **Кэши** могут содержать разные значения для одной и той же ячейки памяти (memory location) => синхронизация кэшей

Предвыборка кода

- это выдача запросов со стороны процессора в оперативную память для считывания инструкций заблаговременно, до того момента как эти инструкции потребуется исполнять.
- В результате этих запросов, инструкции загружаются из памяти в **кэш** => когда инструкции потребуется исполнять, доступ к ним будет осуществляться значительно быстрее, так как задержка при обращении в кэш на порядки меньше, чем при обращении в оперативную память.

Параллелизм на уровне команд (ILP)

- Спекулятивное выполнение опережающее выполнение команд прежде, чем становится известно, что их выполнение необходимо (speculative execution)
- Вычислительный конвейер выполнение нескольких инструкций может частично перекрываться

Пример переупорядоченных компилятором инструкций – взгляд программиста

int data; bool readyFlag = false;

Поток, формирующий	Поток, обрабатывающий
данные	данные
data = <значение>; readyFlag = true;	while(!readyFlag){;} //Считаем, что данные готовы => обрабатываем

Пример переупорядоченных компилятором инструкций – взгляд компилятора

• Компилятор может сгенерировать код в том порядке, который задал программист:

```
data = <значение>;
readyFlag = true;
```

• А может и в другой (оптимизируя код):

```
readyFlag = true;
data = <значение>;
```

так как с точки зрения компилятора на конечный результат порядок не влияет (компилятор ничего не знает про второй поток)

Пример переупорядочения компилятором низкоуровневых инструкций при включении оптимизаций

```
int A, B=33;
void f()
 A = B + 1;
  B = 0:
//Без оптимизаций (псевдокод)
                              //с включенными оптимизациями
                                    eax, DWORD PTR [B]
                              mov
      eax, DWORD PTR [B]
mov
                                    DWORD PTR [B], 0
                              mov
add
     eax, 1
                              add eax, 1
mov DWORD PTR [A], eax
                                    DWORD PTR [A], eax
      DWORD PTR [B], 0
                              mov
mov
```

Модель памяти С++11:

предоставляет различные **ограничения** на переупорядочение компилятором операций при выполнении действий над **атомарными типами**

Важно! эти ограничения формируются вокруг атомарных операций, но воздействуют как на атомарные операции, так и опосредованно на обычные (неатомарные)

Итог – проблемы, возникающие при конкурентном программировании:

- **несинхронизированный доступ к данным** (порядок чтения и записи в разных потоках)
- Частично записанные данные (чтение в одном потоке началось раньше, чем закончилась запись в другом)
- Переупорядоченные операции (компилятор может изменять порядок выполнения инструкций, если при перестановке поведение данного конкретного потока остается корректным)

Проблемы, порождающие неопределенное поведение:

несинхронизированный доступ к данным неатомарные операции модификации данных

переупорядочение выполнения кода

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

При конкурентном программировании

необходимо принудительно упорядочить обращения к данным из разных потоков!

Способы решения проблем:

- **атомарность** (в широком смысле операция или последовательность операций в одном потоке не может быть прервана другим потоком)
- порядок гарантия того, что порядок выполнения операций будет упорядочен

Средства, предоставляемые **C++11** для решения проблем конкурентного доступа:

- атомарные типы данных
- атомарные операции
- условные переменные (conditional variables)
- мьютексы и блокировки
- futures и promises

Недостатки использования примитивов синхронизации, предоставляемых ОС:

- в некоторых реализациях являются объектами исполняющей системы
- => обращение к такому объекту может быть очень дорогим: может потребоваться переключение контекста, переход на уровень ядра ОС, поддержка очередей ожидания доступа к защищаемым примитивом синхронизации данным и пр.

И если это нужно только для того, чтобы выполнить одну-две ассемблерных инструкции, то это:

- неэффективно
- + объект ядра ОС это ограниченный по количеству ресурс.

Важно!

- Высокоуровневые средства (futures, promises, mutexes, conditional variables)
 - относительно просты в использовании
 - и безопасны
 - но! менее эффективны
- Низкоуровневые средства (атомарные переменные и атомарные операции)
 - обеспечивают бОльшую производительность
 - являются более универсальными
 - но! не могут работать с данными любого типа!
 - кроме того! риск их неправильного использования гораздо выше!

Неблокирующая синхронизация

Википедия:

«Неблокирующая синхронизация - подход в параллельном программировании на симметрично-многопроцессорных системах, проповедующий отказ от традиционных примитивов блокировки, таких, как семафоры, мьютексы и события. Разделение доступа между потоками идёт за счёт атомарных операций и специальных, разработанных под конкретную задачу, механизмов блокировки»

Важно!

- Писать lock-free код не просто.
- Писать правильный lock-free код невероятно сложно.

Цели lock-free параллельных программ:

- Повышение масштабируемости путем сокращения блокировок и ожиданий
- При этом нужно гарантировать отсутствие неопределенного поведения
- Решение проблем, связанных с блокировками, например, dead-lock-ов

#include <atomic>

АТОМАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И АТОМАРНЫЕ ТИПЫ

Атомарные объекты и атомарные операции -

это самый низкий уровень синхронизации в многопоточных приложениях, доступный в С++

Атомарность может быть реализована:

- на аппаратном уровне (когда непрерывность обеспечивается аппаратурой) — действительная атомарность
- или эмулироваться программно.

Замечание: volatile и параллелизм в C++

volatile B C++:

- только предотвращает агрессивную оптимизацию
- не гарантирует
 - ни атомарности
 - ни порядка
- ⇒ для C++11 указание volatile для атомарной переменной только для предотвращения оптимизаций компилятора
- ⇒ не обязательно

Напоминание - пример неопределенного поведения

Поток 1

count++;

Поток 2

count++;

Поток 3

count++;

Глобальная переменная

int count=0;

```
count++;
mov eax,dword ptr ds:[смещ]
```

add eax,1 mov dword ptr ds:[смещ],eax

Модифицируем пример, используя атомарные типы и операции

```
Поток 1
```

++atomicCount;

Поток 2

++atomicCount;

Поток 3

++atomicCount;

Глобальная переменная

```
std::atomic<int> atomicCount(0);
```

++atomicCount;

```
mov ecx,<&atomicCount> //this
call std::_Atomic_int::operator++
```

Важно!

Использование атомарных операций

- не предотвращает гонку (какая атомарная операция выполнится раньше, не гарантируется)
- но! позволяет избежать неопределенного поведения

Атомарные операции – один из способов избежать неопределенного поведения

• -ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРОВАННО БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ ЦЕЛИКОМ даже в том случае, когда в процессе выполнения такой операции квант времени потока истекает или данный поток должен быть вытеснен другим более приоритетным потоком

Замечание: - это «облегченная» альтернатива мьютексу

• согласно стандарту С++11 в атомарных операциях используются специальные атомарные типы

Атомарные операции – альтернатива мьютексам

Почему введены (помимо мьютексов) атомарные операции:



- эффективность (выигрыш по производительности, так как не требуется переключение контекста, переход на уровень ядра...)
- программисту не нужно явно обеспечивать неделимость (реализуется стандартной библиотекой посредством команд процессора или эмулируется)

• (_ /

— относительная сложность корректного использования

Замечание:

- мьютексы **могут быть** (**необязательно**) медленнее операций над атомарными объектами
- => не нужно воспринимать это как мьютексы плохие, а атомарные объекты «наше всё».

Мьютексы и атомарные объекты созданы для разных ситуаций => прежде чем использовать атомарные объекты, нужно оценить cost/benefit

Когда выигрыша от использования атомарных операций можно не получить:

- атомарный доступ может понадобится к данным любой сложности и размера
- настоящей атомарной операцией над данными можно считать лишь ту, которую процессор может выполнить **одной командой**
- процессор не имеет таких команд для структур данных любой сложности
- => чтобы оставить возможность атомарного доступа, и не скатиться лишь к базовому набору типов, **атомарность должна эмулироваться для всех типов**, которые процессор не может обрабатывать атомарно! Возможно, за счёт тех же самых мьютексов.

Возможные способы реализации/эмуляции атомарных операций:

- использование «атомарных» инструкций процессора
- запрет/разрешение прерываний (для очень коротких действий?)
- синхронизирующие примитивы (для длинных?)
- запрещение переключения контекста потока
- блокировка шины
- повышение приоритета

Атомарные операции

- делятся на простые
 - чтение
 - запись
- и операции атомарного изменения (read-modify-write, RMW)

Пример: атомарные инструкции х86

- CMPXCHG/CMPXCHG8B/CMPXCHG16B основная атомарная команда х86 (сравнение и обмен). При использовании с префиксом LOCK атомарно выполняет сравнение переменной с указанным значением и пересылку в зависимости от данного сравнения. Является основой реализации всех безблокировочных алгоритмов. Часто используется в реализации спинлоков и RWLock'ов, а также практически всех высокоуровневых синхронизирующих элементов, таких как семафоры, мьютексы, события и пр. в качестве внутренней реализации
- **XCHG** Операция обмена между памятью и регистром. Выполняется атомарно на x86-процессорах. Часто используется в реализации спинлоков.

Продолжение

Кроме того, многие команды вида Чтение-Модификация-Запись могут быть сделаны искусственно атомарными с помощью префикса LOCK:

- Команды сложения и вычитания ADD/ADC/SUB/SBB, где операнд-приемник является ячейкой памяти
- Команды инкремента/декремента INC/DEC
- Логические команды **AND/OR/XOR**
- Однооперандные команды **NEG/NOT**
- Битовые операции **BTS/BTR/BTC**
- Операция сложение и обмен **XADD**

Префикс LOCK вызывает блокировку доступа к памяти на время выполнения инструкции. Блокировка может распространяться на область памяти шире, чем длина операнда, например, на длину кэш-линии.

Замечание:

• В современных процессорах **гарантируется настоящая атомарность** чтения/записи/обмена только **выровненных** простых (integral) типов — целых чисел и указателей.

Атомарные инструкции и компилятор

Компиляторы языков высокого уровня сами никогда не используют при генерации кода атомарные инструкции, так как:

- атомарные операции во много раз более ресурсоёмкие, чем обычные
- у компилятора нет информации, когда доступ должен осуществляться атомарными инструкциями

=> программист использует один из следующих подходов:

- ассемблерная вставка соответствующей атомарной инструкции
- использование расширения компилятора (функции семейства __builtin_ или __sync_)
- использование «высокоуровневой» обертки посредством специальной библиотеки
- вызов системной функции (Windows семейство interlock-функций)
- Использование C++11, поддерживающего типы atomic и функции семейства atomic_

Ассемблерная вставка:

```
int nGlobal=0;
int main()
{
    __asm lock inc dword ptr [nGlobal]
}
```

класс atomic_flag <atomic>

- не шаблон!
- единственная **гарантированная** (независимо от реализации) lock-free структура данных
- предоставляет минимум функциональности
- => используется в очень простых задачах

Инициализация atomic_flag:

- обязательно (независимо от времени жизни) должен быть проинициализирован значением **ATOMIC_FLAG_INIT** (создается в сброшенном состоянии)
- atomic_flag(const atomic_flag&) = delete;
- atomic_flag(); //unspecified state

Функциональность atomic_flag:

```
    atomic_flag& operator=( const atomic_flag& ) = 
delete;
```

```
    void atomic_flag::clear(<порядок>);
    глобальной функции вида –
    void atomic_flag_clear( std::atomic_flag* p );
    void atomic_flag_clear_explicit(std::atomic_flag* p,
    <порядок>);
```

```
    bool atomic_flag::test_and_set(<порядок>);
    bool atomic_flag_test_and_set( std::atomic_flag* p );
    bool atomic_flag_test_and_set_explicit
        (std::atomic_flag* p, <порядок>);
```

Замечание: единственный и обязательный способ инициализации

```
Замечание: реализация ATOMIC_FLAG_INIT зависит от реализации:
#define ATOMIC_FLAG_INIT /* implementation-defined */
//std::atomic flag f(ATOMIC FLAG INIT);
      //ошибка — attempting to reference a deleted function
      //даже, если компилятор ошибки не выдает - unspecified
std::atomic flag f1{ ATOMIC FLAG INIT }; //OK
std::atomic flag f2 = ATOMIC FLAG INIT; //OK
Замечание:
std::atomic flag f3; //unspecified state
```

bool atomic_flag::test_and_set()

- устанавливает флаг в true и
- возвращает текущее значение:
 - true, если флаг был на момент вызова установлен (true)
 - иначе false

Замечание: такой проверкой можно «отследить» **сброс** флага в другом потоке!!!

Пример: реализация spin-lock "мьютекса" посредством atomic_flag

```
class handmade_mutex{
    std::atomic_flag flag;
public:
    handmade_mutex():flag{ATOMIC_FLAG_INIT}{}
    void lock() { while(flag.test_and_set()){;} }
    void unlock() { flag.clear(); }
};
```

Реализация try_lock()

???

Peaлизация try_lock()

```
bool try_lock()
{
   return !flag.test_and_set();
}
```

Продолжение примера. Использование hand made мьютекса

Продолжение примера. Использование lock_guard

```
handmade_mutex m; //глобальная переменная

//поток, выполняющий работу над разделяемыми данными

void thread()

{

std::lock_guard<handmade_mutex> lk(m);

//работа с разделяемыми данными

} //???
```

Специфика atomic_flag:

- нет операций load() и store()
- и не допускает до C++20 проверки без изменения значения

С++20 – добавлены:

- test() проверка состояния
- wait(bool b) сравнивает текущее состояние с "b". Если равны, поток блокируется и ожидает notify
- notify_one разблокирует один (ожидающий на wait()) поток
- notify_all все

Шаблон структуры std::atomic<T>

- <memory>
 C++20
 частичная специализация для smart pointer-ов
 template< class U > struct atomic<std::shared_ptr<U>>;
 template< class U > struct atomic<std::weak ptr<U>>;

Шаблон структуры std::atomic<T>

- является оберткой для атомарного значения
- предоставляет основные операции для выполнения атомарных действий над хранящимся значением:

```
конструкторы, load(), store(), is_lock_free(), exchange(), ...
```

- запрещает копирование и присваивание объектов типа atomic (так как любые операции над двумя объектами НЕ могут быть атомарными)
- большинство параметров принимаются по значению
- результат возвращается по значению
- для большинства методов есть перегруженные () volatile

Замечание:

Специализации шаблона предоставляют дополнительную функциональность. Например:

- специализации для целых типов: fetch_add(), fetch_sub(), fetch_and(), fetch_or(), fetch_xor()
- специализации для плавающих типов (C++20!): fetch_add(), fetch_sub()

Псевдонимы:

typedef	тип
std::atomic_bool	std::atomic <bool></bool>
std::atomic_char	std::atomic <char></char>
std::atomic_schar	std::atomic <signed char=""></signed>
std::atomic_uchar	std::atomic <unsigned char=""></unsigned>
•••	••••

Специализации шаблона atomic<T>:

- bool
- любых целых типов
- любых указателей

Замечание: класс **atomic_flag** – это **не** специализация atomic<T>:

- гарантированно lock-free
- и не эквивалентен atomic
bool>

Замечание:

большинство методов класса atomic, например:

T std::atomic<T>::load();

дублируются шаблонами глобальных функций вида:

template< class T > T atomic_load (const std::atomic<T>* obj);

Инициализация:

- atomic()=default; //until C++20!
 для завершения инициализации можно использовать !!!!! deprecated in C++20
 template< class T > void atomic_init(std::atomic<T>* obj, T desired); ,которая не является атомарной!
- constexpr atomic();// C++20
- atomic(T desired); // выполняется не атомарно!
- atomic(const atomic&) = delete;

store() и load()

```
    методы класса вида:
    T load(<порядок>) const;
    void store(T desired, <порядок>);
```

• шаблоны глобальных функций вида: template< class T > T atomic_load(const std::atomic<T>* obj); template< class T > void atomic_store(std::atomic<T>* obj, T desr); template< class T > T atomic_load_explicit(const std::atomic<T>* obj, <порядок>); template< class T > void atomic_store_explicit (std::atomic<T>* obj, T desr , <порядок>);

is_lock_free()

```
метод bool is_lock_free() const;
шаблон глобальной функции - template< class T > bool
atomic_is_lock_free( const std::atomic<T>* obj );
```

Проверка:

- true если операции для данного типа действительно реализуются атомарно (посредством одной команды процессора)
- false если операции эмулируют атомарность

Пример:

```
class A1 { bool b; };
class A2 {
          bool b;
         int n;
};
class A3 { double d; };
class A4 {
          double d;
         int n;
};
    bool b1 = std::atomic<A1>{}.is_lock_free(); //???
    bool b2 = std::atomic<A2>{}.is_lock_free(); //???
    bool b3 = std::atomic<A3>{}.is_lock_free(); //???
    bool b4 = std::atomic<A4>{}.is_lock_free(); //???
```

C++17 - is_always_lock_free()

```
int x = 1;
double y = 2.2;
struct Ar {
          char ar[100] = "qwerty";
};
constexpr bool b1 = std::atomic<decltype(x+y)>::is_always_lock_free;
constexpr bool b2 = std::atomic<decltype(&y)>::is_always_lock_free;
constexpr bool b3 = std::atomic<Ar>::is_always_lock_free;
```

operator=

```
atomic& operator=( const atomic& ) = delete;

T operator=( T desired ); //возвращает копию desired //эквивалентно store(desired)

std::atomic<int> n(1);
int m=33, z=0;
z=n=m; //???
```

operator T ()

• эквивалентен load()

```
std::atomic<int> n(1);
int m1 = n;
int m2 = static_cast<int>(n);
```

exchange()

```
метод:
T exchange (T desired, <порядок>);
шаблон глобальной функции:
template< class T > T
atomic_exchange( std::atomic<T>* obj, T desr );
template< class T > T
atomic_exchange_explicit( std::atomic<T>* obj,
                         T desr, <порядок>);
```

555

```
std::atomic<int> n(1);
int m = n.exchange(2);
// n==? m==?
```

compare_exchange_weak(), compare_exchange_strong()

```
bool compare_exchange_strong (T& expected, T desired, <порядок>);
```

- сравнивают expected (ожидаемое значение) с хранящимся атомарным значением
- и, если они совпадают, заменяет хранящееся значение на desired, возвращает true
- если не совпадают, загружает текущее значение по адресу expected, возвращает false (текущее при этом не меняется!)

Замечание: соответствующие шаблоны глобальных функций — atomic_compare_exchange_strong()

Как работает (псевдокод)

```
bool cmp_exch(T* cur, T* expected, T desired)
      if(*cur==*expected){
            * cur = desired;
            return true;
      }else{
            *expected = *cur;
            return false;
```

Пример:

```
std::atomic<int> current(1);
int expected = 0;
bool b1 = atomic_compare_exchange_strong(&current,
                   &expected, 3); //false, expected = 1, current не изм.
//или
//bool b1 = current.compare_exchange_strong( expected, 3);
expected = 1;
bool b2 = std::atomic_compare_exchange_strong(&current,
                   &expected, 3);
//true, expected не изм., current =3
```

Пример обычного использования

```
std::atomic<bool> b(false); //глобальная используемая несколькими потоками переменная //Поток:
{
    bool expected = false;
    while(//цикл продолжается, пока b==true
    b. compare_exchange_strong(expected, true) ==false) {expected=false;}
    //работаем «под защитой»
    b.store(false); //позволяем другому потоку продолжить выполнение
//или b=false;
}
```

Или так:

```
extern std::atomic<bool> b; //внешняя

//Поток
{
  bool expected;
  do{expected=false;}
  while(//цикл продолжается, пока b==true
  !b. compare_exchange_strong(expected, true));
}
```

Замечание:

версия **weak** – эффективнее, но отличается тем, что сохранение desired может **не** произойти даже в том случае, когда текущее значение совпадает с expected (текущее значение не изменится, а функция вернет false). Такое возможно, если в наборе команд процессора нет аппаратной команды сравнить-и-обменять => поток может быть вытеснен в середине требуемой последовательности => процессор не может гарантировать атомарность => "ложный" отказ => обычно используется в ЦИКЛЕ (с маленьким телом) -> возможна дополнительная проверка

Пример использования compare_exchange_weak() - защита от ложного отказа

extern std::atomic<bool> b; //внешняя – если true, то «занята» другим потоком => нужно дождаться, пока другой поток освободит (сбросит в false)

```
//Поток
{
  bool expected = false;
  while( //ждем, пока кто-нибудь сбросит b в false

b. compare_exchange_weak(expected, true)==false &&!expected
  ) {expected=false;}
  //работаем «под защитой»
  b.store(false);
}
```

Замечание 1: только для специализаций шаблона atomic<Integral> :

добавлены специализированные методы вида:
 T fetch_add(T, <порядок>);

Важно! атомарно модифицируют хранящееся значение, а возвращают то значение, которое было до выполнения операции

...

• методам соответствуют шаблоны глобальных функций вида: template< class Integral > Integral atomic_fetch_add(std::atomic<Integral>* obj, Integral arg);

Пример: ???

```
void f(std::atomic<int>& x){ x.fetch_add(5); }
int main(){
    std::atomic<int> data(33);
    std::thread t1(f, data);
    std::thread t2(f, data);
    t1.join(); t2.join();
}
```

Исправляем!

```
void f(std::atomic<int>& x){ x.fetch_add(5); }
int main(){
    std::atomic<int> data(33);
    std::thread t1(f, std::ref(data));
    std::thread t2(f, std::ref(data));
    t1.join(); t2.join();
}
```

Замечание 2: только для специализаций шаблона atomic<T*> :

• добавлены специализированные методы вида: T* **fetch_add**(std::ptrdiff_t , <порядок>);
...

• перегружены операторы: operator++ operator-- operator+= operator-=

Отличие fetch_add(1) – можно указать упорядочение, а в operator++ - по умолчанию

Пример:

```
void fPtr(std::atomic<int*>& x) { ... x++; ...}
int main(){
        int ar[] = {1,2,3,4};
        std::atomic<int*> data = ar;
        std::thread t1(fPtr, std::ref(data));
        std::thread t2(fPtr, std::ref(data));
        t1.join(); t2.join();
}
```

Важно!

запрещено использовать с нетривиальными типами, например:

std::atomic<std::vector<int>>

так как:

- у вектора нетривиальный конструктор копирования
- нетривиальный operator=

Переписываем пример в атомарных терминах

Поток 1

++count;

Поток 2

++count;

Поток 3

++count;

Глобальная переменная

std::atomic<int> count(0);

Использование атомарных операций

```
#include <atomic>
std::atomic<int> count (0);

поток_1
{
    ++count; // например, count==1

//или
    int previous = count.fetch_add(1); //например, previous==1, count==2...
}
```

Важно!

• каждая из операций может быть атомарной, но их комбинация атомарной НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Например:

```
std::atomic<int> integer(0);
std::atomic<int> otherInteger(0);
integer++; //Атомарно
otherInteger += ++integer; //Не атомарно!
```

Атомарные пользовательские типы

- Если размер пользовательского типа <= <размер_регистра>, то в большинстве случаев компилятор может сгенерировать код, состоящий из атомарных операций
- если размер > <размер_регистра>, то в большинстве случаев эмуляция атомарности (=> выигрыша по сравнению с использованием мьютекса можно не получить)
- ограничения на пользовательские типы:
 - тривиальные конструктор копирования и operator= (которые реализуются компилятором автоматически посредством побитового копирования memcpy),
 - сравнение должно осуществляться посредством побитового сравнения memcmp()
 - нет виртуальных функций и виртуальных базовых классов

Пример атомарного пользовательского типа

```
class Test {
  int a, b;
public:
  Test(int _a=0, int _b=0)noexcept :a(_a), b(_b) {}
};
std::atomic<Test> t(Test(1, 2));
```

Специфика:

```
class Test {
 int a, b;
public:
 Test(int _a=0, int _b=0)noexcept :a(_a), b(_b) {}
 Test(const Test& other) { a = other.a; b = other.b; };
};
int main(){
 Test t1(1, 2), t2(3, 4);
 std::atomic<Test> a1(Test(1, 2)); //ошибка - atomic<T> requires T to be
                trivially copyable
```

Ho!

```
class Test {
 int a, b;
public:
 Test(int _a=0, int _b=0)noexcept :a(_a), b(_b) {}
  bool operator==(const Test& right) const
              { return a == right.a && b == right.b; }
};
int main(){
 Test expected(1, 2), desired(3, 4);
 std::atomic<Test> a1(Test(1, 2)); //OK
 bool b = a1.compare_exchange_strong(expected, desired);
                             //operator== для сравнения не вызывается
```

std::atomic<float>

std::atomic<double>

- формально разрешены, так как удовлетворяют тем же ограничениям, которым должны следовать пользовательские типы (побитовое копирование и сравнение)
- но! могут иметь разное внутреннее представление ??? => при сравнении равных значений можно получить false
- не определены атомарные арифметические операции

Замечание: С++20 – включены в стандарт!

C++20 - std::atomic<> добавлена функциональность:

- wait() blocks the thread until notified and the atomic value changes
- notify_one() notifies a thread blocked in atomic_wait
- notify_all() notifies all threads blocked in atomic_wait

C++20 - std::atomic_ref<> <atomic>

```
template< class T > struct atomic_ref;
template< class T > struct atomic_ref<T*>;
```

применяют атомарные операции к значениям, хранящимся по адресам (compare_exchange_strong(), operator++(), fetch_add(),...)

Ограничение – типы должны быть тривиально копируемыми

Отличия:

```
int main(){
    int n=1; //не атомарная переменная, но тип тривиальный!
    std::atomic<int> a1(n); //OK
    a1++; // n==??? a1 = ???
    std::atomic_ref<int> a2(n);
    a2++; // n==??? a2 = ???
}
```

C++20 - std::atomic_ref<> добавлена функциональность:

- wait() blocks the thread until notified and the atomic value changes
- notify_one() notifies a thread blocked in atomic_wait
- notify_all() notifies all threads blocked in atomic_wait

C++20 - std::atomic<std::shared_ptr<T>> std::atomic<std::weak_ptr<T>>

- приспособлен для использования smart-pointer-ов в многопоточной программе
- гарантирует:
 - атомарную работу с управляющим блоком (в частности инкремент и декремент счетчиков ссылок)
 - для целевого объекта вызов delete-функции только один раз!
 - чтение целевого объекта может производиться параллельно в разных потоках

Memory order ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ

Порядок исполнения

- До С++11 правила для однопоточного приложения:
 - зависимые друг от друга вычисления выполняются в предусмотренном программистом порядке,
 - остальные вычисления могут выполняться в том порядке, который компилятор + процессор считает оптимальным
- В многопоточном приложении может возникать необходимость упорядочить в одном потоке исполнение вычислений => порядок изменения(ПИ) учитывает наличие потоков, и является глобальным по отношению к ним, т.е. ПИ выстраивает порядок не относительно какого-либо потока а является общим для всех потоков, в которых участвуют атомарные объекты данного ПИ. ПИ имеет отношение лишь к атомарным объектам, следовательно он влияет только на порядок вычисления выражений, в которых вовлечены атомарные объекты

Пример неопределенного порядка исполнения

```
void f(int a, int b){std::cout<<a<<' '<<b;}
int get(){
   static int val=0;
   return ++val;
}
int main(){
   f( get(), get() ); //порядок вызова не определен => ???
}
```

До C++11 - точка следования (sequence point)

- точка программы, в которой все побочные эффекты от предыдущих вычислений должны завершиться, а от последующих еще не начаться
- C++11 sequence point заменено на:
 - sequenced before
 - sequenced after
 - indeterminately sequenced (один из before/after неизвестно, какой конкретно)
 - unsequenced
- C++11 появилось отношение «Synchronized with»

Специфика:

- Отношение «synchronized with» возможно только между операциями над атомарными типами!
- Отношения «sequenced before/ sequenced after» характеризуют, каким образом неатомарные операции группируются вокруг атомарных в одном потоке

Без упорядочения:

(только два потока)

```
std::vector<int> data;
bool ready_flag{false};

void writer(){
//запись
    data.push_back(33);
    ready_flag= true;
}

//данные готовы =>чтение
    std::cout<<data.back();
}
```

Без упорядочения – неопределенное поведение!

Демонстрация отношений

(только два потока)

```
std::vector<int> data;
std::atomic<bool> ready_flag(false);

void writer(){
//запись
data.push_back(33);
ready_flag.store(true);
}

void reader(){
while(!ready_flag.load()){...}
//данные готовы =>чтение
std::cout<<data.back();
}
```

В результате чтение происходит гарантированно после записи! => принудительное упорядочение (пока по умолчанию)!

Глубина упорядочения ???

• определяется точками следования?

БАРЬЕРЫ

Средства принудительного упорядочения выполнения:

- compiler barrier запрет компилятору на Переупорядочение (это просто указание компилятору не переставлять генерируемые инструкции «за барьер» или наоборот)
- memory barrier запретить переупорядочение инструкций процессором, то есть на момент «прохождения» барьера:
 - заставляет выполнится весь конвейер до барьера => все предшествующие барьеру операции должны быть завершены
 - сброс предвыборки (PrefetchFlush) благодаря чему следующие за барьером инструкции будут заново выбраны и декодированы из памяти (или кэша???).

Барьеры компилятору

Для запрета переупорядочения кода существует универсальный метод — установка барьера компилятору

- Барьеры приводят к частичному упорядочиванию операций доступа к памяти по обе (или по указанную) стороны барьера.
- Переупорядочение инструкций возможно только до барьера или только после барьера, но не через барьер!
- Барьер ничего не блокирует просто препятствует оптимизации
- Существует несколько видов барьеров памяти: полный, release fence и acquire fence.

Характеристики барьеров (это относится как к процессору, так и к компилятору):

- Полный барьер гарантирует, что все чтения и записи расположенные до/после барьера будут выполнены также до/после барьера, то есть никакая инструкция обращения к памяти не может «перепрыгнуть» барьер.
- Acqire fence (полубарьер) не упорядочивает предыдущие store-операции с последующими load/store.
- Release fence (полубарьер) не упорядочивает предыдущие load с последующими load, равно как и предыдущие store с последующими load.

Иллюстрация работы барьеров. Полный барьер:





Иллюстрация работы барьеров. acquire-release барьер:

release барьер



acquire барьер



Барьеры памяти

- для корректного выполнения параллельного кода **процессору** необходимо «подсказывать», до каких пределов ему разрешено проводить свои внутренние оптимизации чтения/записи.
- Эти подсказки барьеры памяти. Барьеры памяти позволяют в той или иной мере упорядочить обращения к памяти (точнее, кэшу, процессор взаимодействует с внешним миром только через кэш).
- Степень упорядочения может быть разной, каждая архитектура может предоставлять целый набор барьеров "на выбор". Используя те или иные барьеры памяти, мы можем построить разные модели памяти набор гарантий, которые будут выполняться для наших программ.

Барьер памяти

Процессоры используют множество приёмов для повышения производительности:

переупорядочивание операций, предвыборка (prefetch - раннее чтение данных, предсказание переходов) и совмещение операций (спекулятивное выполнение) доступа к памяти, и различные типы кеширования.

Барьеры доступа к памяти служат для подавления этих механизмов.

Барьеры для процессора

- Store Memory Barrier (также ST, SMB, smp_wmb) инструкция, заставляющая процессор выполнить все **store**, уже находящиеся в буфере, прежде чем выполнять те, что последуют после этой инструкции
- Load Memory Barrier (также LD, RMB, smp_rmb) инструкция, заставляющая процессор применить все invalidate, уже находящиеся в очереди, прежде чем выполнять какие-либо инструкции load

Демонстрация использования барьеров. Псевдокод:

```
void executedOnCpu0() {
   value = 10;
   storeMemoryBarrier();
   finished = true;
}

void executedOnCpu1() {
   while(!finished);
   loadMemoryBarrier();
   assert (value == 10);
}
```

УПОРЯДОЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ ДЛЯ АТОМАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Напоминание. Важно!

Основное время при выполнении программы уходит на **обращения к памяти =>**

- на вычисления мало!
- на чтение/запись много!
- => компилятор оптимизирует низкоуровневый код, а схемотехники оптимизируют все действия, связанные с чтением/записью
- => порядок выполнения программы не определен (гарантируется только корректное получения результата в пределах одного потока)

Средства С++11 управления упорядочением

- Для задания компилятору правил упорядочения вокруг действий с атомарными переменными в большинстве методов и соответствующих глобальных функций-аналогов вводится дополнительный параметр std::memory_order Замечание: при этом барьер устанавливается внутри соответствующих функции (switch)
- + функции для «ручной» установки барьеров: std::atomic_thread_fence(<порядок>) барьер памяти std::atomic_signal_fence(<порядок>) барьер компилятора

enum std::memory_order

предписание компилятору (опосредованно процессору):

- разрешается ему или нет переупорядочивать (reoder)
 - атомарные операции
 - и другие (неатомарные) обращения к памяти до и/или после атомарной операции

Упорядочение доступа к памяти для атомарных операций

Варианты задаются константами memory_order:

- memory_order_relaxed
- memory_order_consume
- memory_order_acquire
- memory_order_release
- memory_order_acq_rel
- memory_order_seq_cst умолчание

Шесть вариантов представляют три модели (разная

эффективность, зависят от архитектуры).

- sequentially consistent последовательно согласованное упорядочение (глобальное) memory_order_seq_cst
- acquire-release упорядочение захват/освобождение (между парами потоков) memory_order_consume, memory_order_acquire, memory order release, memory order acq rel
- ослабленное упорядочение memory order relaxed

Замечание:

- три модели упорядочения обычно влекут за собой различные издержки для процессоров с разной архитектурой => разная эффективность => в общем случае
 - захват/освобождение «дешевле», чем последовательно согласованное
 - а ослабленное «дешевле», чем захват/освобождение
- последовательно согласованное упорядочение
 - интуитивно понятнее
 - проще в использовании
- Важно! наличие разных моделей упорядочения доступа к памяти позволяет эксперту добиться повышения производительности за счет более точного управления отношениями упорядочения (по сравнению с использованием последовательно согласованного упорядочения)

memory_order_seq_cst — принудительное последовательно согласованное упорядочение (по умолчанию)

- если все операции над экземпляром атомарного типа последовательно (принудительно) согласованы, то поведение многопоточной программы в целом такое же, как если бы эти операции выполнялись в определенной последовательности в одном потоке
- упорядочение глобальное, то есть BCE потоки «видят» один и тот же порядок операций изменения разделяемых данных
- гарантирует: на момент чтения атомарных данных в одном потоке
 - все действия, предшествующие записи в другом потоке, должны быть выполнены!
 - все действия в данном потоке, следующие за чтением, еще не выполнены

Важно!

- если в одном потоке задано последовательно согласованное сохранение данных (запись)
- то чтение в другом потоке должно быть тоже последовательно согласовано (если задан ослабленный порядок, то никаких гарантий нет)
- => Для «**глобального**» упорядочения при доступе к одним и тем же разделяемым данным (memory location) в разных потоках требуется использовать последовательно согласованное упорядочение
- => При этом при модификации данных одним потоком своей копии, находящиеся во всех кэшах -> invalidate => синхронизация кэшей (процессоров)

В противном случае

• В отсутствие явных ограничений на упорядочение кэши различных процессоров и внутренние буферы могут содержать различные значения для одной и той же memory location

Производительность

Последовательно согласованное упорядочение в **некоторых** системах реализуется посредством дополнительных команд синхронизации => может привести к потерям производительности системы в целом

Замечание:

некоторые архитектуры (x86, x86-64) обеспечивают последовательную согласованность с относительно низкими издержками => прежде, чем отказываться от этого средства, смотри документацию по конкретному процессору!


Проблемы?

int valGlobal; bool readyFlag = false;

```
//поток, формирующий данные void formData()
{
    //...
    valGlobal = 33;
    readyFlag=true;
    //...
}

//поток, обрабатывающий данные void useData()
{
    while (!readyFlag)
    { /*что-то делаем*/ }
    assert(valGlobal==33);
    //...
}
```


Требуется:



Пример – синхронизация и принудительное упорядочение

```
int valGlobal; //неатомарные данные
       std::atomic<bool> readyFlag(false);
//поток, формирующий данные
                              //поток, обрабатывающий данные
void formData()
                              void useData()
                                 while (!readyFlag.load(
  valGlobal = 33;
                              std::memory_order_seq_cst))
  readyFlag.store(true,
                                 { /*что-то делаем*/ }
     std::memory_order_seq_cst);
                                 assert(valGlobal==33);
```

А на самом деле ограничения гораздо сильнее



Пример (Вилльямс):

```
std::atomic<bool> x(false),y(false);
std::atomic<int> z = \{0\};
void write_x() {x.store(true, std::memory_order_seq_cst);}
void write_y(){y.store(true, std::memory_order_seq_cst);}
void read_x_then_y(){
 while (!x.load(std::memory_order_seq_cst)){std::cout << 'x';}</pre>
 if (y.load(std::memory_order_seq_cst)) {++z;}
void read_y_then_x(){
 while (!y.load(std::memory_order_seq_cst)){ std::cout << 'y'; }</pre>
 if (x.load(std::memory_order_seq_cst)) { ++z; }
```

Продолжение

```
int main(){
      std::thread a(write_x);
      std::thread b(write_y);
      std::thread c(read_x_then_y);
      std::thread d(read_y_then_x);
      a.join(); b.join(); c.join(); d.join();
     // z = ???
```

memory_order_relaxed

- нет ограничений на переупорядочение неатомарных операций вокруг атомарной в одном потоке =>
 - эффективность высокая
 - но используется только тогда, когда упорядочение действительно не требуется или упорядочение программист обеспечивает «вручную» std::atomic_thread_fence()
- единственное ограничение операции доступа к одной и той же атомарной переменной внутри потока переупорядочивать нельзя!

Специфика memory_order_relaxed

- обеспечивается только атомарность выполнения
- операции в этом режиме не поддерживают отношение «синхронизируется с»
- для атомарной relaxed-записи стандартом запрещена спекулятивная запись
- ограничение: атомарные операции доступа над одним и тем же объектом в данном потоке нельзя переупорядочить

Хороший пример слабого упорядочения

Пример:

```
std::atomic<bool> x(false),y(false);
std::atomic<int> z = \{0\};
void write_x_then_y(){
 x.store(true,std::memory_order_relaxed);
 y.store(true,std::memory_order_relaxed);
void read_y_then_x(){
 while (!y.load(std::memory_order_relaxed)){std::cout << 'y'; }
 if (x.load(std::memory_order_relaxed)) { ++z; }
```

Продолжение

```
int main()
{
    std::thread a(write_x_then_y);
    std::thread b(read_y_then_x);
    a.join(); b.join();

// z = ???
}
```

Упорядочение захват/освобождение acquire/release

- атомарные операции load() захват (acquire)
- атомарные операции store() освобождение (release)
- атомарные операции exchange() и захват, и освобождение

Модель захват-освобождение acquire - release

- в отличие от слабого упорядочения предоставляет **некоторую** попарную синхронизацию между потоком, захватившим ресурс, и потоком, освободившим ресурс
- операции load() захват (memory_order_acquire) чтение из памяти, операции store() освобождение (memory_order_release) запись в память
- атомарные операции чтение-модификация-запись (memory_order_acq_rel) exchange(), fetch_add()... -

Отличия от memory_order__seq_cst

- memory_order__seq_cst глобальное упорядочение
- memory_order_acquire, memory_order_release, memory_order_acq_rel попарное упорядочение между двумя потоками

Правила acquire | release:

- предшествующие операции записи не могут выполняться после store() – установка барьера записи (release)!
- следующие операции как чтения, так и записи не могут выполниться до load() установка барьера чтения (acquire)!

Модифицируем пример:



Пример – acquire | release

int valGlobal; //неатомарные данные std::atomic<bool> readyFlag(false);

```
//поток, формирующий данные void formData() {
    //...
    valGlobal = 33;
    readyFlag.store(true,
        std::memory_order_release);
    //...
}
```

```
//поток, обрабатывающий данные void useData()
{
    while (!readyFlag.load(
std::memory_order_acquire))
    { /*что-то делаем*/ }
    assert(valGlobal==33);
    //...
}
```

Пример посложнее

```
std::atomic<bool> x(false),y(false);
std::atomic<int> z = \{0\};
void write_x() {...x.store(true, std::memory_order_release);...}
void write_y(){...y.store(true, std::memory_order_release);...}
void read_x_then_y(){
 while (!x.load(std::memory_order_aquire)){std::cout << 'x';}
 if (y.load(std::memory_order_aquire)) {++z;}
void read_y_then_x(){
 while (!y.load(std::memory_order_aquire)){ std::cout << 'y'; }
 if (x.load(std::memory_order_aquire)) { ++z; }
```

Продолжение

```
int main()
{
    std::thread a(write_x);
    std::thread b(write_y);
    std::thread c(read_x_then_y);
    std::thread d(read_y_then_x);
    a.join(); b.join(); c.join(); d.join();

// z = ???
}
```

std::memory_order_consume ??? - C17 deprecated?

- специализированная разновидность **acquire**-release семантики
- вводит новые отношения упорядочения «по данным»:
 - предшествует-по-зависимости (dependency-ordered-before)
 - переносит-зависимость-в (carries-a-dependency-to)
- самое важное использование атомарная загрузка (load()) указателя

Использование std::memory_order_consume с указателями

std::atomic<int*> pVal; int val;

```
void write_val(){
val = 33;
pVal.store(&val,
std::memory_order_release);
}

int n = *p; //гарантирует: read/write
операции с «указываемыми» данными
не будут переупорядочены перед load.
Для всех остальных данных
переупорядочение возможно
}
```

Пример std::memory_order_consume поинтереснее

```
struct X {
int i;
std::string s;
...
};
//глобальные данные
std::atomic<X*> p;
std::atomic<int> a;
```

Продолжение примера std::memory_order_consume

STD::ATOMIC_THREAD_FENCE()

Барьеры можно ставить «вручную» std::atomic_thread_fence()

• C++11 atomic_thread_fence() – запрет переупорядочения atomic_signal_fence() - запрет переупорядочения + синхр. кеша

```
• GCC
```

```
__asm volatile("mfence" ::: "memory"); //аппаратный барьер памяти -
процессору
__asm volatile("" ::: "memory"); //программный барьер памяти - компилятору
```

Пример:

```
data.store(3, std::memory_order_relaxed);
std::atomic_thread_fence(std::memory_order_release);
flag.store(1, std::memory_order_relaxed);
flag2.store(2, std::memory_order_relaxed);
he эквивалентно:
data.store(3, std::memory_order_relaxed);
flag.store(1, std::memory_order_release);
flag2.store(2, std::memory_order_relaxed);
так как flag2.store() может быть перемещен перед data.store()
```

C++20 - Latches and Barriers