

1. Méthodes d'analyse physique


a. Spectroscopie

La spectroscopie permet de caractériser les espèces chimiques présentes dans une substance. Cette technique est fondée sur l'absorption de certains rayonnements par la substance à analyser. Les rayonnements absorbés dépendent des niveaux d'énergie de la matière, eux-même liés à sa composition et à sa nature. L'analyse spectroscopique permet ainsi d'obtenir des informations pour identifier la substance étudiée.

→ Spectroscopie UV-visible


En spectroscopie UV-visible, on soumet une solution à des rayonnements compris entre 100 et 800 nm. Ces rayonnements peuvent être absorbés par les électrons de certaines liaisons moléculaires. On représente alors l'**absorbance A** de la solution en fonction de la **longueur d'onde** λ : on obtient ainsi un **spectre d'absorption**. La **longueur d'onde** λ_{max} correspondant à l'**absorbance maximale** A_{max} peut permettre l'identification d'une espèce chimique.

Rappel : La **couleur apparente** d'une espèce colorée est la **couleur complémentaire** de la couleur la plus absorbée.



→ Spectroscopie infrarouge

En spectroscopie infra-rouge, on mesure la **transmittance** d'une solution en fonction du **nombre d'onde** des rayonnements auxquels elle est soumise. Ces rayonnements permettent de faire vibrer les atomes des liaisons moléculaires. Le graphique obtenu est appelé **spectre IR** et les **pics** ou **bandes** observées correspondant aux longueurs d'onde absorbées. Ils renseignent sur la nature des liaisons présentes dans une molécule et permettent d'en déduire ses **groupes caractéristiques**.



Document 1: Spectre Infrarouge

b. Dosage par étalonnage

La réalisation d'un dosage par étalonnage permet de **déterminer la concentration d'une espèce en solution** en comparant une grandeur physique caractéristique de la solution (masse volumique, absorbance, conductivité électrique, indice de réfraction ...), à la même grandeur physique mesurée pour des solutions étalons de concentration connues.

Pour cela, il faut :

- préparer une gamme de solutions étalons
- mesurer la grandeur physique pour ces solutions étalons
- tracer la courbe d'étalonnage
- mesurer la grandeur physique pour la solution à analyser
- déterminer la concentration (par lecture graphique ou par le calcul)

→ Dosage spectrophotométrique

Lorsque la solution est colorée, un dosage par étalonnage peut être réalisé en utilisant la **spectrophotométrie**. La grandeur mesurée est alors l'**absorbance** et se mesure grâce à un **spectrophotomètre**. Pour une longueur d'onde fixée et une solution suffisamment diluée, l'absorbance A est proportionnelle à la concentration c :

$$A = \epsilon \times l \times c = k \times c$$

Ressources/TSPE_C2_Fig4.png

Loi de Beer-Lambert

avec :

- A : absorbance (sans unité)
- c : concentration de la solution (en mol L⁻¹)
- ϵ : coefficient d'extinction molaire de l'espèce absorbante (en L mol⁻¹ cm⁻¹)
- l : largeur de la cuve (en cm)
- k : (en L mol⁻¹)

Cette relation n'est vérifiée que pour des solutions suffisamment diluées ($c < 1 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹).

→ Dosage conductimétrique

Une solution ionique conduit le courant électrique. Cette propriété physique peut permettre de réaliser un **dosage conductimétrique** par étalonnage pour déterminer la concentration en un ion d'une solution inconnue. La grandeur mesurée est alors la **conductivité**, déterminée à l'aide d'un **conductimètre étalonné**. Pour une solution suffisamment diluée, la conductivité σ est proportionnelle à la concentration c :

$$\sigma = k \times c$$

Ressources/TSPE_C2_Fig5.png

Loi de Kohlrausch

avec :

- σ : conductivité (en S m⁻¹)
- c : concentration de la solution (en mol L⁻¹)
- k : (en S L m⁻¹ mol⁻¹)

Cette relation n'est vérifiée que pour des solutions suffisamment diluées ($c < 1 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹) et ne contenant qu'un seul soluté ionique !

La conductivité d'une solution dépend de la nature et de la concentration des ions présents en solution. On a :

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \lambda_i \times [x_i] = \lambda_1 \times [x_1] + \dots + \lambda_n \times [x_n]$$

avec : $[x_i]$: concentration, en mol m^{-3} , de chaque ion X_i présent dans la solution
 λ_i : conductivité molaire ionique de l'ion X_i , en $\text{S m}^2 \text{mol}^{-1}$

Un conductimètre ne mesure pas directement la conductivité d'une solution mais la **conductance de la portion de solution** située au cœur de la cellule de mesure. La conductance G dépend donc des dimensions de la cellule de mesure. On a :

$$G = \frac{S}{l} \times \sigma$$

souvent noté : $G = k_{\text{cellule}} \times \sigma$

G : conductance (en S) σ : conductivité (en S m^{-1}) l : écart entre les électrodes de mesure (en m) S : surface des électrodes (en m^2) k_{cellule} : constante de cellule
--

Pour mesurer quand même une conductivité avec un conductimètre, il est nécessaire d'étalonner l'appareil avec une solution de conductivité connue. L'appareil peut alors déterminer la valeur de la constante de cellule et en déduire la conductivité à partir de la mesure de la conductance.

c. Le cas des gaz

À l'échelle microscopique, un gaz est modélisé par un ensemble d'entités (molécules ou atomes) en mouvement désordonné. Un gaz est dit "parfait" si la taille de ses entités est négligeable devant la distance qui les sépare et si les interactions entre elles sont négligeables.

À basse pression, tous les gaz peuvent être assimilés à des gaz parfaits. L'équation d'état du gaz parfait s'écrit :


$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

P : pression (en Pa) V : volume (en m^3) n : quantité de matière (en mol) R : constante des gaz parfaits $R = 8,314$ (en $\text{Pa m}^3 \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$) T : température (en K)

2. Méthodes chimiques d'analyse

a. Rappels

Un dosage est une méthode ayant pour objectif de déterminer la quantité de matière, la masse ou la concentration d'une espèce chimique. Dans le cas d'un **dosage par titrage**, cette détermination se fait à l'aide d'une transformation chimique entre le réactif à titrer (appelé "**réactif titré**") et un **réactif titrant** de concentration connue. Cette **transformation support** est modélisée par une équation de réaction :




La transformation doit être **totale** et **rapide**. Mise en œuvre pratique :

Exploitation :

Lorsque le réactif titré finit par être totalement consommé, on atteint l'**équivalence**. Il y a alors changement de réactif limitant. À ce moment, les réactifs ont été introduits en proportions **stoechiométriques**, autrement dit :


$$\frac{n_q(A)}{a} = \frac{n_q(B)}{b}$$

Document 2: Montage classique d'un titrage



soit $\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_q(B)}{b}$

Document 3: Repérer l'équivalence



b. Méthodes de suivi d'un titrage

L'équivalence d'un titrage peut être repéré par colorimétrie (vu en première), par pH-métrie et par conductimétrie.

Suivi par pH-métrie	Suivi par conductimétrie
Condition	
La réaction support du titrage doit être une réaction acide-base	La réaction support du titrage fait intervenir des ions.
Montage	
Appareil de mesure : pH-mètre	Appareil de mesure : conductimètre
Mode opératoire	
Pour déterminer précisément l'équivalence, il convient de resserrer les mesures à l'approche de l'équivalence.	• Le suivi peut se faire en versant la solution titrante mL par mL. • Un grand volume d'eau est versé initialement pour négliger les effets de la dilution qui surviendra ensuite.
Courbe de titrage	
Courbe représentant un saut de pH 	Courbe présentant une rupture de pente (deux segments de droites).

L'évolution de la conductivité s'explique par l'évolution des quantités de matière des ions présents dans le bécher :

- si n_{ion} diminue, la contribution de l'ion à la conductivité diminue
- si n_{ion} augmente, la contribution de l'ion à la conductivité augmente
- si n_{ion} reste constante, l'ion n'a pas d'impact sur l'évolution de la conductivité.

La contribution de chaque ion doit être prise en compte, y compris celle des ions spectateurs. Cette contribution dépend aussi des conductivités ioniques molaires λ_{ion} .

Évolution des quantités de matière		
	Avant équivalence	Après équivalence
Ion titré	↘ réagit avec le réactif titrant	0
Ion spectateur contenu dans le bécher	=	=
Ion titrant	0 réagit à mesure avec le réactif titré	↗ réaction terminée car plus de réactif titré
Ion spectateur ajouté avec réactif titrant	↗	↗

- Avant l'équivalence, les ions titrés disparaissent mais les ion spectateurs s'accumulent. Il faut comparer leurs conductivité ionique molaire pour déterminer la pente de la courbe.
- Après l'équivalence, la pente est positive car les ions titrants et les ions spectateurs ajoutés avec s'accumulent dans le bécher.

Détermination de V_E	
L'équivalence du titrage peut être repérée par : • La méthode des tangentes Ressources/TSPE_C3_Fig7.png • La méthode de la courbe dérivée Ressources/TSPE_C3_Fig8.png	L'équivalence du titrage est repérée grâce à l'intersection des segments. Ressources/TSPE_C3_Fig10.png

c. Titre massique et densité

L'équivalence permet de déterminer la quantité de matière de réactif titré présente initialement dans le bécher. Il est alors possible d'en déduire la masse de réactif titré, la concentration de la solution ou encore son titre massique.

Le **titre massique**, noté t ou γ , est le rapport entre la masse de soluté et la masse de la solution. On a alors :

$$t = \frac{m_{\text{solut}}}{m_{\text{solution}}}$$

On peut faire le lien entre le titre massique et la concentration grâce à la masse volumique ou la densité de la solution :

$$c = \frac{n_{\text{solut}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{m_{\text{solut}}}{M \cdot V_{\text{solution}}}$$

Or, $V_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{\rho}$ avec ρ la masse volumique de la solution. Donc :

$$c = \frac{m_{\text{solut}}}{M \cdot \frac{m_{\text{solution}}}{\rho}} = \frac{m_{\text{solut}} \cdot \rho}{M \cdot m_{\text{solution}}} = \frac{t \cdot \rho}{M}$$

Souvent, l'information donnée n'est pas la masse volumique mais la **densité** d . On a donc :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$$