Практическое задание в Cisco Packet Tracer

Описание ПО и оборудования для моделирования сети

Для выполнения задания необходимо ПО Cisco Packet Tracer v.7.1.1. Получить легальный доступ к ПО можно тремя способами:

- 1. в результате прохождения курса сетевой академии Cisco (www.netacad.com), расположенного по ссылке https://www.netacad.com/ru/courses/intro-packet-tracer/
- 2. если учебное заведение является участником программы Сетевых академий Cisco;

Оборудование

Маршрутизаторы R1, R2, R3 — платформа Cisco 2911 (в R3 в слот eHWIC0 вставлена плата HWIC-2T), маршрутизатор DHCP — платформа Cisco 2811, маршрутизатор RB — платформа Cisco 1841. Коммутаторы S1, S2, SB — платформа Cisco WS-C2960-24TT. Оконечное оборудование: ПК — устройство PC-PT, IP-телефоны типа 7960, сервер — Server-PT.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	ІР-адрес	Маска подсети
R3	Se0/0/0	209.165.24.33	255.255.255.240
	Gi0/0	192.168.0.1	255.255.255.240
	Gi0/1	10.0.0.1	255.255.255.252
	G0/2	10.0.0.5	255.255.255.252
R2	Gi0/0		
	Gi0/0.15	10.0.15.2	255.255.255.0
	Gi0/0.30	10.0.30.2	255.255.255.0
	Gi0/0.45	10.0.45.2	255.255.255.0
	Gi0/0.60	10.0.60.2	255.255.255.0
	Gi0/0.75	10.0.75.2	255.255.255.0
	G0/2	10.0.0.6	255.255.255.252
R1	Gi0/0		
	Gi0/0.15	10.0.15.1	255.255.255.0
	Gi0/0.30	10.0.30.1	255.255.255.0

	Gi0/0.45	10.0.45.1	255.255.255.0
	Gi0/0.60	10.0.60.1	255.255.255.0
	Gi0/0.75	10.0.75.1	255.255.255.0
	Gi0/1	10.0.0.2	255.255.255.252
DHCP	Fa0/1		
	Fa0/1.15	10.0.15.3	255.255.255.0
	Fa0/1.30	10.0.30.3	255.255.255.0
	Fa0/1.45	10.0.45.3	255.255.255.0
	Fa0/1.60	10.0.60.3	255.255.255.0
	Fa0/1.75	10.0.75.3	255.255.255.0
S1	VLAN	10.0.30.4	255.255.255.0
	Manage		
S2	VLAN	10.0.30.5	255.255.255.0
	Manage		
RB	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0
	Fa0/1	209.165.24.49	255.255.255.240
SB	Vlan1	192.168.1.250	255.255.255.0
ПК-7	Fa0	192.168.1.151	255.255.255.0
ПК-8	Fa0	192.168.1.152	255.255.255.0
ПК-9	Fa0	192.168.1.153	255.255.255.0
Датчик	Fa0	192.168.1.1	255.255.255.0
влажности			
Датчик	Fa0	192.168.1.2	255.255.255.0
температур			
1 11			
Сепреп	Gi1	192.168.0.2	255.255.255,240
Сервер	UII	174.100.0.4	233.233.233.240

Таблица сетей VLAN и назначений портов

Номер сети VLAN — имя	Назначения портов	Сеть
15 – Teachers	F0/11 — F0/20	10.0.15.0/24
30 – Management	F0/1 — F0/10	10.0.30.0/24
45 – Students	G0/1	10.0.45.0/24
60 – Guests	VLAN 60	10.0.60.0/24
75 – IP-Phones		10.0.75.0/24

Реализация

Все устройства в облаке (топология Интернет - рис.1) полностью настроены, Вы не имеете доступа к устройствам. Вы можете получить доступ ко всем сетевым устройствам основной сети (рис. 2) и устройствам сети филиала (рис.3) для выполнения настройки и проверки.

Используя документацию, реализуйте приведённые ниже требования:

На **всех устройствах** согласно таблице адресации настройте статические IP-адреса узла, маски подсети, шлюзы по умолчанию (при необходимости).

Маршрутизаторы R1, R2, R3, DHCP, RB, коммутаторы S1, S2, SB:

- Настройте доступ к удалённому управлению устройством, в том числе IPадресацию и SSH:
 - домен <u>olimp-spo.ru</u>;
 - пользователь Admin, секретный пароль P@55w0rd;
 - длина ключа шифрования составляет 1024 бит;
 - протокол SSH версии 2 с ограничением на две попытки аутентификации и временем ожидания 60 секунд;
 - безопасный вход с локальной проверкой паролей на линиях VTY, консольном входе, линиях AUX сетевых устройств;
 - незашифрованные пароли необходимо зашифровать;
 - установить баннер MOTD This is a secure system. Authorized Access Only!;
 - настроить NTP:
 - NTP-сервер 192.168.0.2;
 - ключ №1;
 - аутентификация по алгоритму MD5 с паролем Ufa2018;
 - минимальная длина паролей 8 символов;
 - настроить противодействие атакам типа «подбор пароля»: ограничение количества попыток входа на устройство (если было предпринято 5 неуспешных попыток входа в течении 60 секунд, то запретить дальнейшие попытки входа на 300 секунд), а также сохранение журнале успешных неудачных В И попыток подключения.

Маршрутизаторы R1, R2, R3, DHCP:

- настройте маршрутизацию между VLAN по стандарту IEEE 802.1Q;
- организуйте маршрутизацию:
 - в качестве протокола маршрутизации используйте OSPF;
 - все интерфейсы (подинтерфейсы) вышеуказанных маршрутизаторов должны принадлежать магистральной области (зоне):
 - отключите интерфейсы, которые не должны посылать сообщения OSPF;

- организуйте распространение статического маршрута в Интернет по умолчанию;
- настройте парольную защиту для работы протоколов динамической маршрутизации:
 - алгоритм аутентификации MD5;
 - пароль OSPFGUARD;

На **маршрутизаторах R3**, **RB** настройте статические маршруты в Интернет по умолчанию.

Маршрутизатор DHCP:

- настройте службы DHCP для VLAN 15, 30, 45, 60, 75:
 - используйте слово LAN_X в качестве имени пула (с учетом регистра), где X номер VLAN;
 - исключите из диапазона адреса A.B.C.1– A.B.C.5, A.B.C.10 для каждой VLAN;
 - для VLAN, используемой для IP-телефонии назначить адрес TFTPсервера (option 150);
- настройте IP-телефонию:
 - максимальное количество телефонов 4;
 - максимальное количество линий (номеров) 4;
 - зарезервировать номера вручную по МАС-адресам ІР-телефонов;
 - тип IP-телефона 7960.

Маршрутизаторы R3, RB:

- настройте преобразование NAT:
 - настройте именованный список контроля доступа с именем **NAT**, содержащий одну запись. Сначала разрешите все IP-адреса, принадлежащие адресному пространству **10.0.0.0/16**;
 - далее настройте статический NAT для сервера Сервисы, заменяя его внутренний адрес на адрес 209.165.24.40;
 - настройте динамическую трансляцию NAT с использованием PAT, указав выбранное имя пула, маску /30 и следующие два общедоступных адреса для R3: 209.165.24.34 и 209.165.24.35;
 - настройте динамическую трансляцию NAT с использованием PAT, указав выбранное имя пула, маску /30 и следующие два общедоступных адреса для RB: 209.165.24.50 и 209.165.24.51;
- настройте VPN-туннель между маршрутизаторами (для пар подсетей 192.168.0.0/24-192.168.1.0/24, 192.168.1.0/24-10.0.15.0/24, 192.168.1.0/24-10.0.30.0/24, 192.168.1.0/24-10.0.45.0/24 создать расширенный список контроля доступа **110**):
 - первая фаза:
 - политика (приоритет) 1;
 - тип алгоритма шифрования AES;
 - тип алгоритма обеспечения целостного данных SHA;

- группа 2;
- тип аутентификации с заранее заданным ключом (pre-share);
- пароль VPN_P@55w0rd;
- вторая фаза:
 - название **VPN SET**;
 - тип алгоритма шифрования AES;
 - тип алгоритма обеспечения целостного данных -SHA-HMAC;
 - тэг (криптографическая карта) для дальнейшего использования на интерфейсе **VPN_MAP**;
- настройте именованные списки контроля доступа **FROM_IN** для ограничения доступа из ЛВС:
 - разрешите для всех VLAN доступ по протоколам HTTP и HTTPS к любым веб-серверам в Интернете;
 - разрешите доступ по протоколу ICMP для сообщений типа echoreply, unreachable, source-quench и запретите все остальные сообщения протокола ICMP;
- настройте именованные списки контроля доступа **FROM_OUT** для ограничения доступа из Интернета:
 - разрешите доступ по протоколу TCP, если соединение было установлено из ЛВС для всех VLAN;
 - разрешите доступ по протоколу ICMP для сообщений типа echo, parameter-problem, packet-too-big, source-quench и запретите все остальные сообщения протокола ICMP;
 - включите защиту от спуфинга от:
 - узла 0.0.0.0;
 - узла 255.255.255;
 - всех частных диапазонов подсетей;
 - подсети 127.0.0.0/8;
 - подсети 224.0.0.0/4.

Маршрутизаторы R1, R2:

- настроить протокола резервирования шлюза HSRP на R1:
 - для VLAN 15, 30 назначить группу резервирования 1, приоритет 110, отслеживание интерфейса Gi0/1;
 - для VLAN 45, 60 назначить группу резервирования 2, приоритет 90, отслеживание интерфейса Gi0/1;
- настроить протокола резервирования шлюза HSRP на R2:
 - для VLAN 15, 30 назначить группу резервирования 1, приоритет 90, отслеживание интерфейса Gi0/2;
 - для VLAN 45, 60 назначить группу резервирования 2, приоритет 110, отслеживание интерфейса Gi0/2.

Коммутаторы S1, S2:

- настройте сети VLAN, присвойте им имена и выполните назначение портов доступа;
- включите функцию PortFast для портов доступа;
- создайте между S1 и S2 агрегированный канал по технологии Etherchannel:
 - интерфейсы используемые для создания канала Fa0/15- Fa0/20;
 - название канала Port-channel 1;
 - группа каналов 1;
 - режим и протокол работы активный/LACP;
 - переведите его в режим транка (магистрального канала);
- настройте транки (магистральные каналы);
- выключите неиспользуемые порты коммутаторов;
- создайте стандартный список контроля доступа из двух строк с номером 20 в котором разрешите доступ узлу ПК-8 а также из VLAN Management и примените его для линий VTY;
- настройте защиту протоколов связующего дерева на S1:
 - для VLAN 1, 15, 30 назначить его основным корневым мостом;
 - для VLAN 35, 60, 75 назначить его вспомогательным корневым мостом;
- настройте защиту протоколов связующего дерева на S2:
 - для VLAN 1, 15, 30 назначить его вспомогательным корневым мостом;
 - для VLAN 35, 60, 75 назначить его основным корневым мостом;
- настройте функцию Port Security для интерфейсов Fa0/1, Fa0/2:
 - разрешите доступ для трèх MAC-адресов, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;
 - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;
- настройте функцию Port Security для интерфейса Fa0/3:
 - разрешите доступ для одного МАС-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;
 - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;
- настройте функцию Port Security для интерфейса Fa0/24 коммутатора S1:
 - разрешите доступ для одного МАС-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;
 - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;
- настройте защиты от атак, связанных с протоколами ARP(DAI) и DHCP(DHCP Snooping):
 - для VLAN 15, 30,45,60,75;
 - примените еè на интерфейсе Port-channel 1 коммутатора S1 и на интерфейсе Fa0/24 коммутатора S2;
 - настройте защиту IP Source guard для всех портов;

настройте защиту Loop guard по умолчанию.

Коммутатор SB:

- выполните назначение портов доступа;
- включите функцию PortFast для портов доступа;
- выключите неиспользуемые порты коммутаторов;
- создайте стандартный список контроля доступа из двух строк с номером 20 в котором разрешите доступ узлу ПК-8 а также из VLAN Management и примените его для линий VTY;
- настройте функцию Port Security для интерфейсов Fa0/1, Fa0/2, Fa0/15:
 - разрешите доступ для трèх MAC-адресов, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;
 - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;
- настройте функцию Port Security для интерфейса Fa0/3, Fa0/16:
 - разрешите доступ для одного МАС-адреса, которые автоматически добавляются в файл конфигурации после обнаружения;
 - в случае нарушения безопасности порт не должен выключаться, но должно быть зафиксировано сообщение системного журнала;
- настройте защиту IP Source guard для всех портов.

Проверка

В рамках задания необходимо:

- 1. Успешно отправить эхо-запросы между узлами:
 - ΠΚ-1 ΠΚ-4;
 - ΠΚ-2 ΠΚ-5;
 - ПК-3 ПК-6;
 - ΠΚ-1 ΠΚ-7;
 - ПК-2 ПК-8;
 - ПК-3 ПК-9.
- 2. Получить доступ с узлов ПК-1, ПК-2, ПК-3 к серверу Сервисы по протоколу НТТР.




Рисунок 1 – Общая топология сети




Рисунок 2 – Топология основной сети (синим цветом указана принадлежность портов к VLAN)




Рисунок.3 -Топология сети филиала