# 10. Lei de Faraday


- 10.1. A Lei de Faraday da Indução
- 10.2. A fem de indução num condutor em movimento
- 10.3. A Lei de Lenz
- 10.4. Fems Induzidas e Campos Eléctricos Induzidos
- 10.5. Geradores e Motores
- 10.6. As Equações de Maxwell

- Até agora: campos eléctricos produzidos pelas cargas estacionárias e campos magnéticos produzidos pelas cargas em movimento.
- Neste capítulo: campos eléctricos que são criados por campos magnéticos variáveis.
  - Lei da indução, de Faraday.
- Com a Lei de Faraday, completamos a introdução às leis fundamentais do electromagnetismo.
  - ▲ estas leis podem ser resumidas num conjunto de quatro equações, as equações de Maxwell.
  - Juntamente com a força de Lorentz, representam a teoria completa para a descrição clássica da interacção dos corpos carregados.
- As equações de Maxwell relacionam entre si os campos eléctricos e magnéticos e relacionam os campos com as suas fontes: as cargas eléctricas.

### 10.1. A Lei de Faraday da Indução


Comecemos por descrever duas experiências que demonstram que uma corrente pode ser gerada por um campo magnético variável.

• Experiência 1: Consideremos o circuito da figura abaixo:



- Se o imã for aproximado da espira, a agulha do galvanómetro desvia-se num sentido
- Se o imã for afastado da espira, a agulha do galvanómetro desvia-se na direcção oposta.
- Se o imã ficar estacionário em relação à espira, não há deflexão da agulha.
- ⇒ Há uma corrente no circuito desde que exista um movimento relativo entre o imã e a bobina. → a corrente é uma corrente induzida, gerada por uma fem induzida.

#### • Experiência 2 (Experiência de Faraday)



Núcleo de ferro: a fim de intensificar o  $\vec{B}$  gerado pela I que circula na bobina.

- No instante em que se liga o interruptor no circuito primário, o galvanómetro no circuito secundário desvia-se numa direcção e depois retorna a zero.
- Quando se desliga o interruptor, o G desvia-se na outra direcção, e depois retorna a zero.
- A leitura do G, é nula, quando há uma corrente constante no circuito primário.

- Uma corrente eléctrica pode ser produzida por um campo magnético variável ⇒ Uma força electromotriz induzida produz-se no circuito secundário em virtude do campo magnético variável.
- Nas duas experiências descritas houve uma fem induzida num circuito quando o fluxo magnético  $(\phi_m)$  através do circuito variou no tempo.
- $\Rightarrow$  A fem induzida num circuito é directamente proporcional à taxa temporal de variação do  $\phi_m$  através do circuito.

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

Lei de Faraday da indução


$$\phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$
 o integral é tomado sobre a área limitada pelo circuito.

Sinal negativo: consequência da Lei de Lenz (9.3)

• Se o circuito for uma bobina, constituída por N espiras com a mesma área, e se o fluxo atravessa igualmente todas as espiras ⇒

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_m}{dt}$$

Suponhamos  $\vec{B}$  uniforme no interior de uma espira de área A, no plano.



$$\Rightarrow \phi_{\rm m} = \text{B.A.cos}(\theta)$$


$$\left| \varepsilon = -\frac{d}{dt} (B.A.\cos\theta) \right| \implies$$

É possível induzir uma fem num circuito de diversas maneiras:

- 1) O módulo de  $\vec{B}$  pode variar com o tempo;
- 2) a área limitada pelo circuito pode variar com o tempo;
- 3) o ângulo,  $\theta$ , entre  $\vec{B}$  e a normal ao plano da espira pode variar com o tempo
- 4) qualquer combinação destas situações.

### 10.2. A fem de indução num condutor em movimento

- Uma fem é induzida num condutor que se move num campo magnético.
- Consideremos um condutor rectilíneo; comprimento  $\ell$ ;  $\vec{v}$  = cte;  $\vec{B}$  uniforme  $\otimes$ ;  $\vec{v} \perp \vec{B}$  (para simplificar).



- Os e<sup>-</sup> no condutor sofrerão uma  $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$   $\Rightarrow$  os e<sup>-</sup> vão mover-se para a extremidade de baixo  $\Rightarrow$  em virtude desta separação de cargas, há um  $\vec{E}$  no interior do condutor.
- A carga nas duas extremidades acumula-se até que a  $\vec{F}_m$  seja equilibrada pela  $\vec{F}_e \Rightarrow$  cessa o deslocamento das cargas,


$$\left| \vec{F}_{m} \right| = \left| \vec{F}_{e} \right|, \ qvB = qE \rightarrow E = vB$$

• Uma vez que o  $\vec{E}$  é constante  $\Rightarrow$  V = E. $\ell$  ; V: diferença de potencial entre as extremidades do condutor.

$$V=E$$
.  $\ell=B$ .  $\ell.\nu$ 

- Neste caso V na ponta de cima > V na ponta de baixo
- ⇒ Há uma diferença de potencial constante no condutor enquanto se mantiver o movimento através do campo. Se o movimento for invertido, a polaridade de V também se inverterá.

• Condutor móvel parte dum condutor fechado. Circuito: barra condutora de comprimento  $\ell$ ; escorrega sobre dois trilhos condutores paralelos fixos;  $\vec{B}$  uniforme e constante  $\otimes$ .



• Barra puxada para a direita com  $\vec{v}$  pela força aplicada  $\vec{F}_{ap} \Rightarrow$  as cargas livres sofrem uma força magnética ao longo do comprimento da barra  $\Rightarrow$  a força estabelece uma I induzida.


• Neste caso,  $d\phi_m/dt$  e a fem induzida correspondente são proporcionais à variação da área do circuito quando a barra se desloca através do  $\vec{B}$ .

- Área do circuito:  $\ell.x$  ( $\forall t$ )  $\Rightarrow \phi_m = B.\ell.x$ ; x = x(t)
- Pela Lei de Faraday:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\ell x) = -B\ell \frac{dx}{dt}$$

$$\varepsilon = -B\ell v$$

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$



$$\varepsilon = B.\ell.v$$
 (circuito equivalente)

### Considerações sobre a energia:

• Quando o condutor se desloca através do  $\vec{B}$  sofre uma

 $\mathbf{F_m} = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\ell} \cdot \mathbf{B}$  (direcção oposta ao movimento da barra)

• 
$$v = \text{cte} \implies \mathbf{F_{ap}} = \mathbf{I.}\ell.\mathbf{B}$$


• A potência proporcionada pela força aplicada é:

$$P = F_{ap}v = (I.\ell.B).v = \frac{B^2\ell^2v^2}{R} = \frac{V^2}{R}$$


- Esta P é igual à taxa de dissipação da energia na R, R.I<sup>2</sup>.
- É também a P proporcionada pela fem induzida I.E.
- Conversão de energia mecânica em energia eléctrica e a conversão desta em energia térmica (efeito Joule)

#### 10.3. A Lei de Lenz

A direcção tanto da fem induzida como da corrente induzida, podem ser achadas pela Lei de Lenz: a polaridade da fem induzida é tal que ela tende a provocar uma corrente que irá gerar um fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético através do circuito fechado → é uma consequência da Lei de conservação da energia.








276

Lei de Lenz: a I induzida deve ter uma direcção tal que o fluxo que ela gera se oponha à variação do  $\phi_m$  externo.


A I induzida tende a manter o fluxo original através do circuito.

Do ponto de vista da energia:

A : se I sentido horário  $\Rightarrow$   $F_m$  para a direita  $\Rightarrow$  aceleração da barra  $\Rightarrow$  aumento da  $\upsilon$   $\Rightarrow$  aumento da área do circuito mais rápido  $\Rightarrow$  aumento da I induzida  $\Rightarrow$  aumento da  $F_m$   $\Rightarrow$  aumento da I  $\Rightarrow$  ...  $\Rightarrow$  O sistema adquiriria energia sem injecção adicional de energia.  $\Rightarrow$  I sentido anti horário.



•  $\phi_m$  aumenta com o tempo, para a direita.




• I provoca um  $\phi_m$  para a esquerda.

• Que ocorreria se o íman se estivesse a deslocar para a esquerda ?

## 10.4. Fems Induzidas e Campos Eléctricos Induzidos

- Um  $\phi_m$  variável induz uma fem e uma I numa espira condutora  $\Rightarrow$  gera-se um campo eléctrico devido ao  $\phi_m$  variável, mesmo no vácuo.
- Esse  $\vec{E}$  induzido tem propriedades bastantes diferentes de um  $\vec{E}$  electrostático de cargas estacionárias.
- Espira condutora; raio r;  $\vec{B}$  uniforme  $\otimes \perp$  ao plano da espira.



• Se 
$$\vec{B} = \vec{B}(t) \implies$$
 Lei de Faraday 
$$\Rightarrow \varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

A I induzida na espira implica a presença de um E induzido tangente à espira ∀P (pontos equivalentes)

- W =  $q\epsilon$ : 0 W necessário para deslocar uma carga de prova q ao longo da espira.
- $\vec{F} = q\vec{E}$  :  $\vec{F}_e$  sobre a  $q \Rightarrow W = q$ .E.(2 $\pi$ r): O W efectuado por essa força ao deslocar a q uma volta ao longo da espira.
- Estas expressões do W devem ser iguais

$$q\varepsilon = qE(2\pi r)$$

$$E = \frac{\varepsilon}{2\pi r}$$

1 + a Lei de Faraday +  $\phi_m = B.A = \pi r^2.B$  (espira circular)

$$\Rightarrow$$
 O  $\vec{E}$  induzido:  $E = -\frac{1}{2\pi r} \frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$ 

• Se  $\vec{B} = \vec{B}(t)$  for especificado  $\Rightarrow$  cálculo do  $\vec{E}$ 

- Sinal negativo: o  $\vec{E}$  induzido opõe-se à variação do  $\vec{B}$
- ! Esse resultado também vale na ausência dum condutor
- ightarrow Uma q livre, num  $\vec{B}$  variável sofrerá a acção do mesmo  $\vec{E}$
- A fem sobre qualquer circuito fechado pode ser expressa como o integral de linha de  $\vec{E} \cdot d\vec{s}$  sobre o circuito  $\Rightarrow$
- A Lei de Faraday da indução,  $\varepsilon = -d\phi_m/dt$  , pode ser escrita:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$


- ! O  $\vec{E}$  induzido que aparece na eq. é um campo não conservativo, variável no tempo, gerado por um  $\vec{B}$  variável.
- O  $\vec{E}$  da eq. não pode ser um campo electrostático: se o campo fosse electrostático, seria conservativo, e o integral de linha de  $\vec{E} \cdot d\vec{s}$  sobre um circuito fechado seria nulo, ao contrário do que afirma a eq.

#### 10.5. Geradores e Motores

- Operam com base na indução electromagnética.
- Gerador de corrente alternada: aparelho que converte energia mecânica em energia eléctrica.
- Gerador de AC mais simples: espira condutora que gira, graças a um agente externo, num campo magnético.

Central hidroeléctrica: queda de água Central termoeléctrica: vapor de água

Quando a espira gira no campo, ο
φ<sub>m</sub> através dela altera-se com o
tempo e, num circuito externo,
induz-se uma fem e uma I.



• Quantitativamente:


bobina com N voltas, com a mesma área A que gira com  $\omega$  constante. Se  $\theta$  ângulo entre  $\vec{B}$  e  $\vec{A}$   $\Rightarrow$ 

$$\phi_{\rm m} = {\rm B.A.cos}(\theta) = {\rm B.A.cos}(\omega.t)$$
 (qualquer instante t) 
$$\theta = \omega.t \ ({\rm t} = 0 \ {\rm quando} \ \theta = 0)$$

⇒ A fem induzida na bobina:

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_m}{dt} = -N.A.B \frac{d}{dt} [\cos(\omega t)] = N.A.B.sen(\omega t)$$

A fem varia sinusoidalmente com o tempo.



- A fem máxima  $\varepsilon_{\text{máx}} = \text{N.A.B}$  que ocorre quando  $\omega.t = 90^{\circ}$  ou  $270^{\circ} \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_{\text{máx}}$  quando  $\vec{B}$  estiver no plano da bobina e a taxa de variação do fluxo for um máximo.
- A fem é nula quando  $\omega . t = 0^\circ$  ou  $180^\circ \to \vec{B} \perp$  ao plano da bobina e a taxa de variação do fluxo for zero.
- Os motores são máquinas que convertem a energia eléctrica em energia mecânica.
- Na sua essência, um motor é um gerador que opera de modo inverso: em lugar de se gerar uma corrente, pela rotação duma bobina, fornece-se uma corrente à bobina, mediante uma bateria, e o momento que actua sobre a bobina percorrida pela corrente provoca a rotação.
- Efectua-se trabalho mecânico útil quando se acopla a armadura giratória a um aparelho externo.

## 10.6. As Equações de Maxwell

- Base de todos os fenómenos eléctricos e magnéticos.
- ! Concordante com a teoria da relatividade restrita (1905)
- As equações de Maxwell representam as Leis da Electricidade e do Magnetismo, que já discutimos. Porém, as equações têm outras consequências: prevêem a existência de ondas electromagnéticas, que se deslocam com a velocidade da luz:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \cong 3 \times 10^8 \, m/s$$

A teoria mostra que estas ondas são irradiadas por cargas eléctricas aceleradas.

• As equações de Maxwell aplicadas ao vácuo (na ausência de qualquer material dieléctrico ou magnético):

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\mathcal{E}_0}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{d\phi_e}{dt}$$

 $\rightarrow$  <u>Lei de Gauss</u>.

O  $\phi_e$  total que atravessa qualquer superfície fechada é igual à carga líquida que existe no interior da superfície, dividida por  $\epsilon_0$ .

Relaciona o  $\vec{E}$  com a distribuição de carga, pois as linhas do  $\vec{E}$  principiam nas +q e terminam nas -q.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

 $|\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0| \rightarrow$ **Lei de Gauss do Magnetismo**.

 $O \phi_m$  líquido através de qualquer superfície fechada é igual a zero. Número de linhas do  $\vec{B}$  que entram num volume fechado = Nº de linhas que saem. As linhas do  $\vec{B}$  não podem principiar ou acabar em qualquer ponto  $\Rightarrow \exists$ monopolos magnéticos isolados.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

 $\rightarrow$  Lei de Faraday da Indução.

Descreve a relação entre um campo eléctrico e um fluxo magnético. I induzida num  $\vec{B}$  variável no tempo.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{d\phi_e}{dt} \longrightarrow \underline{\text{Lei de Ampère-Maxwell.}}$$

- Descreve uma relação entre os campos magnéticos, campos eléctricos e corrente.
- Conhecidos, num ponto do espaço, o campo eléctrico e o campo magnético, a força sobre uma partícula de carga q nesse ponto pode ser calculada pela expressão:

$$|\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}|$$
 Força de Lorentz

- As equações de Maxwell, junto com essa lei de força, dão a descrição completa de todas as interacções electromagnéticas.
- ! Simetria das equações de Maxwell: as equações 1 e 2 são simétricas, a menos da ausência do termo do monopolo magnético na equação 2.

- As equações 3 e 4 são simétricas; os integrais de linha de  $\vec{E}$  e de  $\vec{B}$ , sobre uma curva fechada, estão relacionados com a taxa temporal de variação do  $\phi_m$  e do  $\phi_e$ , respectivamente.
- As equações de Maxwell têm importância fundamental, não apenas para a electrónica, mas também para toda a ciência.