## Avaliação do Desempenho

Arquitectura de Computadores Lic. em Engenharia de Sistema e Informática 2008/09 Luís Paulo Santos

# Avaliação do Desempenho

Conteúdos	7.1 – Tempo de Execução	
	7.2 – Ciclos por Instrução (CPI)	
	7.3 – Ciclos por Elemento (CPE )	C1
Resultados de Aprendizagem	R7.1 – Identificar e caracterizar as métricas relativas ao desempenho da execução de programas	
	R7.2 – Utilizar modelos quantitativos para prever/avaliar o desempenho da máquina	C1

### Desempenho: o que é?

- Quando escolhemos o melhor sistema (i.e., com melhor desempenho) é necessário especificar o melhor em quê!
- Sistemas de Computação (hw + sw):
  - Tempo de execução
  - Débito (throughput)
- Aceitemos o desempenho de um sistema de computação X como estando relacionado com o tempo de execução de X (X implica equipamento, hw, e aplicação, sw):

$$Desempenho_X = \frac{1}{T_{\text{exec X}}}$$


donde, se Desempenho $_{\chi}$  > Desempenho $_{\gamma}$ , então

$$T_{\text{exec X}} < T_{\text{exec Y}}$$


### Avaliação do Desempenho: para quê?

- Desenho de sistemas de computação/processadores
- Optimização de software
- Selecção/aquisição de um sistema de computação

 Para prever o desempenho (T<sub>EXEC</sub> – tempo de execução) de um dado programa num determinado CPU é necessário um **modelo** que relacione o desempenho com as características do sistema de computação (*hw+sw*)



 De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?



$$T_{EXEC} = \frac{CPI*\#I}{f}$$

O CPI é um valor médio, logo pode ser medido com diferentes precisões.

A aproximação mais grosseira será dizer que uma máquina apresenta um determinado CPI, independentemente do tipo de instruções.

Diferentes tipos de instruções exibem valores de CPI diferentes:

- Divisões exigem mais ciclos do que adições ou multiplicações
- Acessos à memória exigem mais ciclos do que acessos a registos
- Operações em vírgula flutuante podem exigir mais ciclos do que operações com inteiros

• Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?

Tipo de Instrução	СРІ	
А	1	
В	2	
С	3	

Código	Número de Instruções			
	А	В	С	
1	2000	1000	100	
2	100	1000	1000	

$$T_{EXEC1} = \frac{(1*2000 + 2*1000 + 3*100)}{f} = \frac{4300}{f}$$

$$T_{EXEC2} = \frac{(1*100 + 2*1000 + 3*1000)}{f} = \frac{5100}{f}$$

 Calcule o tempo de execução do programa abaixo numa máquina com um relógio de 2 GHz e CPI=1.5

```
movl 10, %eax
movl 0, %ecx
ciclo:
  addl %eax, %ecx
  decl %eax
  jnz ciclo
```

$$#I = 32$$

**NOTA:** O número de instruções a considerar é o número de instruções **executadas.** 

Texec = 
$$32 * 1.5 / 2E9 = 24E-9 s = 24 ns$$

### Relação entre as métricas

$$T_{EXEC} = CPI*#I/f$$

- #I depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
- CPI depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
- f depende da organização do processador e da tecnologia utilizada

"A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução"

As métricas CPI, f e #I não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

### Relação entre as métricas

**Exemplo 1**: Aumentar a frequência do relógio (diminuir Tcc) implica frequentemente um aumento do CPI!

**Explicação:** Entre outros factores, deve-se considerar o tempo de acesso à memória (Tmem). Se Tcc diminui, mas Tmem se mantém, então serão necessários mais ciclos para aceder à memória.

$$f_1 = 1GHz$$
  $f_2 = 2GHz$  
$$T_{cc1} = 1ns$$
  $T_{cc2} = 0.5ns$  
$$T_{mem} = 40ns$$
  $T_{mem} = 40ns$   $Ciclos_{mem1} = 40$   $Ciclos_{mem2} = 80$ 

**Conclusão:** Apesar de Tcc diminuir para metade, Texec não diminui para metade, pois o número de ciclos de acesso à memória aumenta.

### Relação entre as métricas

**Exemplo 2**: Diminuir o número de instruções (#I) recorrendo a instruções mais complexas resulta num aumento do CPI!

**Explicação:** As instruções mais complexas realizam o trabalho de várias instruções simples, mas podem necessitar de mais ciclos para o completar, resultando num aumento do CPI. Este é um dos argumentos dos defensores de arquitecturas RISC.

**Conclusão:** O número de instruções diminui, mas o ganho em tempo de execução não diminui na mesma proporção, devido ao aumento do CPI.

#### Desempenho do CPU - MIPS

MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora

MIPS nativo 
$$= \frac{\#I}{T_{exec} * 10^6}$$

- 1. MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes *instruction sets* não podem ser comparados.
- 2. MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
- 3. MIPS pode variar inversamente com o desempenho

Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do mesmo programa em CPUs com o mesmo conjunto de instruções, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

#### Desempenho do CPU - MIPS

• Considere os seguintes segmentos de código executados numa máquina com f = 1 GHz. Qual o que exibe melhor desempenho de acordo com as métricas Texec e MIPS?

Código	Número de Instruções			
	A (CPI=1)	B (CPI=2)	C (CPI=3)	
1	5	1	1	
2	10	1	1	

$$T_{exec1} = \frac{5+2+3}{10^9} = 10ns$$
  $T_{exec2} = \frac{10+2+3}{10^9} = 15ns$   $MIPS_1 = \frac{7}{10*10^{-9}*10^6} = 700$   $MIPS_2 = \frac{12}{15*10^{-9}*10^6} = 800$ 

Esta métrica favorece programas com muitas instruções simples e rápidas, pois não tem em consideração a quantidade de trabalho feita por cada uma.

#### Desempenho do CPU - MIPS

MIPS de pico (ou *peak* MIPS) – máxima taxa de execução de instruções

É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível.

Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.

Pode ser visto como "a velocidade da luz" do CPU, e portanto, inatingível.

O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!

#### Desempenho - CPE

- As métricas CPI e MIPS dependem do número de instruções máquina efectivamente executadas
- Para guiar um programador de uma linguagem de alto nível são necessárias métricas mais próximas do problema que se pretende resolver
- CPE Ciclos Por Elemento

"número médio de ciclos necessários para processar um elemento de dados"

Ajuda a perceber o desempenho do ciclo de um programa iterativo Apropriada para expressar o desempenho de um programa que realiza uma operação repetitiva sobre diferentes elementos de dados:

- Processar pixels numa imagem
- Computar os elementos de uma matriz

#### Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
                                           void metade2 (int *a, int n) {
     for (int i=0; i<n; i++)
                                             for (int i=0; i<n; i++)
       a[i] = a[i] /2;
                                               *a >>= 1;
                                               Declive = CPE = 4.0
    800
                                                     ClockCycles = 20 + 4.0 * n
    600
ciclos
                                               Declive = CPE = 3.5
    400
                                                     ClockCycles = 20 + 3.5 * n
    200
                  50
                                          200
                         100
                                   150
                                                       NOTA: valores fictícios!
                            n
```

#### Desempenho - CPE

```
void metade1 (int *a, int n) {
  for (int i=0; i<n; i++)
    a[i] = a[i] /2;
}</pre>
```

```
void metade3 (int *a, int n) {
  for (int i=0 ; i<n ; i+=2) {
    a[i] = a[i] /2;
    a[i+1] = a[i+1] /2;
}</pre>
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 4020

Qual o CPE?

Quantos ciclos por iteração?
```

```
Para n = 1000 -> ciclos = 3820
Qual o CPE?
Quantos ciclos por iteração?
```

A utilização de **ciclos por elemento** e não **ciclos por iteração** dá uma indicação do tempo necessário para processar um vector de tamanho *n* independentemente da implementação.

#### Princípios

- Isolar o mais possível factores externos
  - Considerar a sobrecarga (intrusão) do próprio processo de medição
  - Repetir várias vezes a medição
- Documentar a experiência para que seja reprodutível por outros
  - Equipamento, versão do software, estado do sistema, ...
- Atenção ao relógio usado
  - Precisão: diferença entre o tempo medido e o tempo real
  - Resolução: unidade de tempo entre dois ticks do relógio



- Qual o tempo a medir?
  - Wall Time
    - Tempo decorrido desde o início até ao fim do programa
    - Depende da carga do sistema (E/S, outros processos,...)
  - Tempo de CPU
    - Tempo efectivamente dedicado a este processo
    - Menos sensível à carga do sistema

#### Comando time

```
time <comando>
0.820u 0.300s 0:01.32 ...
```

- 0,82 seg em "u"ser time
- 0,30 seg em "s"ystem time
- 1,32 seg de wall time

#### Combinar o resultado de várias medições:

- Média das várias medições
  - Valores muito alto/baixos influenciam a média
  - Analisar também o desvio padrão (e.g., variações entre medições)
- Melhor medição
  - Valor obtido nas condições ideais
- Média das K-melhores medições
  - Média das k melhores execuções vezes
- Mediana
  - Mais robusto a variações nas medições

#### Opções para medição do tempo

- gettimeofday()
  - Retorna o número de segundos desde 1-Jan-1970
  - Usa "Timer"ou o contador dos ciclos (depende da plataforma)
  - Resolução no melhor caso de 1us
- Contador de ciclos
  - Usa o time stamp counter do próprio processador, contando ciclos do relógio
  - Mede o wall time
  - Precisão muito elevada
  - Utilizar para medições <<1s</li>
- Time (linha de comando)
  - Apenas usável para medições >>1seg