Programação em Threads

Linux Threads — PThreads

Compilação

\$ gcc — Ipthread — D_REENTRANT — Wall program.c — o program

- -lpthread: inclui biblioteca de threads
- -D_REENTRANT: torna as bibliotecas *thread* safe

Operações básicas: Gestão de Threads

```
#include <pthread.h>
pthread_t id;
int pthread_create(pthread_t* id, pthread_attr_t *attr,
                   void* (*start routine)(void* ), void* args);
void pthread_exit(void* return_value);
int pthread_join(pthread_t id, void** returned_value);
pthread_t pthread_self(void);
```

Gestão de threads

- Criação de threads (ex01.c)
 - Não deixar a thread principal morrer
 - A rotina retorna void* e leva como parâmetro void*
- Passagem de parâmetros (ex02.c)
 - Passar um ponteiro para o valor a enviar à thread
 - Utilizar sempre pthread_exit() ou equivalente
 - pthread_join() leva como parâmetro o id da thread, não um ponteiro
- Identificadores de threads (ex03.c)
 - Utilizar sempre ponteiros para valores diferentes

Sincronização simples Exclusão Mútua

```
#include <semaphore.h>
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread mutex lock(&lock);
// zona crítica
pthread_mutex_unlock(&lock);
pthread_mutex_destroy(&lock);
```

Sincronização simples Semáforos

```
sem_t empty;
int sem_init(sem_t* id, int pshared, unsigned int value);
                       (pshared always 0 in Linux)
int sem_wait(sem_t* id);
int sem_post(sem_t* id);
int sem_destroy(sem_t* id);
```

Produtor/Consumidor

```
#define BUF_SIZE
                      10
typedef struct
 int slots[BUF_SIZE];
 int read_pos;
                               // 0
                               // 0
 int write pos;
 pthread_mutex_t lock;
                               // unlocked
                              // BUF_SIZE
 sem_t empty;
 sem_t full;
                               // 0
} synch_buffer;
```

put_value()

```
void put_value(synch_buffer* buf, int value)
 sem_wait(&buf->empty);
 pthread_mutex_lock(&buf->lock);
 buf->slots[buf->write_pos] = value;
 buf->write_pos = (buf->write_pos + 1)%BUF_SIZE;
 pthread_mutex_unlock(&buf->lock);
 sem_post(&buf->full);
```

get_value()

```
int get_value(synch_buffer* buf)
 int to_return;
 sem_wait(&buf->full);
 pthread_mutex_lock(&buf->lock);
 to_return = buf->slots[buf->read_pos];
 buf->read_pos = (buf->read_pos + 1)%BUF_SIZE;
 pthread_mutex_unlock(&buf->lock);
 sem_post(&buf->empty);
 return to_return;
```

init_buffer()

```
void init_buffer(synch_buffer* buf)
{
  pthread_mutex_init(&buf->lock, 0);
  sem_init(&buf->empty, 0, BUF_SIZE);
  sem_init(&buf->full, 0, 0);

  buf->read_pos = 0;
  buf->write_pos = 0;
}
```

Let's see it work

Sincronização "avançada" Variáveis de condição

 Generalização do conceito de semáforo (a condição associada a um semáforo é um teste >=0)

Necessitam sempre de um mutex e de uma variável do tipo pthread_cond_t

Sincronização "avançada" Variáveis de Condição

```
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int pthread_cond_init(pthread_cond_t* cond,
                     pthread_condattr_t* cond_attr);
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t* cond);
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* cond);
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t* cond,
                      pthread_mutex_t* lock);
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t* cond);
```

Thread que espera uma condição

```
pthread_cond_t buf_alterado = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_mutex_t buf_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int total valores = 0;
// Espera que o buffer encha
pthread_mutex_lock(&buf_mutex);
while (total_valores < MAX)
 pthread_cond_wait(&buf_alterado, &buf_mutex);
// Zona crítica: BUFFER CHEIO!
pthread_mutex_unlock(&buf_mutex)
```

Thread que altera uma condição

```
(...)
pthread_mutex_lock(&buf_mutex);
// Zona crítica: A alterar o buffer
(...)
++total_valores;
pthread_cond_signal(&buf_alterado);
pthread_mutex_unlock(&buf_mutex)
(...)
```

Regras importantes

Colocar sempre while () em torno da condição a testar

Fazer sempre a notificação da variável e então libertar o mutex. Nunca ao contrário!

Exemplo: Barreira

Objectivo: escrever uma função que:

- Quando chamada bloqueia até que todas as threads a chamem.
- Quando a última thread a chama deixa todas as threads prosseguirem com a sua execução

Simplificação:

Não necessita de funcionar correctamente quando chamada múltiplas vezes

```
#define N 100
pthread_cond_t GO = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_mutex_t LOCK = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int global_data=0; // accessed by the threads before calling barrier()
pthread_mutex_lock(&LOCK);
                                        void *my thread(void *id ptr){
                                        int id= *((int *)id_ptr);
pthread_mutex_unlock(&LOCK);
                                        for(i=0; i<10; i++){}
pthread_cond_wait(&GO,&LOCK);
                                                 pthread_mutex_lock(&LOCK);
                                                 global data ++;
pthread_cond_signal(&GO);
                                                 pthread_mutex_unlock(&LOCK);
                                                 barrier();
pthread_cond_broadcast(&GO);
... // CREATE N THREADS
int thr[N];
                                        printf("done !");
int id[N];
for(i=0;i<N;i++){}
   id[i] = i;
   pthread_create(&thr[i], NULL, my_thread, &id[i]);
```

Barrier

```
pthread_cond_t can_go = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int entered = 0;
void barrier()
 pthread_mutex_lock(&lock);
 ++entered;
 if (entered != N){
  pthread_cond_wait(&can_go, &lock);
 }else{
  pthread_cond_broadcast(&can_go);
   entered=0;
 pthread_mutex_unlock(&lock);
```

Para casa....

Implementar um produtor/consumidor utilizando variáveis de condição.