

Redes de Computadores

Módulo 2- Elementos de Protocolo


(Controlo da Ligação de Dados)

Universidade do Minho Grupo de Comunicações por Computador Departamento de Informática


Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Informática

introdução

- A existência de ligações físicas e a transmissão de sinais analógicos ou digitais, por si só, não garantem a comunicação de dados entre entidades residentes em diferentes estações.
- São necessárias regras definindo como se faz a transferência dos dados



a) Ligações ponto a ponto (PP)



b) Ligações multiponto (MP)




- introdução
- A troca de dados entre entidades que pretendem comunicar deve ser regulada a fim de se criar um contexto comum e um sincronismo entre elas.
- As regras resultantes constituem o que se designa por protocolo de comunicação.

Os <u>protocolos de ligação lógica</u> ou <u>ligação de dados</u> constituem o primeiro nível de troca ordenada, controlada e fiável de dados entre sistemas interligados por meio de uma ligação física.



introdução



[Kurose and Ross, 2010]



introdução: funções distintivas dos níveis físico e lógico Escola de Engenharia de Informática

Nível físico

- envio de um sinal sobre um meio de transmissão
- sincronismo (nível do bit)
- codificação de linha
- modulação do sinal
- multiplexagem física
- interface com o meio

Nível de ligação lógica

- estrutura das tramas
- configuração e acesso à linha
- endereçamento
- controlo de fluxo
- controlo de erros
- gestão da ligação (controlo da troca de dados)



principais funções de um protocolo de ligação

- definição da trama formato da unidade de dados (Protocol data unit PDU)
- configuração da linha considera a topologia, define a disciplina de acesso à linha e a sua duplexidade
- endereçamento identifica as interfaces das estações que podem enviar e receber tramas
- controlo de fluxo regula a cadência de tramas enviadas
- controlo de erros detecta erros de transmissão e executa procedimentos de recuperação
- **gestão da ligação** define como se faz o estabelecimento, a manutenção e a terminação da associação lógica.

Universidade do Minho 6



definição da trama: exemplo de um formato e semântica

 Cada protocolo define um formato de PDU, bem como os valores, o significado e o comprimento dos seus campos. Exemplo:

sentido da transmissão **Endereco Endereço** número tipo **Dados CRC** de destino de origem ← Campo do endereco → Campo de controlo ← Campo de informação Campo de Controlo de erros valores do 0001 = Avalores e 100 = trama-Icampo do 0010 = Bsignificado 001 = trama-ACK (confirma) endereço: 0011 = Cdo campo 010 = trama-NAK (rejeita) Tramas de 0100 = Dde tipo: 101 = trama-Poll (cede controlo) controlo **000** = trama-Select (estabelece) 011 = trama-Fin(termina) 7 Universidade do Minho LEI-RC



definição da trama: exemplo de um formato e semântica

- As tramas de controlo n\u00e3o possuem o campo de dados e portanto s\u00e3o tramas curtas.
- Exemplo de uma trama-Select:



- Nesta definição protocolar pressupõe-se que nas tramas de resposta (ACK e NAK) o **número** confirma a recepção no sentido oposto da trama **número - 1**
- Nas restantes tramas, o número representa a numeração de sequência da própria trama



protocolos (disciplinas) de linha

- Tipo de estações
 - Primária: faz gestão da ligação (1:n) (tramas comando)
 - Secundária: sob controlo da primária (tramas resposta)
 - Mista: partilha o controlo da ligação com outra do mesmo tipo (pode comportar-se como primária ou como secundária)
- Fases de uma ligação lógica:
 - 1) Estabelecimento da ligação: trama-Sel: noReply, trama-ACK, ...
 - 2) Transferência de dados: tramas-I : tramas-ACK, trama-NAK, ...
 - 3) Terminação: trama-Fin : trama-ACK, noReply, ...

Em geral, estas fases de controlo estão presentes em protocolos de linha quer PP quer MP.



protocolos de linha

Ligações Ponto-a-Ponto (PP)

- Em geral são ligações com um canal (circuito ou banda) para transmissão em cada sentido
- Por usarem canal dedicado (não partilhado), a ligação lógica pode efectuar-se imediatamente porque o canal está naturalmente adquirido.

Ligações Multiponto (MP)

- Em geral são ligações com um único canal de transmissão que é partilhado por várias estações
- A ligação lógica tem de ser precedida pela aquisição do canal através de um protocolo de acesso ao meio (protocolo MAC).




protocolos de linha: protocolo MAC (Medium Access Control)


- Tipos de protocolos de acesso para ligações MP
 - Poll/Select: a estação primária passa o controlo para uma estação secundária (poll) ficando esta autorizada a seleccionar outra estação para enviar dados.
 - **Contencioso:** todas as estações são primárias e secundárias (mistas) podendo duas ou mais transmitir simultaneamente dando origem a colisões de tramas que terão de ser posteriormente retransmitidas. Existe contenção para a *aquisição* do meio.



Escola de Engenharia
Departamento de Informática

protocolos de linha: Poll-Select





Considere-se que a estação (A) é a primária e que as restantes são estações secundárias

A estação primária (A) selecciona a estação secundária (C) para lhe enviar dados

Diz-se que (A) estabelece uma ligação lógica com a estação (C)

t_{prop} = tempo de propagação entre A e C

 t_{trama} = tempo de transmissão da trama-I





Escola de Engenharia

Departamento de Informática

protocolos de linha: Poll-Select

Diagrama anterior simplificado:






Considere-se que a estação (A) é a primária e que as restantes são estações secundárias

A estação primária (A) selecciona a estação secundária (C) para lhe enviar dados

Diz-se que (A) estabelece uma ligação lógica com a estação (C)



protocolos de linha: Poll-Select, exemplo





endereçamento

- Característica comum a todas as ligações multiponto: necessidade de endereçamento.
 - Poll/select ; contencioso exige o endereço das estações envolvidas
- Numa ligação PP, não há a necessidade de se usar endereçamento nas tramas, embora seja usado a fim de dar generalidade ao protocolo.



controlo de fluxo

- Técnica para assegurar que a estação que transmite não sobrecarrega a que recebe, evitando perda de tramas.
- Em geral, a existência de *buffers* na estação de recepção, reduz mas não elimina a necessidade de controlar o fluxo.
- A perda de tramas pode ocorrer, também, na(s) rede(s) de interligação das estações quando estas se encontram congestionadas nalgum ponto do percurso entre a estação que transmite e a que recebe.
- Técnicas mais comuns de controlo de fluxo:
 - stop-and-wait
 - sliding window (janela deslizante)



controlo de fluxo

Stop-and-Wait

- Após a transmissão de uma trama, a fonte aguarda confirmação da sua recepção (ACK) antes de transmitir a trama seguinte.
- O receptor pode parar o fluxo de dados suspendendo temporariamente as confirmações.
- Esta técnica funciona bem quando uma mensagem é fragmentada em poucas tramas de grande dimensão.
- Contudo, se o tamanho das tramas é grande…
 - é maior a probabilidade de erro na trama,
 - é maior ocupação de recursos (buffers, processadores),



controlo de fluxo

Sliding-Window

- permite que existam múltiplas tramas de dados em trânsito
- o transmissor pode enviar até W tramas de dados sem que receba qualquer confirmação da sua recepção
- obriga o uso de sequenciação (n bits, numeração módulo 2ⁿ)
- cada confirmação positiva indica a próxima trama esperada
- pode haver confirmação simultânea de múltiplas tramas
- existem mecanismos distintos para transmitir e receber


• **W** é designado **abertura da janela** (**W**_{max}=2ⁿ-1)

Universidade do Minho 18




Departamento de Informática

controlo de fluxo: janela deslizante, funcionamento



a) Na perspectiva da estação transmissora




b) Na perspectiva da estação receptora

Janela deslizante com n=3 e W=7

[DCC, Stallings07]



controlo de fluxo



Janela deslizante com n=3 e W=7

[DCC,Stallings07]



controlo de fluxo - utilização da ligação

- A utilização ou rendimento da ligação depende de W e do parâmetro a
- O parâmetro a é a razão entre o tempo de propagação e o tempo de transmissão

$$a = t_{prop} / t_{trama}$$

$$a = (d/v) / (L/r)$$

$$a = rd / vL$$

d - distância (m); v - velocidade de propagação (m/s);

L - comprimento trama (bits); r - rítmo de transmissão (bps)



parâmetro a. Exemplos

• **Exemplo 1**: Rede LAN

Assumindo os valores:

Distância: duas estações a 10 km de distância

Velocidade prop.: $V = 2x10^8 \text{ m/s}$

Tamanho trama: L = 1000 bits

Ritmo de transmissão: r = 10 Mbps

Neste caso o parâmetro a tem um valor pequeno, a < 1

• **Exercício:** calcular a = ?



parâmetro a. Exemplos

• **Exemplo 2**: Rede WAN com ATM

Assumindo os valores:

Distância: duas estações a 1000 Km de distância

Velocidade prop.: $V = 2x10^8 \text{ m/s}$


Tamanho trama: L = 424 bits

Ritmo de transmissão: r = 155 Mbps

• **Exercício:** calcular a = ?



controlo de fluxo - utilização da ligação (Stop-and-Wait)



24



controlo de fluxo - utilização da ligação

- Stop-and-Wait (Pára-e-Espera)
 - Exemplo: uma estação envia n tramas para outra estação. Por cada trama enviada há uma de confirmação, ou seja, dois tempos de propagação:

$$t_{total} = n * (2 t_{prop} + t_{trama})$$

 $t_{util} = n * t_{trama}$

(tempo de transmissão dos acknowledges e processamentos adiconais nas estações são considerados =0)

Universidade do Minho

• A **Utilização** da ligação é a fração do tempo total que é útil, ié, que é utilizado a transferir tramas de dados, $U = t_{util} / t_{total}$:

$$U = 1 / (1 + 2a)$$



controlo de fluxo - utilização da ligação

• Exercícios:

- 1. Qual a utilização obtida pelo método *stop-and-wait* para os dois exemplos anteriores (acetatos 21 e 22)?
- 2. Que ritmo de transmissão deve ser considerado no exemplo 1 (acet. 21) de forma que um mecanismo de stop-and-wait obtenha um factor de utilização de 80% ?



controlo de fluxo - utilização da ligação

- Sliding Window (Janela Deslizante)
 - Exemplo: ligação full-duplex entre duas estações A e B
 - Caso 1 A estação A transmite continuamente. A confirmação de chegada da trama 1 ocorre antes da janela se fechar, então


$$U = 1$$
 se $W \ge 2a + 1$

• Caso 2 - A estação A tem a janela fechada em t_0 + W e não pode enviar tramas até t_0 + 2a + 1 (chegada do primeiro ACK), então

$$U = W / (2a + 1)$$
 se $W < 2a + 1$



controlo de fluxo - utilização da ligação




(a) $W \ge 2a + 1$

A trama ack 1 chega antes da janela da estação A fechar

28



controlo de fluxo - utilização da ligação



(b) W < 2a + 1

A janela fecha antes de ack 1 chegar à estação A

29




controlo de fluxo - utilização da ligação

Exercício:

 Qual o tamanho de janela necessária para se obter um grau de utilização de 50% no exemplo 2 (acetato 22)?



controlo de fluxo - utilização (rendimento) da ligação





controlo de erros

- Envolve a detecção de falhas nas tramas trocadas de modo a tornar a ligação de dados fiável.
- Tipos de falhas: <u>trama perdida</u> ou <u>trama errada</u>
- As técnicas para controlo de erros são ARQ, que envolve:
 - detecção de erros na trama recebida através do CRC
 - confirmação positiva: para tramas recebidas sem erros
 - confirmação negativa e retransmissão: para tramas onde é detectado erro
 - retransmissão por limite de tempo se não é recebida confirmação de trama, dentro do período de tempo t



controlo de erros

- O ARQ (Automatic Repeat reQuest):
 - processa-se de forma automática e contínua, sem qualquer intervenção do utilizador
 - Existem diversas alternativas para métodos de ARQ
- Métodos ARQ:
 - Stop-and-wait
 - Go-back-N
 - Selective Reject

(Pára-e-espera) (volta-atrás-N) (rejeição selectiva)



controlo de erros


- stop-and-wait (ou idle RQ)
 - usado na técnica de controlo de fluxo stop-and-wait
 - transmissor:
 - activa temporizador e mantém cópia da trama até obter ACK
 - no máximo espera timeout até transmitir de novo
 - receptor:
 - envia ACK, NAK (pedido explícito) ou no reply (pedido implícito)
 - sequenciação necessária para resolver a situação de erro na trama de confirmação (duplicação da trama)
 - vantagem: simples; desvantagem: reduzida eficiência

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Departamento de Informática

controlo de erros

stop-and-wait





controlo de erros

volta-atrás-N

- usado na janela deslizante
- a falta de sequenciação ou erro na recepção implica a retransmissão a partir de uma determinada ordem.

Exemplos de situações:

- A trama_i enviada está corrompida ou foi perdida durante a transmissão
 - Ao receber a trama_{i+1} o receptor gera um REJ i. O emissor tem de transmitir a trama_i e todas as seguintes
 - Se o receptor não recebeu mais nenhuma trama o emissor terá um processo de timeout (ex. em HDLC gera uma trama Receiver Ready (RR) com bit P = 1 obrigando o receptor a confirmar a próxima trama de que está à espera. Neste caso o receptor envia a trama RR i, com o bit F=1)



controlo de erros

- volta-atrás-N
 Exemplos de situações:
 - Confirmações perdidas
 - Receptor recebe a trama_i e envia confirmação RR i+1 que é perdida no caminho. Como as confirmações são cumulativas qualquer outra confirmação posterior poderá confirmar a trama_i, ex: repecção da trama_{i+1} e envio de RR i+2
 - Em caso de não haver recepções posteriores um processo de timeout irá obrigar o emissor a pedir confirmação do estado ao receptor
 - Rejeições perdidas
 - Mecanismos de recuperação similares aos explicados anteriormente....



Departamento de Informática

controlo de erros


rejeição selectiva

- alternativa possível na janela deslizante
- apenas são retransmitidas as tramas que recebem confirmação negativa explícita (SREJ) ou se ocorre timeout.
- Trama posteriormente transmitidas e correctamente recebidas não tem que ser retransmitidas
- W_{max} mais restritivo para não sobrepor as janelas na transmissão e na recepção (W_{max}=2ⁿ⁻¹ e não W_{max}=2ⁿ-1)
- vantagem: menos retransmissões, melhor utilização da ligação
- desvantagem: requer mais processamento (e controlo) na transmissão e na recepção

39

* 〇

Universidade do Minho Escola de Engenharia Departamento de Informática



controlo de erros



controlo de erros

- No mecanismo de rejeição selectiva <u>a ordem das tramas</u> na recepção não é mantida daí que:
 - Implica a capacidade de guardar frames recebidos após rejeição
 - Receptor inserção de frames fora de sequência;
 - Emissor emissão de frames fora de sequência
- O mecanismo volta-atrás-N é mais usado do que o de rejeição selectiva, pois apesar de conduzir a uma pior utilização da ligação, reduz a complexidade do receptor.



classes de protocolos de ligação

- Classes de protocolos de ligação
 - protocolos orientados ao caracter
 - protocolos orientados ao bit
- Protocolos orientados ao caracter
 - trama interpretada caracter a caracter
 - ligação rígida a um código de caracteres para delimitar tramas e supervisionar a troca de dados
 - protocolo depende do código em uso

43



classes de protocolos de ligação

- Protocolos orientados ao bit
 - trama interpretada bit a bit
 - independência relativamente ao código (transparência)
 - obriga a utilização da técnica bit stuffing
 - Exemplos de protocolos de ligação (ou protocolos DLC):
 - high-level data link control (HDLC)
 - link access procedure, balanced (LAP-B) (redes X.25)
 - point-to-point protocol (PPP)
 - synchronous data link control (SDLC) (IBM)
 - logical link control (LLC)

(IEEE 802.2)

(redes ATM, IP)

(ISO)