

دليل إعداد وتشغيل موديول POB — Personnel on Board

إذن السفر / التواجد على المواقع النفطية والحفارات

موديول: rgb_pob — الإصدار 18.0.1.0.0

شركة الآبار الدولية للخدمات النفطية

RGB / Al-Abar

Odoo 18

محتويات الدليل

1. ما هو المودبول؟
2. المتطلبات قبل البدء
3. تثبيت المودبول
4. الصلاحيات والمجموعات
5. إعداد البيانات الأساسية (الآبار والحفارات)
6. تأهيل الموظفين للسفر
7. سيناريو تجريبي كامل (من الإنشاء حتى الإغلاق)
8. طلب تمديد الإقامة
9. التنبيهات الذكية وال Cron
10. قائمة تحقق سريعة للعميل
11. أسئلة شائعة ومشاكل متوقعة

1) ما هو المودبول؟

مودبول (Personnel on Board) POB يدير أذونات سفر الموظفين إلى المواقع النفطية والحفارات، مع مسار موافقات واضح، وتنبيه قبل انتهاء المدة، وإمكانية طلب تمديد الإقامة.

العنصر	الوصف
طلب POB	سجل واحد لكل موظف (رقم تسلسلي تلقائي مثل POB-2026-0001)
مسار الموافقة	مسودة ← انتظار العمليات ← انتظار HSE/الحقل ← نشط بالموقع ← منتهي/مغلق
التمديد	مسار منفصل من حالة «نشط» بموافقة العمليات فقط
التنبيه	قبل 4 أيام من تاريخ الانتهاء (نشاط + بريد + إشعار داخل النظام)

2) المتطلبات قبل البدء

- 18 Odoo مع تطبيق الموارد البشرية Employees (hr) و Discuss / mail.
- وجود المودبول في مسار الإضافات: projects/Al-Abar-Al-Doulia-Oil-Services/rgb_pob
- صلاحية مسؤول النظام لتثبيت الموديولات وإدارة المستخدمين.
- موظفون مسجلون في النظام للاختبار.

3) تثبيت الموديول

1 **حدّث قائمة التطبيقات**
Apps ← Update Apps List

2 **ابحث عن الموديول**
ابحث عن: Personnel on Board أو RGB POB

3 **ثبّت**
اضغط Install وانتظر اكتمال التثبيت.

4 **تحقق من ظهور القائمة**
يجب ظهور قائمة رئيسية باسم **POB** في الشريط العلوي/الجانبى.

بديل سطر الأوامر (للمطور):
odoo-bin -c <config> -d <database> -i rgb_pob --stop-after-init

بعد التثبيت قد تظهر بيانات تجريبية بسيطة: بئر K144 وحفارة w564.

4) الصلاحيات والمجموعات

من: Users ← Users & Companies ← Settings ← اختر المستخدم ← قسم (Personnel on Board) POB

المجموعة	ماذا تستطيع؟	لمن تُمنح؟
User	إنشاء ومتابعة طلبات POB	من يُدخل الطلبات
Operations	موافقة مرحلة العمليات + موافقة/رفض التمديد	مسؤول العمليات
HSE / Rig	موافقة مرحلة الأمن والسلامة / الحقل	HSE أو مسؤول الحقل
Site Supervisor	طلب تمديد الإقامة للتصاريح النشطة	مشرف الموقع
Manager	كل الصلاحيات + إعداد الآبار/الحفارات	مدير الموديول / المسؤول

للاختبار السريع: امنح مستخدمًا واحدًا مجموعة **Manager** ليتمكن من تنفيذ كل الخطوات بنفسه.

5 إعداد البيانات الأساسية

5.1 الآبار (Wells)

المسار: POB ← Configuration ← Wells

1 أنشئ بئراً جديداً (مثال: K144)

2 أدخل الاسم والكود (اختياري) والعميل إن لزم

3 احفظ السجل

5.2 الحفارات / المواقع (Rigs)

المسار: POB ← Configuration ← Rigs

1 أنشئ حفارة جديدة (مثال: w564)

2 اربطها بالبئر المناسب

3 احفظ السجل

عند إنشاء طلب POB سيتم فلترة الحفارات حسب البئر المختار.

6 تأهيل الموظفين للسفر

لا يظهر الموظف في قائمة طلب POB إلا إذا كان مؤهلاً للسفر للمواقع النفطية.

المسار: Employees ← افتح الموظف ← تبويب Settings

1 فُعل الخيار: **Available for Oil Site Travel** (متاح للسفر للمواقع النفطية)

2 احفظ الموظف

إذا لم يظهر الموظف عند إنشاء الطلب، تأكد من تفعيل هذا الخيار.

7 سيناريو تجريبي كامل

اتبع هذا المثال خطوة بخطوة لتجربة النظام من البداية للنهاية.

الخطوة أ — إنشاء الطلب (مسودة)

المسار: New ← POB Requests ← Operations ← POB

1 اختر الموظف المؤهل

2 اختر البئر ثم الحفارة

3 أدخل المدة بالأيام (مثال: 15)

4 حدد تاريخ البداية (اليوم أو تاريخ السفر)

5 لاحظ أن رقم الطلب يُولّد تلقائيًا، وتاريخ الانتهاء يُحسب تلقائيًا

6 اضغط Submit

الحالة تصبح: Pending Operations

الخطوة ب — موافقة العمليات

1 ادخل بمستخدم لديه مجموعة Operations (أو Manager)

2 افتح الطلب واضغط Approve Operations

الحالة تصبح: Pending HSE / Rig

الخطوة ج — موافقة HSE / الحقل

1 ادخل بمستخدم لديه مجموعة HSE / Rig (أو Manager)

2 اضغط Approve HSE / Rig

الحالة تصبح: Active / Onboard — الموظف يُعتبر متواجدًا في الموقع

الخطوة د — الرفض (اختياري للتجربة)

في مرحلتي Pending Operations أو Pending HSE يمكن الضغط على Reject ليعود الطلب إلى **Draft** مع إمكانية التعديل وإعادة الإرسال.

ملخص الحالات

الحالة	المعنى	الإجراء التالي
Draft	مسودة قابلة للتعديل	Submit
Pending Operations	بانتظار العمليات	Approve Operations / Reject
Pending HSE / Rig	بانتظار HSE/الحقل	Approve HSE / Reject
Active / Onboard	نشط في الموقع	Request Extension أو الانتظار حتى الانتهاء
Under Extension	طلب تمديد قيد الاعتماد	Approve / Reject Extension
Expired / Closed	انتهت المدة وأُغلق تلقائيًا	—

8 طلب تمديد الإقامة

يُستخدم عندما يحتاج الموظف أيامًا إضافية وهو ما زال في حالة Active / Onboard.

1 افتح الطلب النشط بمستخدم **Site Supervisor** أو **Manager**

2 اضغط Request Extension

3 أدخل عدد الأيام الإضافية (مثال: 5) وسبب التمديد (إلزامي) ثم Submit Extension

4 الحالة تصبح **Under Extension** وتُقفّل الحقول الأساسية

5 مستخدم Operations يضغط Approve Extension (أو Reject Extension للرفض دون تغيير المدة)

عند الموافقة: يعود الطلب إلى Active، ويُحدَّث تاريخ الانتهاء، ويُعاد ضبط التنبيه (قبل 4 أيام من التاريخ الجديد).

9) التنبيهات الذكية وال Cron

- قبل 4 أيام من تاريخ الانتهاء يرسل النظام تنبيهًا تلقائيًا لمستخدمي Operations/Manager.
- قنوات التنبيه: نشاط (Activity) + بريد إلكتروني + إشعار داخل Odoo.
- في قائمة الطلبات يظهر تلوين تحذيري عند اقتراب الانتهاء.
- عند تجاوز تاريخ الانتهاء والطلب ما زال Active: يُغلق تلقائيًا إلى Expired / Closed.

مراقبة ال Cron: Settings ← Technical ← Automation ← Scheduled Actions
ابحث عن: POB: Expiry Alerts & Auto Close

للتجربة السريعة يمكن تشغيل الإجراء المجدول يدويًا (Run Manually) بعد ضبط تاريخ انتهاء قريب على طلب تجريبي.

10) قائمة تحقق سريعة للعميل

#	الإجراء	تم؟
1	تثبيت rgb_pob وظهور قائمة POB	☐
2	منح الصلاحيات للمستخدمين التجريبيين	☐
3	إنشاء بئر وحفارة	☐
4	تفعيل أهلية السفر لموظف	☐
5	إنشاء طلب POB وإرساله	☐
6	موافقة العمليات ثم HSE ووصله لـ Active	☐
7	طلب تمديد وموافقة العمليات	☐
8	التحقق من تحديث تاريخ الانتهاء	☐
9	مراجعة قائمة Active Onboard والفلاتر	☐

11) أسئلة شائعة ومشاكل متوقعة

المشكلة	الحل
لا تظهر قائمة POB	تأكد من تثبيت الموديول ومنح المستخدم مجموعة User على الأقل، ثم حدّث الصفحة.
الموظف غير موجود في القائمة	فعّل Available for Oil Site Travel على بطاقة الموظف.
لا تظهر الحفارة	اربط الحفارة بالبئر المختار في الطلب، وتأكد أنها Active.
زر التمديد غير ظاهر	الطلب يجب أن يكون Active، والمستخدم في مجموعة Supervisor أو Manager.
لا تصل إيميلات التنبيه	اضبط خادم البريد في Email ← Technical ← Settings، وتأكد أن للمستخدمين بريداً صحيحاً.
لا يمكن تعديل الحقول بعد الإرسال	هذا متعمد: الحقول الأساسية تُقفل بعد Draft. استخدم Reject للعودة للمسودة أو اطلب تمديدًا للحالة النشطة.

خاتمة

بهذا الدليل يمكن للعميل تثبيت الموديول، ضبط الصلاحيات والبيانات، وتنفيذ سيناريو كامل: إنشاء إذن سفر ← موافقتان ← تواجد نشط ← تمديد ← إغلاق تلقائي عند انتهاء المدة.

للدعم الفني: راجع سجلات Chatter داخل طلب POB، والأنشطة المجدولة، وقوالب البريد الخاصة بالموديول.