$Auto\text{-}Creation\text{-}VM \ {\rm Syst\`eme} \ {\rm de} \ {\rm Gestion}$

Multi-Hyperviseur

Guide Technique et d'Utilisation

Technologies Supportées

Hyperviseurs:

Interfaces:

• Interface Web (Flask)

• VMware Workstation

• CLI Python

• Nutanix AHV

• Scripts PowerShell

311171 7 1111 V

• API REST

 $\label{eq:Architecture:Modulaire • Langages:Python, PowerShell, JavaScript} \\ \textbf{Base de données: MySQL • Authentification: JWT • Tests: Automatisés} \\$

Table des matières

1	Gui	ides d'Utilisation	2
	1.1	Démarrage Rapide	2
		1.1.1 Installation et Configuration	2
		1.1.2 Première Utilisation	2
	1.2	Utilisation CLI (vm_manager.py)	2
	1.3	Utilisation PowerShell	2
2	Exp	plication des Fichiers du Projet	3
	2.1	Fichiers Principaux	3
	2.2	Providers d'Hyperviseurs (hypervisor_providers/)	3
	2.3	Interface Web (frontend/)	3
3	Arc	chitecture Technique	3
	3.1	Diagramme Simplifié	3
4	AP	I REST	4
	4.1	Endpoints Principaux	4
5	Cor	nfiguration	4
	5.1	Configuration hypervisor_config.json	4
		5.1.1 Exemple pour VMware	4
		5.1.2 Exemple pour Nutanix	4

1 Guides d'Utilisation

1.1 Démarrage Rapide

1.1.1 Installation et Configuration

```
# 1. Cloner le repository
git clone <url_du_repository>
cd Auto-Creation-VM

# 2. Installer les dépendances Python
pip install -r requirements.txt

# 3. Configurer la base de données MySQL (voir section dédiée)

# 4. Configurer les hyperviseurs
cp hypervisor_config.example.json hypervisor_config.json
# Éditer hypervisor_config.json avec vos paramètres

# 5. Démarrer l'application
python app.py
```

1.1.2 Première Utilisation

- 1. Accéder à l'interface web: http://localhost:5000.
- 2. Créer un compte utilisateur et se connecter.
- 3. Vérifier le statut des providers dans l'onglet "Paramètres".
- 4. Créer votre première VM via l'onglet "Créer VM".

1.2 Utilisation CLI (vm_manager.py)

```
# Lister toutes les VMs

python vm_manager.py --list

# Créer une nouvelle VM

python vm_manager.py --create --name "cli-vm-test" --template "ubuntu-template"

# Démarrer une VM

python vm_manager.py --start --name "cli-vm-test"
```

1.3 Utilisation PowerShell

```
# Interface PowerShell vers vm_manager.py

vm_manager.ps1 -Action list

Here Clonage VMware avancé
```

```
S .\New-VMFromClone.ps1 -TemplateName "ubuntu-template" -NewVMName "ps-vm-test"

7 # Création VM Nutanix

8 .\New-NutanixVM.ps1 -VMName "nutanix-ps-vm" -ClusterName "cluster01"
```

2 Explication des Fichiers du Projet

2.1 Fichiers Principaux

app.py Application Flask principale, point d'entrée de l'API REST et de l'interface web.
hypervisor_manager.py Couche d'abstraction qui unifie les commandes pour les différents hyperviseurs.

vm_manager.py Script principal pour l'utilisation en ligne de commande (CLI).
vm_organizer.py Contient la logique pour organiser les fichiers des VMs après création.
ip_manager.py Gère l'allocation des adresses IP pour les nouvelles VMs.
hypervisor_config.json Fichier central de configuration pour les accès aux hyperviseurs.

2.2 Providers d'Hyperviseurs (hypervisor_providers/)

base_provider.py Définit la classe de base que chaque provider doit implémenter.
vmware_provider.py Implémentation spécifique pour VMware Workstation (via vmrun).
nutanix_provider.py Implémentation spécifique pour Nutanix AHV (via l'API REST).

2.3 Interface Web (frontend/)

index.html Page principale de l'application (tableau de bord).
script.js Contient toute la logique JavaScript pour interagir avec l'API.
style.css Feuille de style principale.

3 Architecture Technique

3.1 Diagramme Simplifié

Auto-Creation-VM 5 CONFIGURATION

4 API REST

4.1 Endpoints Principaux

```
GET /api/vms Lister toutes les machines virtuelles.

POST /api/vms Créer une nouvelle machine virtuelle.

POST /api/vms/clone Cloner une machine virtuelle.

POST /api/vms/{name}/start Démarrer une VM.

POST /api/vms/{name}/stop Arrêter une VM.

DELETE /api/vms/{name} Supprimer une VM.

GET /api/providers/status Obtenir le statut des hyperviseurs.
```

5 Configuration

5.1 Configuration hypervisor_config.json

Ce fichier est crucial. Vous devez y renseigner les informations de connexion à vos hyperviseurs.

5.1.1 Exemple pour VMware

5.1.2 Exemple pour Nutanix