Strategy_3: (..\策略回测\VIX\strategy_3)

参考研报:

20180531-财通证券-财通证券期权CTA技术分析专题之三: RSI技术指标组合策略

策略逻辑:

利用VIX和标的相关性的偏离来捕捉交易机会,逻辑和(湘财证券:基于隐含波动率与标的价格反向变动的卖权策略——期权系列专题三)相同,区别在于如何识别市场的涨跌情况(Strategy_1使用涨跌幅构建布林带,Strategy_3使用ADR, RSI和ADXR)

计算指标:

ADX

依据 DI 值可以计算出 DX 指标值,其计算方法是将 PDI 和 MDI 间的差的绝对值除以总和的百分比得到动向指数 DX。

通过求 DX 的移动平均值得到 ADX。

$$ADX = EMA(\frac{Abs(PDI - MDI)}{PDI + MDI}, \alpha = 1/N) \times 100$$

ADXR

通过求 ADX 与 n 日前 ADX 的均值得到 ADXR。

$$ADXR_i = (ADX_i + ADX_{i-n})/2$$

测试1: 使用ADXR (test_1_pure_adxr)

- 看涨期权:
 - 。 当前ADXR小于前一日ADXR卖出看涨期权; 当前ADXR大于前一日ADXR平仓
- 看跌期权:
 - 。当前ADXR大于前一日ADXR卖出看涨期权;当前ADXR小于前一日ADXR平仓

测试2: 使用ADX (test_1_pure_adx)

- 看涨期权:
 - 。 当前ADX小于前一日ADX卖出看涨期权; 当前ADX大于前一日ADX平仓
- 看跌期权:
 - 。 当前ADX大于前一日ADX卖出看涨期权; 当前ADX小于前一日ADX平仓

测试3: 使用ADX, VIX (test_1_adx_and_use_vix)

- 看涨期权:
 - 。当前ADX小于前一日ADX且当前VIX大于前一日VIX,卖出看涨期权;
 - 。当前ADX大于前一日ADX平仓;
 - 。VIX大于阈值(VIX均值+一单位标准差)平仓
- 看跌期权:
 - 。当前ADX大于前一日ADX且当前VIX大于前一日VIX,卖出看涨期权;
 - 。当前ADX小于前一日ADX平仓;
 - 。VIX大于阈值(VIX均值+一单位标准差)平仓

测试4: 使用ADXR, VIX (test_1_adxr_and_use_vix)

- 看涨期权:
 - 。 当前ADXR小于前一日ADXR且当前VIX大于前一日VIX,卖出看涨期权;
 - 。 当前ADXR大于前一日ADXR平仓;
 - 。VIX大于阈值(VIX均值+一单位标准差)平仓
- 看跌期权:
 - 。 当前ADXR大于前一日ADXR且当前VIX大于前一日VIX,卖出看涨期权;
 - 。当前ADXR小于前一日ADXR平仓;
 - 。VIX大于阈值(VIX均值+一单位标准差)平仓

测试5: 使用ADXR, VIX_CALL, VIX_PUT

(test_1_adxr_and_use_vix_call_and_vix_put)

- 看涨期权:
 - 。当前ADXR小于前一日ADXR且当前VIX_CALL大于前一日VIX_CALL,卖出看涨期权;
 - 。 当前ADXR大于前一日ADXR平仓;
 - 。VIX_CALL大于阈值(VIX_CALL均值+一单位标准差)平仓
- 看跌期权:
 - 。当前ADXR大于前一日ADXR且当前VIX_PUT大于前一日VIX_PUT,卖出看涨期权;
 - 。当前ADXR小于前一日ADXR平仓;
 - 。VIX_PUT大于阈值(VIX_PUT均值+一单位标准差)平仓

测试6: 使用ADX, VIX_CALL, VIX_PUT

(test 1 adx and use vix call and vix put)

- 看涨期权:
 - 。当前ADX小于前一日ADX且当前VIX_CALL大于前一日VIX_CALL,卖出看涨期权;
 - 。 当前ADX大于前一日ADX平仓;
 - 。VIX CALL大于阈值 (VIX CALL均值+一单位标准差) 平仓
- 看跌期权:
 - 。当前ADX大于前一日ADX且当前VIX_PUT大于前一日VIX_PUT,卖出看涨期权;
 - 。当前ADX小于前一日ADX平仓;
 - 。VIX PUT大于阈值 (VIX PUT均值+一单位标准差) 平仓