第14章 电磁感应

一 求感应电动势

1. 法拉第电磁感应定律与楞次定律

① 法拉第电磁感应定律

·基本内容:回路所包围面积的磁通量 Φ 发生变化时,回路中会产生感应电动势 ϵ

$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

- 正负与方向:通常规定与原磁感应强度方向成右螺旋关系的回路方向为正方向,使得Φ一定为正 此时若ε,为正,说明其方向与回路绕行方向相同,否则相反
- · 全磁通 Ψ : 若导体由多个线圈串联而成,每个线圈的磁通量为 Φ_1,\cdots,Φ_n ,则

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\Psi}{dt}$$
, $\not\equiv \Psi = \Phi_{1} + \Phi_{2} + \dots + \Phi_{n}$

② 楞次定律

闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发出的磁场去阻止引起感应电流的原磁通量的变化

用法拉第电磁感应定律求电动势 └ 磁通量法

- ① 求出 B 的分布
- ② 求出回路的磁通量 Φ_{m} 应该是关于t的函数
- ③ 根据定律求出 ε. 的值
- ④ 用楞次定律确定电动势的方向

2. 求动生电动势


- · 动生电动势: 导体或回路在(稳恒)磁场中运动产生的电动势
- ① 用动生电动势定义
 - · 对于线元 dl, 其上产生的动生电动势

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{i}} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

结果的正/负号表明电动势方向与dl 相同/相反

- **例1** (例题 14.5) 如图所示,一长直导线通有电流 I ,有一长 l 的金属棒 bc 与 x 方向成 α 角,以速度 v 垂直于长直导线作匀速运动。当棒的 b 端 距导线为 a 时,求金属棒的电动势。
- \mathbf{H} ① 求 \mathbf{B} : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 方向垂直纸面向里
 - ② 表示出 $d\boldsymbol{\varepsilon}_i = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l}$:

v与**B**垂直,叉乘方向竖直向上,因此与d**l** 夹角为 $\frac{\pi}{2}$ - α




③ 积分

$$\varepsilon_i = \int_a^{a + l \cos \alpha} \frac{v \mu_0 I}{2\pi x} \tan \alpha \, \mathrm{d}x = \frac{v \mu_0 I}{2\pi} \tan \alpha \ln \frac{a + l \cos \alpha}{a}$$

结果 > 0 因此电动势由b指向c


② 磁通量法 —— 补全

- · 将要求电动势的导体与其它**不切割磁感线**的假想导体组成回路, 此时回路的电动势就是所求
- · 若要求的就是回路电动势, 且回路作转动, 则一般来说用磁通量法更加便捷
- **例2** (习题 14.10) 在长直导线附近,有一边长为 a 的正方形线圈,绕其中心 线 oo' 以角速度 ω 旋转,转轴 oo' 与长直导线间的距离为 d,如导线中通 有电流I,求线圈中的感应电动势。



设t=0时处于线圈平面位于纸面,则t时刻线圈转过的角度 $\theta=\omega t$ 解 俯视图如图所示,由于不同位置B和n夹角不同,直接求磁通量很麻烦 此处巧妙地用一个方法来转换:

构建如图所示的 2 个闭合曲面,根据 12 章的结论,闭合曲面磁通量为 0



平行于水平面的两个底面自然没有磁通量,两个扇形圆柱面的n与B垂直,因此 $\Phi_m = 0$ 只有如图所示的 4 个面有磁通量,记为 Φ_1 至 Φ_4 ,因此有

$$\Phi_1 + \Phi_3 = \Phi_2 + \Phi_4 = 0$$

则我们就要求的斜面磁通量 Φ_2 $-\Phi_1$ 转化为新的平面的磁通量 Φ_3 $-\Phi_4$ 了,将 Φ_4 的 n 反向,变成 $\Phi_3 + \Phi_4$,实际上是同一平面,且这个面上 B = n 同向,求解方便很多!

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_2} a \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

这里的 r_2 和 r_1 都是与t有关的变量,由几何关系:

$$r_1 = \sqrt{(d - \frac{a}{2}\cos\omega t)^2 + (\frac{a}{2}\sin\omega t)^2}$$
, $r_2 = \sqrt{(d + \frac{a}{2}\cos\omega t)^2 + (\frac{a}{2}\sin\omega t)^2}$

代入后,用 $\epsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 即可得到感应电动势

本题当然可以用动生电动势来求(好像会更简便),求的时候需要搞清楚夹角,因此画图很重要

③ 磁通量法 —— 转化

- · 将要求电动势的导体与其它假想导体组成回路使得回路磁通量不变, 此时假想导体电动势为所求 此法可将求复杂形状导体的电动势转化为简单导体(直导线)的电动势
- · 均匀磁场B中的常用结论

长 L 的直线导体(与磁场垂直)作平动: $\epsilon_i = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{L}$ 绕一端作转动: $\epsilon_i = \frac{1}{2} \omega L^2$

- **例3** (习题 14.6) 在磁感应强度为**B**的均匀磁场中,有一长为L的导体棒以匀角 速度 ω 绕轴oo'轴旋转。oo'轴与磁场方向平行,棒与磁场方向夹角为 θ ,求 导线棒中的动生电动势。
- 解 构建如图所示的回路OAC

该回路平面与B平行,因此磁通量恒为0,从而整个回路的感应电动势为0 而OC 段实际上没有运动。因此其上无动生电动势 由以上两个结论可知OA的电动势即为CA的电动势

由于CA 在垂直B 的平面内绕C 转动,因此感应电动势

$$\varepsilon_{\text{OA}} = \varepsilon_{\text{CA}} = \frac{1}{2} \omega B (\overline{CA})^2 = \frac{1}{2} \omega B L^2 \sin^2 \theta \;,\;\; \vec{\mathcal{T}} \cap \oplus O \to A$$



3. 求感生电动势

- · **感生电动势**:导体所处磁场发牛变化所产牛的电动势(通过在周围激发**涡旋电场**)
- ① 求涡旋电场 (除非题目有要求,一般不推荐该方法)
 - · 涡旋电场与变化磁场的关系

$$\oint_{L} \mathbf{E}_{i} \cdot d\mathbf{l} = -\int_{S} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (\mathbf{K}) = -\int_{S} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

0'

· 磁场分布及变化处于高度对称性时, 上式的左边可以简化, 从而求出 E, 最常见的是圆柱磁场(题目会直接说明,也会隐含在载流螺线管当中)

$$\begin{cases} 2\pi r \mathbf{E}_{i} = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi r^{2}, & r < R \\ 2\pi r \mathbf{E}_{i} = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi R^{2}, & r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{E}_{i} = -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, & r < R \\ \mathbf{E}_{i} = -\frac{R^{2}}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, & r > R \end{cases}$$


· 感生电动势等于单位正电荷绕闭合回路—周涡旋电场力所做的功

$$\boldsymbol{\varepsilon}_i = \oint_L \boldsymbol{E}_i \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{l}$$

② 磁通量法

- · 将要求电动势的导体与其它**不产生感生电动势**的假想导体组成回路, 此时回路的电动势就是所求
- · 位于径向的直导线因为处处垂直于涡旋电场, 因此不产生感生电动势
- **例 4** (习题 14.17) —半径为 a 的无限长均匀带电圆筒面,单位长度上的电荷为λ,圆筒绕 oo'以匀角加 速度 β 转动,试求:(1)圆筒内与轴相距为b的 P_1 点的电场强度;(2)若有一长为l的金属棒

MN 与圆筒轴线相垂直, P_2 点在金属棒正上方且为 MN 中点,垂直距离 o P_2 = c ,求金属棒 MN 两端的电势差。



- 解 (1) 根据 12 章的知识,旋转带电圆筒产生的磁场类似载流螺线圈:
 - ① 单位长度等效电流 $\frac{\omega \lambda}{2\pi}$
 - ② 由安培环路定理, $B = \mu_0 \frac{\omega \lambda}{2\pi} = \mu_0 \frac{\beta \lambda t}{2\pi}$
 - ③ 涡旋电场 $2\pi r E_i = -\pi r^2 \frac{\partial B}{\partial t} = -\pi r^2 \frac{\mu_0 \beta \lambda}{2\pi}$ \rightarrow $E_i = -\frac{\mu_0 \beta \lambda}{4\pi} r$ 因此 P_1 点 $E_i = \frac{\mu_0 \beta \lambda}{4\pi} b$,方向与圆筒旋转方向相反
 - (2) 连接 *OM* 和 *ON* , 因为这两段为径向, 恒与涡旋电场垂直, 因此没有感生电动势则 *MN* 上电动势就是回路 *OMN* 的电动势:

$$\Phi = BS = \theta a^2 \frac{\mu_0 \beta \lambda t}{2\pi}$$
 其中 $\tan \theta = \frac{l}{2c}$

$$\epsilon_{\text{MN}} = \frac{\mu_0 a^2 \beta \lambda}{2\pi} \arctan \frac{l}{2c}$$
 (本题题干不清,无法辨别具体方向)

- **例 5** (习题 14.13)高度为D 的铜质圆环,内半径为 R_1 ,外半径为 R_2 ,放置在垂直于环面的磁场中。 若磁场局限在圆环范围内(如图),且磁感应强度按 $B=\frac{t}{r}$ 规律变化,式中t为时间,r为环上任一点与圆环中心的距离。已知铜的电阻率为 ρ ,求圆环上的电流。
- \mathbf{M} 取半径为r, 宽 dr 的圆环, 规定顺时针为正方向则该圆环的磁通量

$$\Phi = \int B \cdot \mathrm{d}S = \int_{R_1}^r B \cdot 2\pi r \mathrm{d}r = 2\pi \int_{R_1}^r t \mathrm{d}r = 2\pi t (r - R_1)$$

由此得到圆环上的感应电动势

$$d\epsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -2\pi(r - R_1)$$
 方向为逆时针

圆环的电阻

$$R = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{2\pi r}{Ddr}$$

因此感应电流

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}\varepsilon_i}{R} = \frac{-2\pi(r-R_1)}{2\pi r\rho} D \mathrm{d}r = -\frac{D}{\rho} (1-\frac{R_1}{r}) \mathrm{d}r$$

$$I = \int_{R_1}^{R_2} -\frac{D}{\rho} (1-\frac{R_1}{r}) \mathrm{d}r = -\frac{D}{\rho} \bigg[(R_2-R_1) - R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} \bigg] \quad$$
 负号说明方向为逆时针

圆盘的感应电流

- ・将圆盘分割为微元圆环,半径r,宽dr
 求出该圆环的磁通量 → 感应电动势 → 电阻 → 感应电流
 将所有感应电流叠加(积分)
- **例 6** (18—19 大题 6)如图所示,两根平行放置相距 2a 的无限长载流直导线,其中一根通稳恒电流 I_0 ,另一根通交变电流 $i=I_0\cos\omega t$.两导线间有一与其共面的矩形线圈,线圈的边长分别为l 和 2b(b>a),l 边与长直导线平行,且线圈以速度 v 垂直于导线向右运动。当线圈运动到两导线的中心位置(即线圈中心线与距两导线均为a 的中心线重合)时,右侧导线中的电流恰好为零,求此时线圈中的(1)动生电动势;(2)感生电动势;(3)感应电动势
- 解 (1) 将磁场分布固定为所求时刻的分布,则此时右侧导线电流为 0,不产生磁场 线圈中,只有与导线平行的部分 AB和 CD 才产生电动势,因此

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\mathrm{s}}} = \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\mathrm{s}}\boldsymbol{\mathrm{AB}}} - \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\mathrm{s}}\boldsymbol{\mathrm{DC}}} = B_1 v l - B_2 v l = \frac{v l \mu_0 I_0}{2\pi (a-b)} - \frac{\mu_0 I_0 v l}{2\pi (a+b)} = \frac{\mu_0 I_0 v l}{2\pi} \big[\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a+b} \big] \quad \boldsymbol{\mathsf{\pi}} \ \dot{\boldsymbol{\mathrm{n}}} \ \dot{\boldsymbol{\mathrm{m}}} \ \dot{\boldsymbol{\mathrm{n}}} \ \dot{\boldsymbol{\mathrm{n}}}$$

(2) 将线圈位置固定为所求时刻的位置,由于左侧导线产生的是稳恒磁场,无感生电动势 因此只考虑右侧导线,则

$$\begin{split} \Phi = - \int_{a-b}^{a+b} & \frac{\mu_0 i}{2\pi (2a-r)} l \mathrm{d}r = -\frac{\mu_0 l i}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \\ \varepsilon_{\mathbb{R}} = & \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \end{split}$$

由于 $i = I_0 \cos \omega t$,因此 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \omega I_0 \sin \omega t$,又由于此时 $\cos \omega t = 0$,因此 $\sin \omega t = \pm 1$

$$\varepsilon_{\text{\tiny B}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \pm \frac{\mu_0 l \omega I_0}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}, \quad \omega t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

(3)
$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{R}} + \varepsilon_{\text{R}} = \frac{\mu_0 I_0 v l}{\pi} \frac{b}{a^2 - b^2} \pm \frac{\mu_0 l \omega I_0}{2\pi} \ln \frac{a + b}{a - b}$$

顺时针为正, 逆时针为负

感生电动势与动生电动势同时存在 \rightarrow 求 $_t$ 时刻的感应电动势(考试大题必考)

- · ① 假定磁场分布恒为t时刻的磁场,求出动生电动势
 - ② 假定导体位置固定于t时刻的位置,求出感生电动势
 - ③ 两者相加,得到感应电动势

二 求自感和互感系数与电动势

1. 自感

① 基本概念

- · **自感现象**: 由于回路中电流变化而在回路自身中产生感应电动势(**自感电动势**)
- · 此时通过回路的全磁通 Ψ 与电流I成正比,L称为**自感系数**

$$\Psi = LI$$

- ・ 自感电动势 $\overline{ \epsilon_i = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} }$, 负号表示 ϵ_i 与 I 方向相反
- ② 求回路的自感系数与自感电动势
 - · 假设回路中通有电流 I ,算出磁场分布,然后算出全磁通 Ψ ,用 $\boxed{\Psi = LI}$ 求出自感系数
 - · 若通有随时间变化的电流 i , 按照 $\epsilon_i = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 计算自感电动势
- **例7** 两根半径为a 的平行长直传输线,相距为d,且 $a \ll d$,求单位长度传输线的自感。
- \mathbf{R} 假设传输线中通电流 \mathbf{I} ,则离 $\mathbf{A}\mathbf{B}$ 为 \mathbf{r} 处的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)}$$


由于a << d, 因此可忽略导线内部的磁通量:

$$\Phi = \int_a^{d-a} l \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} \right] dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} \quad \text{单位长度的磁通量} \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

因此自感系数
$$L = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

2. 互感

- ① 基本概念
 - · **互感现象**:一个回路中的电流变化而在另一个回路中产生感应电动势(**互感电动势**)
 - ・ 互感系数 $M_{\scriptscriptstyle 12}$ = $M_{\scriptscriptstyle 21}$ = M ,使得 $\Psi_{\scriptscriptstyle 21}$ = $MI_{\scriptscriptstyle 1}$, $\Psi_{\scriptscriptstyle 12}$ = $MI_{\scriptscriptstyle 2}$
 - · 互感电动势 $\epsilon_{21} = -M \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$
- ② 求回路的互感系数与互感电动势
 - ・假设回路 1 通有电流 I_1 ,算出磁场分布,然后算出回路 2 全磁通 Ψ_{21} ,用 $\boxed{\Psi_{21}=MI_1}$ 求出系数
 - ・若通有随时间变化的电流 i_1 ,按照 $\epsilon_{21}=-M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$ 计算自感电动势
- **例 8** (习题 14.26)一矩形截面螺绕环($\mu_r=1$),由细导线均匀密绕而成,内半径为 R_1 ,外半径为 R_2 ,高为 b,共 N 匝。在螺绕环的轴线上,另有一无限长直导线 ∞ ,如图所示,在螺线环内通交变电流 $I=I_0\cos\omega t$,求无限长直导线中的感应电动势
- $m{k}$ 本题涉及了两个回路,因此是互感问题。由互感电动势的求法,任务在于求出互感系数 M ,既可以假设 I_1 求 $m{\Psi}_2$,也可假设 I_2 求 $m{\Psi}_1$,由于载流



长直导线不好求磁通量,所以我们假设直导线通I,求螺绕环的磁通量

① 载流直导线的 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 由于螺绕环内 $\mu_r = 1$, 因此按真空做 螺绕环的全磁通 $\Psi = N\Phi = N \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

② 互感系数
$$M = \Psi / I = \frac{\mu_0 Nb}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

③ 互感电动势
$$\epsilon_{21} = -M \frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\mu_0 Nb\omega I_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \sin \omega t$$

求磁场能量

1. 自感磁能

· 自感系数 L 的线圈建立稳定电流 I_0 时,线圈中的磁能为 $W_m = \frac{1}{2}LI_0^2$

2. 磁能密度

· 磁场中某点处的磁能密度 $\omega_{\text{m}} = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$, 积分得到 V 内的磁场能量

$$w_{\rm m} = \frac{1}{2} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{H}$$

磁场能量求解

- ① 求出**H**和**B**的分布
- ② 表示出磁能密度 ឃ្ហ
- ③ 在指定的体积范围内对 w_m 进行积分,得到磁场能量 W_m
- 例 9 (习题 14.26) 同轴电缆由半径为 R_1 的铜芯线和半径 R_2 的同轴圆筒所组成 (如图), 其间充满磁导率 为 μ 的绝缘介质。电流I从芯线的一端流出经外层圆筒返回,且电流在芯线内均匀分布。求"无限 长"同轴电缆上长为1的一段的磁场能量
- 根据安培环路定理: $H = \frac{I}{2\pi r}$ 则 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$,因此磁能密度为 $w_{\text{m}} = \frac{1}{2}BH = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$

在该段的磁场能量
$$W_{\text{m}} = \int w_{\text{m}} dV = 2\pi l \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} r dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$