## 第8章 热力学基础

本章核心任务 计算理想气体由 $(p_1,V_1,T_1)$ 变化至 $(p_2,V_2,T_2)$ 的功、热、内能变、熵变、循环效率

#### 〇 基本概念

#### 1. 系统与环境


① 系统:要研究的物质,本章中就是一坨气体 ② 环境:除了系统外的所有物质 系统与环境间可以交换物质, 也可以交换能量, 本课程只研究无物质交换的系统

#### 2. 状态与过程

- ① 状态: 系统表现出来的宏观性质总和,包括温度、体积、压力、内能 E 等 描述系统状态的物理量称为状态函数,它们的变化只与过程的初末态相关,与具体途径无关
- ② 过程:系统从一个状态变化到另一个状态,有多个途径

状态和过程可以用 p-V 图上的点和有向线表示

过程	特点	p-V 图特点
等体过程	体积恒定不变	竖直线
等压过程	初末态压力相等	水平线
等温过程	初末态温度相等	曲线 斜率 $-(p/V)$
绝热过程	逆时针	曲线 斜率 $-(\gamma p/V)$
循环过程	初末态相同	闭合曲线



#### 3. 热和功

- ①  $\mathbf{A}\mathbf{Q}$ : 系统与环境间由于温度差异交换的能量  $\mathbf{Q} > 0$  系统吸热  $\mathbf{Q} < 0$  系统放热
- ② 功 A: 系统与环境间除热以外交换的能量形式 A > 0 环境对系统做功 A < 0 系统对外做功
- · 热力学只要求计算**体积功**(系统由于体积膨胀对抗**环境压力**  $p_{ss}$  所做的功)

# 体积功定义式 $dA = -p_{H}dV$

#### 4. 热力学第一定律

热力学第一定律 · ΔE: 系统状态变化前后的热力学能(内能)变  $\Delta E = Q + A$ 

→ 只和过程的初态和末态有关, 与状态无关

#### 5. 热容

· 1mol 物质在特定过程升高 1K 所吸收的热量,本课程中热容可以认为是常数

理想气体的等体热容	理想气体的等压热容
$C_{V,m} = \frac{i}{2}R$	$C_{p,m} = C_{V,m} + R$

#### 6. 热机

· 循环过程中物质在不同阶段吸收热量或放出热量, 两者存在差异使系统净做功或净吸收功

过程	p-V 图特点	热	功	工程应用	特点
正循环	顺时针	吸热 > 放热	系统对外做净功	热机	高温热源的热量转化为功
逆循环	逆时针	吸热 < 放热	环境对系统做净功	致冷机	低温热源的热量和功传向高温热源

#### 7. 熵

与热力学第二定律相关的状态函数,微观上表征系统的混乱程度

#### 一 求末态

#### 1. 什么时候需要求末态

· 题目没有明确告知末态的 p 、V 和 T (至多告知其中一个)


#### 2. 如何求末态

· 已知p、V、T其中一个,且过程是绝热准静态过程,用绝热方程 + 理想气体状态方程(例 1)

$$pV^{\gamma} = 常数$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1 + \frac{2}{i}$$

**例1** (11–12, 3(节选))某理想气体在p-V图上等温线与绝热线相交于A点,如图所示。已知A点的压强 $p_1=2\times 10^5$  Pa,体积 $V_1=0.5\times 10^{-3}$  m³,而且A点处等温线斜率与绝热线斜率之比为 0.714。现使气体从A点绝热膨胀至B点,其体积 $V_2=1\times 10^{-3}$  m³,求B点的压强。



- $\mathbf{p}$  分析: B 点仅体积已知,  $\mathbf{p}$  且  $A \rightarrow B$  是绝热过程, 因此用绝热方程求解
  - ∵ A 点处等温线斜率与绝热线斜率之比为 0.714、即

$$\therefore -\frac{p_A}{V_A} / -\gamma \frac{p_A}{V_A} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$

- ∴ 解得 γ=1.4
- : 由绝热方程  $p_A V_A^{\gamma} = p_B V_B^{\gamma}$ , 代入  $p_A$ 、  $V_A$ 、  $V_B$ 、  $\gamma$ , 解得  $p_B = 7.58 \times 10^4 \, \mathrm{Pa}$

#### 二 求体积功

#### 1. 不是准静态过程

· 本课程只涉及自由膨胀(通俗讲就是"向真空膨胀"), 此时  $p_{y_1}=0$ :

#### 体积功(自由膨胀)

$$A = 0$$

2. 特殊准静态过程

体积功(等体过程)

体积功(等压过程)

A = 0

 $A = -p\Delta V$ 

体积功 (等温准静态过程)

体积功 (绝热准静态过程)

$$A = -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$


 $A = \frac{\Delta(pV)}{\gamma - 1}$ 

- 3. 一般准静态过程(会告诉你过程的p-V关系)
  - · 如果是通过数学式 p = f(V) 告知,将该式代入定义式进行积分


#### 体积功 (准静态过程)

$$A = -\int_{V_1}^{V_2} p \, \mathrm{d}V$$

- ·如果是通过p-V图上的线(一般是线段)告知,直接求该线下方的面积(注意过程箭头向右要取负号)
- **例 2-1** (19-20, 5) 1mol 单原子理想气体从初始状态  $p_0$ 、 $V_0$ 开始加热,先经等压膨胀到体积为  $4V_0$ ;然后经等体冷却到压强变为  $0.5p_0$ ,试计算上述整个过程中气体系统所做的总功



- 解 1 → 2 (等压过程):  $A = -p_0(4V_0 V_0) = -3p_0V_0$ 
  - 2 → 3 (等体过程): A=0
  - $\therefore$  整个过程  $A = -3p_0V_0$
- **例 3-1** (18–19, 4) 如图所示, 1mol 的单原子分子理想气体由状态 A 经直线 AB 所示的过程到状态 B, 求此过程中:
  - (1) 气体对外做的功;
- 解 这是一般准静态过程,由图像可知曲线下方图形为梯形,面积易求过程是向右进行的,因此




$$A = -\frac{(1+3)\times2}{2}(10^{5} \text{Pa} \times 10^{-3} \text{m}^{3}) = -400 \text{J}$$

提示 图像中的单位带 10 的次方, 可以暂时忽略次方, 最后根据导出单位处理


### 二 求内能变

#### 1. 只需要一条公式

· 理想气体的内能只与温度有关  $\rightarrow$  将初末态温度代入公式即可(除绝热过程用  $\Delta E = A$  算更方便以外)



**例 2-2** (19–20, 5) lmol 单原子理想气体从初始状态  $p_0$  、 $V_0$  开始加热,先经等压膨胀到体积为  $4V_0$  ; 然后经等体冷却到压强变为  $0.5p_0$  ,试计算上述整个过程中总的内能变化




解 : 单原子理想气体 : i=3  $C_{V.m}=1.5R$ 

$$:$$
 1 温度  $T_1 = \frac{p_0 V_0}{R}$  3 温度  $T_3 = \frac{0.5 p_0 \cdot 4 V_0}{R} = \frac{2 p_0 V_0}{R}$ 

: 
$$1 \rightarrow 3 \Delta E = \nu C_{V,m} (T_3 - T_1) = 1.5R (\frac{2p_0V_0}{R} - \frac{p_0V_0}{R}) = 1.5p_0V_0$$

**例 3-2** (18–19, 4) 如图所示, 1mol 的单原子分子理想气体由状态 A 经直线 AB 所示的过程到状态 B, 求此过程中: (2) 气体内能的增量;



解 代入公式

$$\Delta E = \nu C_{V,m} (T_B - T_A) = \frac{3}{2} R (\frac{3 \times 3}{R} - \frac{1 \times 1}{R}) = 12(10^5 \text{Pa} \times 10^{-3} \text{m}^3) = 1200 \text{J}$$

### 三 求热


#### 1. 等体/等压/绝热过程

· 绝热过程Q=0,等体和等压可利用对应的热容计算

等体过程热	等压过程热		
$Q_{V} = \nu C_{V,\mathrm{m}} \Delta T$	$Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T$		

#### 2. 一般过程

- · 一般过程无法直接求解,需要利用  $\Delta E = Q + A$  ,先计算出 A 和  $\Delta E$  ,再算出 Q
- **例 2-3** (19-20, 5(节选)) 1mol 单原子理想气体从初始状态  $p_0$ 、 $V_0$ 开始加热,先经等压膨胀到体积为  $4V_0$ ;然后经等体冷却到压强变为  $0.5p_0$ ,试计算上述整个过程中气体系统交换的总热量



解 : 单原子理想气体 : i=3  $C_{v,m}=1.5R$   $C_{b,m}=2.5R$ 


1 → 2 (等压过程): 
$$Q = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) = 2.5 R (\frac{p_0 \cdot 4V_0}{R} - \frac{p_0 \cdot V_0}{R}) = 7.5 p_0 V_0$$

2 → 3 (等体过程): 
$$Q = \nu C_{V,m} (T_3 - T_2) = 1.5 R (\frac{0.5 p_0 \cdot 4 V_0}{R} - \frac{p_0 \cdot 4 V_0}{R}) = -3 p_0 V_0$$

- : 整个过程  $Q = 7.5p_0V_0 3p_0V_0 = 4.5p_0V_0$
- **例 3-3** (18–19, 4 (节选)) 如图所示, 1mol 的单原子分子理想气体由状态 A 经直线 AB 所示的过程到状态 B, 求此过程中:
  - (3) 气体吸收的热量;

 $\mathbf{p}$  这题的过程是一般过程,前面已经求过这题的 A 和  $\Delta E$  了,因此

$$Q = \Delta E - A = 1600 \text{ J}$$



#### 四 求熵变

- 1. 特殊过程(等温、等体、等压)
  - · 代入下列公式即可

$$\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

#### 等压过程熵变


$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

#### 理想气体等温过程熵变

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}$$

#### 2. 一般过程

- · 熵是状态函数, 因此熵变只和初末状态有关
- · 用特殊过程连接两个状态, 计算这些特殊过程的熵变然后相加
- **例 2** (19–20, 5 (节选)) 1mol 单原子理想气体从初始状态  $p_0$ 、 $V_0$ 开始加热,先经等压膨胀到体积为  $4V_0$ ; 然后经等体冷却到压强变为  $0.5p_0$ ,试计算上述整个过程中气体系统的熵变




 $\mathbf{p}$  求内能变的时候已经得到 1 和 3 处的温度了,同理可得 2 处温度  $\frac{4p_0V_0}{R}$ 

1 → 2 (等压过程): 
$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} = 2.5 R \ln 4 = 5 R \ln 2$$


2 → 3 (等体过程): 
$$\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_3}{T_2} = 1.5 R \ln \frac{1}{2} = -1.5 R \ln 2$$


因此总熵变  $\Delta S = 5R \ln 2 - 1.5R \ln 2 = 3.5R \ln 2$ 

**例 4** (18–19, 4 (节选)) 如图所示, 1mol 的单原子分子理想气体由状态 A 经直线 AB 所示的过程到状态 B, 求此过程的熵变



因此过程的熵变





#### 五 求循环效率

#### 1. 卡诺循环

- ·工作在两个热源(高温热源 $T_1$ ,低温热源 $T_2$ ),由两个等温过程、两个绝热过程组成的循环
- · 直接套公式即可(卡诺循环一般考小题)

# 

# 卡诺制冷系数 $e_{\alpha} = \frac{T_2}{T_2}$


#### 2. 一般循环

- ① 求出循环每个步骤的热Q,算出循环总共的吸热值 $Q_{\mathbb{R}}$ 和放热值 $Q_{\mathbb{R}}$ (都取绝对值)或者求出其中一个,然后求出净做功(循环的圈的面积)
- ② 代入公式求出循环效率

	热机效率			
	$ \eta = \frac{-A}{Q_{\text{ord}}} = \frac{A}{Q_{\text{ord}}} $	$= \frac{Q_{\text{W}} - Q_{\text{id}}}{Q_{\text{m}}}$		
L	マ吸	マ吸		

$$e = rac{Q_{ar{W}}}{A} = rac{Q_{ar{W}}}{Q_{\dot{M}} - Q_{ar{W}}}$$

- 解 首先要将摄氏温度转换成热力学温度:  $27^{\circ} C \rightarrow 300 K$ ,  $127^{\circ} C \rightarrow 400 K$  因此循环效率  $\eta = 1 \frac{300 K}{400 K} = 25\%$  变成制冷机后,由制冷机效率  $e = \frac{Q_{\text{\tiny W}}}{A} = \frac{T_2}{T_1 T_2} \Rightarrow \frac{1200 \text{ J}}{A} = \frac{300 \text{ K}}{400 \text{ K} 300 \text{ K}} \Rightarrow A = 400 \text{ J}$
- **例 2** (16—17, 4(节选))1mol 单原子分子理想气体的循环过程如图所示,ab 是等温膨胀过程, $V_2=2V_1$ ,bc 是等压压缩过程,ca 是等体过程,求此循环效率。



- 解 该循环为正循环,由3个过程组成(计算过程省略)
  - $a \to b$ : 等温过程,  $Q = -A = \nu RT \ln(V_2 / V_1) = p_1 V_2 \ln 2$  且由等温线,  $p_2 V_1 = p_1 V_2$


$$b \to c$$
: 等压过程, $Q = \nu C_{p,m} \Delta T = 2.5 R (\frac{p_1 V_1}{R} - \frac{p_1 V_2}{R}) = -2.5 p_1 V_1$ 

$$c \to a$$
: 等体过程, $Q = \nu C_{V,m} \Delta T = 1.5 R (\frac{p_1 V_2}{R} - \frac{p_1 V_1}{R}) = 1.5 p_1 V_1$ 

$$\therefore Q_{\text{W}} = p_1 V_2 \ln 2 + 1.5 p_1 V_1, \quad Q_{\text{W}} = 2.5 p_1 V_1$$

$$\therefore \quad \eta = 1 - \frac{Q_{\text{th}}}{Q_{\text{TD}}} = 1 - \frac{2.5p_1V_1}{p_1V_2\ln 2 + 1.5p_1V_1} = 1 - \frac{2.5}{2\ln 2 + 1.5} = 13.38\%$$

**例 3** (17—18,5(节选))气缸内有一定量的氧气(视为刚性分子的理想气体),作如图所示的循环过程,其中 ab 是等温过程,bc 为等体过程,ca 是绝热过程。已知 a 点状态参量为  $p_a$ 、 $V_a$ 、 $T_a$ ,b 点的体积  $V_b=3V_a$ 。试求:(1)ab、bc、ca 过程中氧气吸收的热量;(2)该循环的效率  $\eta$ 



 $\mathbf{p}$  (1) 由于氧气是双原子分子,因此i=5, $\gamma=1.4$ 

由等温线:  $T_b = T_a \rightarrow p_a V_a = p_b V_b \rightarrow p_a = 3p_b$ 

由绝热线:  $p_a V_a^{\gamma} = p_c V_b^{\gamma} \rightarrow p_a = p_c 3^{\gamma}$ 

 $a \rightarrow b$ : 等温过程,  $Q_{ab} = -A = \nu RT \ln \frac{V_b}{V} = \nu RT_a \ln 3 = p_a V_a \ln 3$ 

 $b \to c$ : 等体过程,  $Q_{bc} = \nu C_{V,m} (T_c - T_b) = 2.5 \nu R (\frac{p_c V_c}{\nu R} - \frac{p_a V_a}{\nu R}) = 2.5 (3^{-0.4} - 1) p_a V_a$ 

 $c \rightarrow a$ : 绝热过程,  $Q_{ca} = 0$ 

(2) 
$$\eta = 1 - \frac{|Q_{bc}|}{Q_{ab}} = 1 - \frac{2.5(3^{-0.4} - 1)p_aV_a}{p_aV_a \ln 3} = \left[1 - \frac{2.5(3^{-0.4} - 1)}{\ln 3}\right] \times 100\% = 19\%$$

#### 公式总结 公式虽然多,但都可以很轻松的由过程特点以及基本公式推导出来,所以不要怕!

过程	特点	功	内能变	热	熵变	热容
等体过程	V 为常量	A = 0	$Q_V = \Delta E$	$= \nu C_{\rm V} \Delta T$	$\Delta S = \nu C_{V,\text{m}} \ln \frac{T_2}{T_1}$	$C_{\rm V} = \frac{i}{2}R$
等压过程	p 为常量	$A = -p\Delta V$	$\Delta E = \nu C_{V,\mathrm{m}} \Delta T$	$Q_{\boldsymbol{p}} = \mathbf{v} C_{\boldsymbol{p},\mathbf{m}} \Delta T$	$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$	$C_p = C_V + R$
等温过程	T 为常量	$A=$ - $ u RT \ln rac{V_2}{V_1}$	$\Delta E = 0$	$Q$ = א $RT\lnrac{V_{2}}{V_{1}}$	$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$	
绝热过程	$pV^{\gamma}=常数$	$A = \Delta E = \nu C_{V,n}$	$_{n}\Delta T = \frac{\Delta(pV)}{\gamma - 1}$	Q = 0	$\Delta S = 0$	$\gamma = \frac{C_p}{C_V}$
一般过程		$A = -\int_{V_1}^{V_2} p \mathrm{d}V$	$\Delta E = \nu C_{\rm V,m} \Delta T$	$Q = \Delta E - A$	设计过程	

#### 卡诺热机效率

# $\eta_C = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

#### 热机效率

$$\eta = \frac{-A}{Q_{\text{W}}} = \frac{Q_{\text{W}} - Q_{\text{id}}}{Q_{\text{W}}}$$

#### 卡诺制冷机效率

$$e_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

#### 卡诺制冷机效率

$$e = \frac{Q_{\text{W}}}{A} = \frac{Q_{\text{W}}}{Q_{\text{id}} - Q_{\text{W}}}$$