AM_0

AM₀-Ablaufprotokoll

- Ablaufprotokoll mit Tabelle mit den Spalten: Befehlszähler(BZ), Datenkeller(DK), Hauptspeicher(HS), Eingabeband(IN) und Ausgabeband(OUT)
- der Datenkeller wächst von rechts nach links
- im Hauptspeicher steht an einer Adresse ein Wert (Adresse/Wert)

Befehl	Auswirkung		
arithmetische Befehle	Nimmt die zwei obersten Elemente vom DK und legt		
$(ADD, \ MUL, \ SUB, \ DIV,$	den berechneten Wert wieder auf den DK. Das oberste		
MOD)	Element entspricht dem 2. Argument. (Wird bei SUB		
	${\it z.B. abgezogen vom Zweitobersten.) + inkrementiert BZ}$		
	Nimmt die zwei obersten Elemente vom DK und legt		
$LT, \ GT, \ LE, \ GE)$	den entsprechenden Wert (1 für true, 0 für false) wieder		
	auf den DK. Das oberste Element entspricht dem 2. Ar-		
	gument. (Wird bei GT z.B. geprüft, ob es kleiner gleich		
	dem Zweitobersten ist. + inkrementiert BZ		
LIT a	${ m Legt}a{ m auf}{ m den}{ m DK.}+{ m inkrementiert}{ m BZ}$		
LOAD a	Lädt Wert von gegebener Adresse a des HS auf den DK		
	+ inkrementiert BZ		
STORE a	Nimmt obersten Wert von DK und schreibt diesen in		
	$ m den~HS~auf~gegebene~Adresse~\it a.~+~inkrementiert~BZ$		
JMP a	Setzt BZ auf a.		
\overline{JMC} a	Nimmt oberstes Element des DK. Wenn 1 ist: wird BZ		
	inkrementiert. Wenn 0: setzen des BZ auf a .		
READ a	Nimmt ersten IN-Wert und schreibt diesen im HS in		
	gegebene Adresse a . $+$ inkrementiert BZ		
WRITE a	Schreibt Wert des HS von gegebener Adresse a auf OUT.		
	+ inkrementiert BZ		

• Gegeben wird meist eine Anfangskombination als Tupel. Das erste Tupelelement

entspricht damit dem BZ-Wert, das zweite dem DK, etc.

- Ist nach $\mathscr{P}[\![Prog]\!]$ (0) gefragt, entspricht das $proj^5{}_5(I[\![Prog]\!](1,\epsilon,[\!],0,\epsilon))$, was nichts anderes meint, als den Output vom Input $(1,\epsilon,[\!],0,\epsilon)$.
- Wenn der BZ außerhalb des Programmbereiches zeigt endet die Ausführung.
- Wenn sich aus der vorherigen Zeile der Wert nicht ändert dann kann der Eintrag leer bleiben. (siehe Bsp. zweite Tabellenhälfte)
- z.B.:

```
16: JMP 4;
1: READ 2;
                6: LT;
                                11: STORE 2;
2: LIT 0;
                7: JMC 17;
                                12: LOAD 1;
                                                 17: WRITE 1;
3: STORE 1;
                8: LOAD 2;
                                13: LIT 1;
4: LOAD 2;
                9: LIT 1;
                                14: ADD;
5: LIT 5;
                10: SUB;
                                15: STORE 1;
```

Berechnen Sie $\mathscr{P}[Prog](0)$.

BZ	DK	HS	IN	OUT	
1	ϵ	[]	0	ϵ	
2	ϵ	[2/0]	ϵ	ϵ	
3	0	[2/0]	ϵ	ϵ	
4	ϵ	[1/0, 2/0]	ϵ	ϵ	
5	0	[1/0, 2/0]	ϵ	ϵ	
6	5:0				
7	0				
17	ϵ				
18	ϵ	[1/0, 2/0]	ϵ	0	

Damit ist $\mathscr{P}[Prog](0) = 0$.

$$C_0 \rightarrow AM_0$$

- Variablen werden in Deklarationsreihenfolge in eine Symboltabelle eingetragen. In ihr steht zu jeder Variable die HS-Adresse. (z.B. tab=[x/(var/1), y/(var/2)])
- Für einen C₀-Befehl sind meist mehrere AM₀-Sequenzen nötig.

C_0	AM_0		
scanf("%i", &a);	READ Adresse von a ;		
printf("%d", a);	WRITE Adresse von a ;		
if(a > b) then $\{then\}$	LOAD Adresse von a ;		
else {else}	LOAD Adresse von b;		
	GT ;		
	JMC AM_0 -Adresse des <i>else</i> -Zweiges ;		
Es können auch komplexere Ausdrücke	then		
oder Zahlen an Stelle der Variablen stehen.	JMP Adresse nach dem else-Zweig;		
Diese müssen entsprechend behandelt werden.	else		
while(a > b) {then}	LOAD Adresse von a ;		
	LOAD Adresse von b;		
	GT ;		
	JMC AM_0 -Adresse des <i>else</i> -Zweiges ;		
	then		
	JMP $\mathrm{AM}_0 ext{-}\mathrm{Adresse}$ des while ;		
Wertzuweisungen wie $a = 0$;	LIT 0;		
	STORE Adresse von a;		
Wertzuweisungen wie a = a - b;	LOAD Adresse von a ;		
	LOAD Adresse von b;		
	SUB;		
	STORE Adresse von a;		

- Im Falle einer linearen Adressierung die Adressen erstmal leer lassen und am Ende eintragen.
- Im Falle der baumstrukturierten Adressierung können die Adressen gleich eingetragen werden. Mehrere unterschiedliche Adressen können die selbe Stelle adressieren.

• Am einfachsten baumstrukturierte Adressen im C₀-Code markieren. Die erste Teiladresse ist immer 1. Der zweite Teil ist die Nummer des Befehles in der Mainfunktion. Sollte es sich um ein **if-then-else** oder ein **while** handeln, gibt es einen dritten Teil und so weiter bei gestaffelten Statments

```
Bei if-then-else mit der Adresse a:
        if (Bed.) JMC a.1
        statements JMP a.3 (innerhalb mit a.2 weiter)
        else
        a.1 statements (innerhalb mit a.4 weiter)
        a.3
Bei while mit der Adresse a:
        a while (Bed.) JMC a.1 (innerhalb mit a.2 weiter)
        statements JMP a
        a.1
Z.B. ein AM<sub>0</sub>-Programm mit baumstrukturierten Adressen für folgendes C<sub>0</sub>-Programm:
```

```
#include <stdio.h>
    int main(){
           int a, b, max;
           scanf("%i", &a);
    1.1
           scanf("%i", &b);
    1.2
    1.3
           if(a > b) 1.3.2 max = a;
           else max = b;
    1.3.3 = 1.4 \text{ printf("%d", max);}
            return 0;
    }
             \simeq scanf("%i", &a);
READ 1;
                                         LOAD 1;
                                                       \simeq then max = a;
READ 2;
             \simeq scanf("%i", &b);
                                         STORE 3;
LOAD 1;
             \simeq if(a > b)
                                         JMP 1.3.3;
LOAD 2;
                                   1.3.1: LOAD 2;
                                                       \simeq else max = b;
                                         STORE 3;
GT;
JMC 1.3.1;
                                   1.3.3: WRITE 3;
                                                       \simeq printf("%d", max);
```

$$AM_0 \rightarrow C_0$$

- Man sucht in den AM₀-Befehlen nach Mustern, die C₀-Strukturen entsprechen.
- Auffällig sind vor allem whiles und ifs durch die JMPs und JMCs. Außerdem verwenden sie meist logische Operatoren.
- z.B.: Geben sie für den Ausschnitt aus einem AM₀-Programm die zugehörigen C₀-Statements an, deren Übersetzung (bis auf eine eventuelle Verschiebung der Befehlsadressen) zu dieser AM₀-Befehlsfolge führt. Vergeben Sie dabei für den Speicherplatz *i* die Variable xi.

```
5 ADD;
                                9 LOAD 1;
                                                13 JMP 8;
1 ...
2 LOAD 1;
                6 LE;
                                10 GT;
                                                14 JMP 16;
3 LOAD 2;
                7 JMC 15;
                                11 JMC 14;
                                                15 WRITE 1;
4 LOAD 3;
                8 LIT 0;
                                12 WRITE 2;
                                                16
```

- Das erste JMC 15; in Zeile 7 weist auf auf ein while oder ein if hin.
- Das zweite JMC 14; in Zeile 11 ebenfalls.
- An Hand der JMPs erkennt man, dass es sich um ein while in einem if handelt.
- Zwischenstand: (blau = C_0 , schwarz = AM_0)

Das ADD; auflösen;

```
- Das LE; und GT; auflösen.
  if(x1 < x2+x3){
  while(0 > x1){
 WRITE 2;
  }
  }else{
 WRITE 1;}
  . . .

    WRITEs auflösen.

  . . .
  if(x1 < x2+x3){
        while(0 > x1){
               printf("%d", x2);
  }else{
        printf("%d", x1);
  }
```

AM_1

Symboltabelle

- Die Symboltabelle beinhaltet jetzt nicht nur Variablen, sondern auch Parameter und Funktionen
- Funktionen: Funktionsname / (proc, einmalige Funktionsnummer, beginnend bei 1)
- globale Variablen: Variablenname / (var, global, einmalige globale Variablennummer, beginnend bei 1)
- lokale Variablen: Variablenname / (var, lokal, in Funktion einmalige Nummer, beginnend bei 1)
- Parameter: Variablenname / (var, lokal, Parameternummer)
- Referenzparameter: Variablenname / (var-ref, Parameternummer)
- Parameternummer:
 - Die Funktion habe n Parameter.
 - Die Parameter werden von hinten abwärts vergeben, beginnend bei -2. Mit anderen Worten der letzte Parameter hat die Nummer -2, der vorletzte -3 usw. der erste hat -1 n.

$\textbf{AM}_{1}\text{-}\textbf{Ablaufprotokoll}$

- die Tabelle besteht jetzt aus: BZ, DK, Laufzeitkeller(LK), Referenzzeiger(REF), IN, OUT
- Der LK wächst von links nach rechts.
- $\bullet\,$ es gibt neue Befehle und alte ändern sich:

Befehl	Auswirkung		
arithmetische Befehle	ändern sich nicht		
$(ADD, \ MUL, \ SUB, \ DIV,$			
MOD)			
logische Befehle (EQ , NE ,	ändern sich nicht		
$LT,\ GT,\ LE,\ GE)$			
Sprungbefehle (JMP, JMC)	ändern sich nicht		
LIT a	ändert sich nicht		
LOAD a b	Lädt Wert von gegebener Adresse b des HS auf den DK.		
	a kann die Werte lokal oder global annehmen. $+$ inkre-		
	mentiert BZ		
WRITE a b	Schreibt Wert des HS von gegebener Adresse b auf OUT.		
	a kann die Werte lokal oder global annehmen. $+$ inkre-		
	mentiert BZ		
LOADI a	Schaut nach, welcher Wert an gegebener Adresse a i		
	LK steht. Dieser Wert ist die Adresse des Wertes, der		
	auf den DK geschrieben wird. + BZ inkrementieren		
WRITEI~a	Schaut nach, welcher Wert an gegebener Adresse a im		
	LK steht. Dieser Wert ist die Adresse des Wertes, der		
	auf OUT geschrieben wird. + BZ inkrementieren		
LOADA a b	Schreibt die globale Adresse einer gegebenen Adresse b		
	auf den DK. a kann die Werte lokal oder global anneh-		
	men. (Ist a global, wird b auf den DK geschrieben) $+$		
	BZ inkrementieren		

Befehl	Auswirkung		
STORE a b	Nimmt obersten Wert von DK und schreibt diesen in		
	den LK in gegebene Adresse $b.$ a kann die Werte lokal		
	oder global annehmen. + inkrementiert BZ		
$READ \ a \ b$	Nimmt ersten IN-Wert und schreibt diesen im LK in		
	gegebene Adresse $b.$ a kann die Werte lokal oder global		
	annehmen. + inkrementiert BZ		
STOREI a	Schaut nach, welcher Wert an gegebener Adresse a im		
	LK steht. Dieser Wert ist die Adresse in die der oberste		
	Wert von DK geschrieben wird. + inkrementiert BZ		
READI a	Schaut nach, welcher Wert an gegebener Adresse a im		
	LK steht. Dieser Wert ist die Adresse in die der erste		
	IN-Wert geschrieben wird. + inkrementiert BZ		
PUSH	Legt oberstes Element vom DK auf den LK. + inkre-		
	mentiert BZ		
CALL a	Legt den eigentlich folgenden BZ-Wert auf den LK. Setzt		
	BZ auf a. Legt aktuellen REF auf den LK. Neuer REF		
	wird die jetzige Länge des LK. (Hier ist die Reihen-		
	folge wichtig!)		
INIT	Legt gegeben viele 0en auf den LK.		
RET a	Den LK nach dem REF-Pointer löschen. Jetzt obersten		
	Wert vom LK nehmen. Diesen Wert zum neuen I		
	Wert machen. Jetzt obersten Wert vom LK nehmen. B		
	auf diesen Wert setzen. a Elemente vom LK nehmen.		
	(Hier ist die Reihenfolge wichtig!)		

• Speicherzugriffe:

```
- Wenn REF = 7 und LK:  9 : 3 : 0 : 0 : 1 : 17 : 3 : 4   1   2   3   4   5   6   7   8
```

- LOAD (global, 1) greift auf globale Adresse 1 zu. Ergebnis: 9

```
9:3:0:0:1:17:3:4
1:2:3:4:5:6:7:8
```

LOAD (lokal, 1) greift auf lokale Adresse 1 zu. Das heißt auf das Element
 1 rechts des REF-Pointers zu. Ergebnis: 4

```
9:3:0:0:1:17:3:4
1:2:3:4:5:6:7:8
```

 LOAD (lokal, -2) greift auf lokale Adresse -2 (einen Parameter) zu. Das heißt auf das Element 2 links des REF-Pointers zu. Ergebnis: 1

```
9:3:0:0:1:17:3:4
1:2:3:4
5:6:7:8
```

 LOADI (-2) greift auf lokale Adresse -2 (einen Parameter). Das heißt auf das Element 2 links des REF-Pointers zu. Danach wird das Ergebnis als Adresse genutzt, auf die zugegriffen wird. Ergebnis: 1

```
9:3:0:0:1:17:3:4
1:2:3:4
5:6:7:8
```

LOADA (global, 3) globale Adresse der globalen Adresse 3 wird geladen.
 Ergebnis: 3

```
9 : 3 : 0 : 0 : 1 : 17 : 3 : 4
1 2 3 4 5 6 7 8
```

LOADA (lokal, 1) globale Adresse der lokalen Adresse 1 wird geladen.
 Das heisst die Adresse 1 rechts neben dem REF-Pointer. Ergebnis: 8

• Beispiel:

Die Maschine befindet sich im Zustand $(12, \epsilon, 0:3:0,3,9,\epsilon)$. Lassen sie die Maschine so lange laufen, bis sie stoppt. Notieren sie den Zustand nach jedem Befehl.

\mathbf{BZ}	DK	LK	\mathbf{REF}	IN	\mathbf{OUT}
		globale Variablen Rücksprungadresse (ra) par			
12	ϵ	(0) : (3 : 0)	3	9	ϵ
13	ϵ	(0):(3:0: 0)	3	9	ϵ
		lokale Variable			
14	ϵ	(9):(3:0:0)	3	ϵ	ϵ
15	1	(9):(3:0:0)	3	ϵ	ϵ
		Parameter			
16	ϵ	(9):(3:0:0):(1	3	ϵ	ϵ
		ra:BZ+1=16+1	Länge des LK		
4	ϵ	(9):(3:0:0):(1: 17 : 3	$\overline{}_{7}$	ϵ	ϵ
		par: alter REF-Wert			
5	ϵ	(9):(3:0:0):(1:17:3:0:0)	7	ϵ	ϵ
6	9	(9):(3:0:0):(1:17:3:0:0)	7	ϵ	ϵ
7	ϵ	(9):(3:0:0):(1:17:3:0:9)	7	ϵ	ϵ
8	9	(9):(3:0:0):(1:17:3:0:9)	7	ϵ	ϵ
9	ϵ	(9):(3:0:0):(1:17:3:9:9)	7	ϵ	ϵ
10	5	(9):(3:0:0):(1:17:3:9:9)	7	ϵ	ϵ
11	ϵ	(5):(3:0:0):(1: <mark>17</mark> :3:9:9)	7	ϵ	ϵ
17	ϵ	(5):(3:0:0)	3	ϵ	ϵ
18	ϵ	(5):(3:0:0)	3	ϵ	5
3	ϵ	(5)	0	ϵ	5
0	ϵ	(5)	0	ϵ	5

$\textbf{C}_1 \rightarrow \, \textbf{A} \textbf{M}_1$

- Adressierung wie bei AM₀. Nur der erste Teil der Adresse ist nicht immer 1, sondern die Funktionsnummer aus der Symboltabelle.
- Die alten Befehlsäquivalenzen bleiben im Grunde erhalten. Durch Pointer gibt es allerdings ein paar Unterschiede.
- Um auf den Wert, auf den Pointervariablen zeigen, zuzugreifen muss LOADI, STOREI, WRITEI oder READI verwendet werden.
- Um eine Adresse zu erhalten, die in einen Pointer geschrieben wird, muss LOADA verwendet werden.

• Es kommen eine neue Äquivalenz hinzu:

C_0	AM_0
Funktionsaufrufe:	LOAD Adresse von parameter ₁ ;
$funktionsname$ ($parameter_1, \dots, parameter_n$) {	PUSH;
LOKALE VARIABLENDEKLARATIONEN	
DO SOME STUFF}	LOAD $Adresse \ von \ parameter_n$;
	PUSH;
	CALL Funktions-BZ-Adresse;
An der $Funktions$ - BZ - $Adresse$ im AM_1 -Code	INIT Anzahl lokaler Variablen;
steht some stuff	RET n ;

 $\bullet\,$ z.B.: Übersetzen Sie nachfolgende C1-Statements in entsprechenden AM1-Code mit baumstrukturierten Adressen. Zwischenschritte brauchen Sie keine anzugeben. Die zugehörige Symboltabelle ist:

```
tab = [f/(proc,1), d/(var, global, 1), x/(var, global, 2)]
  d = 4;
  f(d, &x);
  printf("%d", x);
• Ergebnis:
   LIT 4;
                           \simeq d = 4;
```

```
STORE(global, 1)
                     \simeq f(d, & x); erster Parameter
LOAD(global, 1);
PUSH;
LOADA(global, 2);
                     zweiter Parameter
PUSH;
CALL 1;
WRITE(global, 2) \simeq printf("% d", x);
```