作者: 刘海龙

日期: 2010年3月

版本0

#### 0目的

教新手如何快速掌握LICOM的使用。不涉及LICOM中的科学问题,仅是如何操作。

1准备知识

使用者必须具备以下基础:

- a、系统学习过Fortran等编程语言,会使用编译器;
- b、掌握基本的Linux操作,会使用vi、make等;
- c、会使用NetCDF格式数据;
- d、掌握任意一种绘图工具,如GrADS、Ferret、NCL、Matlab、GMT、Grapher或其它。

具备以上条件者可以继续阅读本文。推荐阅读者掌握的计算机知识:

- a、任意一种Shell语言(csh, bash, ksh等均可);
- b、NCO或CDO这样的处理NetCDF数据的工具;
- c、作业管理系统, LSF、PBS或其它;
- d、并行原理,包括MPI和OpenMP。
- 2 LICOM是什么?

LICOM是中国科学院大气物理研究所(IAP)大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室(LASG)气候系统(Climate system)海洋模式(Ocean Model)的英文缩写

(LASG/IAPClimate system Ocean Model)。LICOM是由LASG全球海气耦合模式研究组设计和发展的,目的是提供能够模拟大尺度风生环流和热盐环流的数值海洋模式,用以作为耦合气候模式的海洋分模式(简称为气候海洋模式)。

从计算机软件的角度看,LICOM是一套用来求控制海洋环流和温盐偏微分方程组数值

解的程序。LICOM是用Fortran90语言编写,使用了MPI和OpenMP混合的并行方式,可以在各种并行计算机和计算机集群上运行。LICOM已经在SGI、IBM、HP、Dell、联想、曙光等主流的计算机上进行过相关研究工作。

# 3 LICOM的目录结构

LICOM程序的目录结构如下:

LICOM----| src


I--- bld

I--- data

src是存放LICOM源程序的地方,bld是存放编译脚本和Makefile文件的地方,data里是输入数据(包括地形、强迫资料、初始场、海盆指标、密度计算参数)。这些结构可以根据需要修改。

## 4 LICOM的程序

现有的60个F90的程序,1个c程序。主程序为licom.F90,直接或间接调用其它子程序。程序流程图如下(参考手册图3.1):



程序中有四重循环,从内到外分别是正斜压循环、温盐循环、月内循环和总积分月数循环。积分控制是以月为单位的,控制变量为当前月份MONTH和积分结束的月份MEND(MONTH<MEND),当MONTH等于MEND时积分结束。各程序的功能参见LICOM参考手册的3.2.4。

# 5 LICOM的输入

LICOM的输出主要有地形、强迫资料、初始场、海盆指标、密度计算参数和控制积分的Namelist(Fortran中的一种功能,请查阅Fortran的参考书)。此外,restart积分还需

要所谓的restart初始场,这个主要是由模式自身积分产生的。输入文件的文件名和格式见附录。

## 6 LICOM的输出

## LICOM的输出主要有三类:

一类是全球平均输出到计算机的标准输出(也可以重定向到文件中),目的是用来监测模式。模式每天输出一次,输出变量包括月份(MONTH,从第一个月开始计数)、日期(IDAY)、全球平均动能(EK0)、表面位能(EA0)、海表温度(EB0)、海温(ET0)、盐度(ES0)和积分一天需要的CPU时间(t1-t0)。

另一类是模式预报量的输出,主要是月平均的输出,文件名MMEANyyyy-mm.nc,输出变量包括海表高度、温度、盐度、环流等。现在输出的格式是NC的。

此外,多种原因可能导致模式积分中断,因此需要定期保存模式积分结果的中间变量,以便模式可以在已有计算结果上继续积分。输出二进制文件名为fort.22,为了保存文件同时输出名为fort.22.yyyy-mm-dd-00000。变量包括最后一步的海表高度(H0)、结向流(U)、经向流(V)、温盐(AT)、海冰厚度(HI)、海冰指标场(ITICE)、网格内海冰比例(ALEAD)和当前月数(MONTH,从第一年计数)。

## 7 LICOM的运行

控制LICOM运行的是一个cshell的脚本,主要的功能包括:

- (a)创建试验目录和拷贝所需文件(源程序,模式输入文件,预编译头文件,Makefile文件)。
- (b)生成预编译头文件,并编译、连接生成可执行文件。
- (c)生成运行参数的Namelist, ocn.parm。
- (d)运行模式。

Cshell和Makefile的使用请自行查阅相关资料,脚本种的主要变量说明,以及def-undef.h 和ocn.parm的说明见附录。

## 8 例子

这里以曙光Cluster为例,运行LICOM。

- a 登陆
- b准备资料、修改程序

- c修改脚本
- d运行脚本

## 参考文献:

刘海龙, 俞永强, 李薇, 张学洪, 2004, LASG/IAP气候系统海洋模式(LICOM1.0) 参考手册, 科学出版社, 北京107页

## 附录

a1 输入文件名和格式

文件名 数据格式地形 INDEX.DATA NC强迫资

料 MODEL.FRC NC MODEL\_CHLFRC NC初始

场 TSinitial NC海盆指标 BASIN.nc NC密度计算参数

dncoef.h ASCII控制积分参数 ocn.parm ASCIIrestart

场 fort.22 binary

注释:这里的文件名是指在LICOM程序里的文件名。

## a2 cshell的主要变量说明

LICOMROOT LICOM的根目录 SRCPATH LIOCM源程序目录

BLDPATH LICOM运行脚本和Makefile目录

DATAPATH LICOM输入数据目录

EXEROOT LICOM运行试验的根目录 EXESRC LICOM运行试验源程序目录

EXEDIR LICOM运行试验的目录

注释: 为了避免不同试验的混淆,一般情况下是将源程序和运行某个试验的源程序分开放置。

# a3 def-undef.h文件

#define N\_PROC \$NTASKS MPI并行使用的CPU数

#define SPMD 使用MPI并行

#define SYNCH 使用同步,否则非同步积分

#undef FRC\_ANN 使用年平均,否则是月平均强迫

#define CDFIN 输出使用CDF格式

#undef FRC DAILY 不使用日平均的强迫 使用短波穿透方案 #define SOLAR 使用cos形式的水平粘性 #define ACOS 不使用双调和形式水平粘性 #undef BIHAR 与Smagrinsky水平粘性有关选项 #undef SMAG FZ 与Smagrinsky水平粘性有关选项 #undef SMAG OUT NETCDF格式输出 #define NETCDF 南北边界加恢复 #undef BOUNDARY 不用诊断方式 #define NODIAG 没有海冰 #undef ICE #undef SHOW TIME 不显式各子程序运行时间 不显式各子程序运行的位置 #undef DEBUG 不用耦合方式 #undef COUP #define ISO 采用GM90方案 采用双精度 #define D PRECISION 采用Canuto垂直混合 #define CANUTO 不用依赖于叶绿素的短波穿透 #undef SOLARCHLORO 采用LDD97方案修正GM90 #define LDD97 不用保型平流方案 #undef TSPAS 不用Smagrinsky水平粘性方案 #undef SMAG

模式经向网格数

# a4 ocn.parm文件

#define JMT GLOBAL 196

&namctl	
DLAM = 1.0	模式纬向网格距
$AM_TRO = 3000$	赤道区域水平粘性系数
$AM\_EXT = 3000$	赤道外水平粘性系数
IDTB =60	正压时间步长
IDTC =720	斜压时间步长
IDTS $=3600$	温盐时间步长
AFB1 = $0.20$	正压Assenlin滤波系数
AFC1 = $0.43$	斜压Assenlin滤波系数
AFT1 = $0.43$	温盐Assenlin滤波系数
AMV = 1.0E-3	垂直粘性系数
AHV = 0.3E-4	垂直混合系数
NUMBER = 1200	积分月数
diag_msf =.false.	诊断经圈流函数
diag_mth =.false.	诊断经向热量输送
diag_bsf =.false.	诊断水平流函数
klv = 30	输出层数

NSTART = \$NSTART 积分类型: 1初始, 0继续 IO\_HIST = \$HISTOUT 平均输出频率 restart输出频率

&end