Rust 学习笔记

目录

前言

变量与常见数据类型

- 1.1 Rust 的变量默认不可变
 - 。 1.1.1 使用 mut 关键字使变量变得可变
 - o 1.1.2 遮蔽(Shadow)
- 1.2 常量(const)与静态变量(static)
 - o 1.2.1 常量(const)
 - o 1.2.2 静态变量(static)
- 1.3 数据类型
 - 1.3.1 整数类型(整型)
 - 1.3.2 浮点数类型(浮点型)
 - o 1.3.3 布尔类型(bool)
 - o 1.3.4 字符类型(char)
 - 1.3.5 数值运算
- 1.4 复合类型
 - o 1.4.1 数组(Array)
 - o 1.4.2 元组(Tuple)

所有权与 String 类型

- 2.1 所有权
 - 。 2.1.1 String 类型
 - 。 2.1.2 数据的移动(Move)
 - o 2.1.3 克隆(Cloning)
 - 。 2.1.4 拷贝
 - 。 2.1.5 所有权在函数及返回值中的作用
- 2.2 引用与借用
 - 。 2.2.1 可变引用
 - 。 2.2.2 悬垂引用
- 2.3 Slice
 - o 2.3.1 字符串Slice
 - 。 2.3.2 数组Slice

结构体与枚举

- 3.1 结构体
 - 。 3.1.1 定义结构体并实例化
 - 。 3.1.2 结构体更新语法
 - 。 3.1.3 元组结构体

- 。 3.1.4 类单元结构体
- 。 3.1.5 结构体的应用

0 前言

在 Rust 中, 使用 // 进行单行注释, 使用 /* ... */ 进行多行注释. 其中 // 将注释到行尾, 而 /* ... */ 则从 /* 开始到 */ 结束, 可以跨越多行.

Rust 官方网站

Rust 开发环境搭建

Rust 官方文档 | Rust 文档中文译本

Rust 在线练习

Rust 语言参考

通过例子学习 Rust (Rust By Example)

Rust 小练习(Rustlings)

Rust 语言标准库

Rust 中文 Wiki

Rust 在哔哩哔哩上也有视频教程, 推荐此视频或此视频

1 变量与常见数据类型

- 1. 在 Rust 中, 使用 let 关键字声明变量.
- 2. Rust 支持类型推导,但也可以显式指定变量类型: let x: i32 = 5; //显式指定 x 的类型为 i32.
- 3. 变量命名使用蛇形命名法, 而枚举与结构提使用帕斯卡命名法; 若变量没有使用则前置下划线以消除警告.
- 4. 强制类型转换(Casting a value to a different type): Let a = 3.1; Let b = a as i32;
- 5. 打印变量:

```
println!("val: {}", x);
println!("val: {x}");
```

1.1 Rust 的变量默认不可变

不可变性是 Rust 实现其可靠性与安全性目标的关键.

1.1.1 使用 mut 关键字使变量变得可变

```
fn main() {
    let mut y = 5; //可变变量
    y = 20; //合法修改
}
```

1.1.2 遮蔽(Shadow)

Rust 允许隐藏一个变量, 这意味着可以声明一个与现有变量同名的新变量, 并隐藏前一个变量.

- 可以改变值
- 可以改变类型
- 可以改变可变性

```
fn variable() {
   //不可变与命名
   let count_a = 15; //自动推导变量类型为 i32
   let count_b: i16 = 15; //显式指定变量类型为 i16
   /*count_a = 2;*/ //尝试改变不可变变量的值,会报错
   let mut count_c: i32 = 2147483647; //声明可变
   count_c = -2147483648;
   //遮蔽(Shadow)
   let x = 1;
       let x: bool = false; //覆盖x(数值)
          let x = "Shadowing"; //遮蔽x(布尔值)
          println!("{}", x); //打印以验证
       } //x(字符串)作用域结束(释放)
       println!("{}", x); //打印以验证
   } //x(布尔值)作用域结束(释放)
   println!("{}", x); //打印以验证
   let mut y = 4;
}
```

1.2 常量(const)与静态变量(static)

1.2.1 常量(const)

- 常量使用 const 关键字声明,必须指定类型和值
- 常量的值直接嵌到底层代码中, 而不是简单的字符替换.
- 常量名必须全部大写,使用下划线分隔单词.
- 常量的声明只在作用域内有效.

1.2.2 静态变量(static)

- 与常量(const)不同, 静态变量实在运行时分配内存的.
- 并非不可变, 可以使用 unsafe 关键字修改静态变量(前提是使用 mut 声明其可变).
- 静态变量的生命周期整个程序的运行时间.

示例

```
static DAY_IN_SOLAR_YEAR_APPROXIMATE: f64 = 365.2422; //静态变量

static mut DAY_IN_YAER: u16 = 365; //可变静态变量

fn c2_const_and_static() {
    const SECONDS_IN_WEEK: u32 = 60 * 60 * 24; //使用`const`关键字声明常量
    /* SECONDS_IN_WEEK: u32 = 86 * 400 * 24; //使用`const`关键字声明常量
    /* SECONDS_IN_WEEK = 5; */ //尝试改变常量的值,会报错
    const SECONDS_IN_DAY: u32 = 86 * 400; //常量(另一种写法)
    {
        const A: u8 = 255;
    }
    /*println!("{A}");*/ //尝试打印不在作用域内的常量A,会报错
    const SECONDS_IN_SOLAR_YEAR: u64 = 60 * 60 * 24 * 365 + 60 * 60 * 5 + 60 * 48 + 46;

    /*unsafe {
        DAY_IN_YAER = 366;
        println!("{DAY_IN_YAER}"); //打印可变静态变量
```

}*/ //使用`unsafe`修改可变静态变量

```
println!("One week has {SECONDS_IN_WEEK} seconds |\
   One day has {SECONDS_IN_DAY} seconds |\
   One solar year has {SECONDS_IN_SOLAR_YEAR} seconds");

println!("One solar year has {DAY_IN_SOLAR_YEAR_APPROXIMATE} days");
}
```

1.3 数据类型

1.3.1 整数类型(整型)

- 1. 整数类型有符号与无符号两种, 分别使用 i 和 υ 前缀.
 - 。 有符号整数: i8 , i16 , i32 , i64 , i128 , isize
 - 。 无符号整数: u8 , u16 , u32 , u64 , u128 , usize
- 2. 有符号整数不支持负数, 无符号整数支持负数.
 - 。 对于有符号整数 i<x> , 其支持范围为 $[-2^{x-1}, 2^{x-1}-1]$.
 - 。 对于无符号整数 U<X>,其支持范围为 $[0,2^x-1]$.
- 3. 整数类型默认为 i32 .
- 4. 整数类型的大小与平台无关, 但 isize 与 usize 的大小与平台相关.

表1.1 不同整数类型支持的范围

类型	范围	说明
i8	$[-2^7, 2^7 - 1]$	8 位有符号整数, 支持负数
i16	$[-2^{15}, 2^{15} - 1]$	16 位有符号整数, 支持负数
i32	$[-2^{31}, 2^{31} - 1]$	32 位有符号整数, 支持负数
i64	$[-2^{63}, 2^{63} - 1]$	64 位有符号整数, 支持负数
i128	$[-2^{127}, 2^{127} - 1]$	128 位有符号整数, 支持负数
u8	$[0, 2^8 - 1]$	8 位无符号整数, 不支持负数
U16	$[0, 2^{16} - 1]$	16 位无符号整数, 不支持负数
u32	$[0, 2^{32} - 1]$	32 位无符号整数, 不支持负数
u64	$[0, 2^{64} - 1]$	64 位无符号整数, 不支持负数
υ128	$[0, 2^{128} - 1]$	128 位无符号整数, 不支持负数

• 可以使用任何一种形式编写数字字面值,同时也允许使用 _ 做为分隔符以方便读数,例如 1_000 , 它的值与你指定的 1000 相同。

表1.2 整数类型的字面值

字面值	示例	实际数值
十进制	1_000	1000

字面值	示例	实际数值
十六进制	0xE3	227
八进制	0077	63
二进制	0b1111_0000	240

整数溢出

整数溢出是指在计算中,结果超出了整数类型的表示范围. 例如: 在使用 u8 类型时, 计算 255 + 1 会导致溢出. 在 Rust 中, 整数溢出会导致程序 panic, 这是一种运行时错误. 使用 --release flag 在 release 模式中构建时, Rust 不会检测会导致 panic 的整型溢出. 相反发生整型溢出时, Rust 会进行一种被称为二进制补码 wrapping 的操作。 简而言之,比此类型能容纳最大值还大的值会回绕到最小值,值 256 变成 0,值 257 变成 1,依此类推. 程序不会 panic 不过变量可能也不会是你所期望的值.依赖整型溢出 wrapping 的行为被认为是一种错误。 为了显式地处理溢出的可能性,可以使用这几类标准库提供的原始数字类型方法:

- 所有模式下都可以使用 wrapping_* 方法进行 wrapping, 如 wrapping_add
- 如果 checked * 方法出现溢出,则返回 None值
- 用 overflowing_* 方法返回值和一个布尔值,表示是否出现溢出
- 用 saturating_* 方法在值的最小值或最大值处进行饱和处理

1.3.2 浮点数类型(浮点型)

Rust 支持两种浮点数类型: f32 与 f64, 默认为 f64, f64 的精度更高.

1.3.3 布尔类型(bool)

布尔类型只有两个值: true 与 false,其字面值为 true 与 false.通常在 if 语句中使用.

1.3.4 字符类型(char)

Rust 的字符类型是 char , 它表示单个 Unicode 字符, 而不是单个字节. char 类型的大小为 4 字节,

```
//示例: 数据类型
fn data_type() {
    let a = 5; //整数, 默认i32
    let b: i32 = -5; //整数, 显式指定类型为i32
    let c: u32 = 5; //整数, 显式指定类型为u32, 仅支持自然数 let d = 1.14; //浮点数, 默认f64
    let e: f32 = 3.14; //浮点数, 显式指定类型为f32
    let t = true; //布尔值
    let f: bool = false; //布尔值
    let character = '❷'; //字符类型, 4字节
}
```

1.3.5 数值运算

Rust 中的所有数字类型都支持基本数学运算:加法、减法、乘法、除法和取余. 整数除法会 向零舍入到最接近的整数.

```
fn calculate() {
   let a: i32 = 5;
   let b: u64 = 455432378;
```

```
let c: f64 = 3.14;
let d: f32 = 2.5;
let e: i32 = 10;
let f: i32 = 17;
let add = a + b; //加法
let sub = b - d; //减法
let mul = d * c; //乘法
let div = e / a; //除法
let rem = e % a; //取余(能整除, 结果为0)
let rems = f % a; //取余(不能整除)
```

1.4 复合类型

复合类型(Compound types)可以将多个值组合成一个类型. 复合类型有两种: 元组(tuple)与数组(array).

- 元组可以包含不同类型的数据, 而数组只能包含相同类型的数据,
- 元组和数组的大小都是固定的,不能动态改变.

1.4.1 数组(Array)

- 数组的大小是固定的,只能由相同的数据构成.
- 对于不会改变元素个数的情况, 更适合使用数组.

定义一个数组

数组的元素写在方括号内, 用逗号分隔: [1, 2, 3, 4], 也可以显式指定数组的类型与数量: [i32; 4].

访问数组元素

对于任意数组 <array>,可以使用下标访问元素,下标从0开始: <array>.[<index>],其中 <index> 是下标,即要访问数组元素的第几位(从0开始).例如: a.[1] 会得到数组 a 的第二个元素.

获取数组长度

对于任意数组 <array>,可以使用 len() 方法获取数组的长度: <array>.len(),例如: a.len() 会得到数组 a 的长度.

1.4.2 元组(Tuple)

元组类似于数组,长度固定,但可以包含不同类型的数据.元组的数据用圆括号包围,用逗号分隔: (1,2,3),也可以显式指定元组的类型与数量: (i32, i32, i32).没有任何数据的元组称作单元元组,写作(),表示空值或空的返回类型.如果表达式不返回任何其他值,则会隐式返回单元值.

访问元组元素

对于任意元组 <tuple>,可以使用下标访问元素,下标从0开始: <tuple>.<index>,其中 <index> 是下标,即要访问元组元素的第几位(从0开始).

```
// 示例: 元组
fn tuple() {
    let a = (1, 2, 3); //声明元组
    let b: (u8, i32, f64) = (7, -9, 33.2676); //声明元组, 显式指定类型
    let c = (1, 2.0, "Hello"); //声明元组, 不同类型
    let a_first = a.0; //访问元组a的第一个元素
    let b_second = b.1; //访问元组b的第二个元素
    let c_third = c.2; //访问元组c的第三个元素
}
```

对于长度可变的多种数据,应当使用Vector.(见后文)

2 所有权与 String 类型

2.1 所有权

- 1. 对于 C/C++ 等语言, 内存管理由程序员手动控制.
- 2. 而 Python、Java 等语言, 内存管理由垃圾回收器(Garbage Collector)自动控制.
- 3. Rust 采用了所有权(Ownership)机制, 使得内存管理更高效且安全.

C/C++的内存错误

- 内存泄漏(Memory Leak): 程序分配了内存但没有释放, 导致内存无法使用. > ``` int* ptr = new int[10]; //分配内存 //忘记释放内存 //delete ptr;
- 悬垂指针(Dangling Pointer): 指向已释放内存的指针, 访问时会导致错误. > ``` int* ptr = new int[10]; //分配内存 delete ptr; // 释放内存 //ptr 仍然指向已释放内存, 即悬垂指针
- 重复释放: 多次释放同一块内存, 导致错误. > ``` int* ptr = new int[10]; //分配内存 delete ptr; //释放内存 delete ptr; //重复释放, 导致错误
- 数组越界(Array Out of Bounds): 访问数组越界的元素, 导致错误. > ``` int arr[10]; arr[10] = 5; //访问越界, 导致错误

- 野指针(Wild Pointer): 指向未分配内存的指针, 访问时会导致错误. > ``` int* ptr; //未初始化指针 *ptr = 10; //访问未分配内存, 导致错误
- 使用已释放的内存(Use After Free): 访问已释放的内存, 导致错误. > ``` int* ptr = new int[10]; //分配内存 delete ptr; //释放内存 *ptr = 10; //访问已释放内存, 导致错误

Rust 最重要的特性之一是**所有权(Ownership)**, 它是 Rust 的内存管理机制. 所有权系统使 Rust 独树一帜, 使其在内存安全性和性能方面都表现出色. 编译器在编译时会根据一系列的规则进行检查. 如果违反了任何这些规则, 程序都不能编译. 在运行时, 所有权系统的任何功能都不会减慢程序.

所有权系统有三大规则:

- 1. 每个值都有一个所有者(Owner).
- 2. 每个值只能有一个所有者.
- 3. 当所有者离开作用域时, 值会被丢弃(Drop).

2.1.1 String 类型

• Rust 中的字符串有两种类型: String 与 &str.

&str 是字符串字面值,是不可变的.为此,Rust提供了另一种字符串类型 String,它是可变的.因为 String 是可变的,所以它在堆上分配内存.可以通过 String::from()方法创建一个 String 类型的字符串:

```
let s = String::from("Hello, world!");
```

可以通过 push_str() 方法向 String 类型的字符串添加内容:

```
fn string() {
    let mut s = String::from("Hello");
    s.push_str(", world!"); //添加内容
    println!("{s}"); //将会打印 "Hello, world!"
}
```

2.1.2 数据的移动(Move)

这是普通变量的例子:

```
let x = 5;
let y = x;
println!("x: {x}, y: {y}"); //打印 x 和 y
```

如上所示,先给 \times 赋值 5 ,然后将 \times 的值赋给 $^{\prime}$.这时, $^{\prime}$ 和 $^{\prime}$ 都是 5 ,但它们是两个不同的变量,互不影响, $^{\prime}$ 与 $^{\prime}$ 都是 可用的.

但对于 String 类型来说,情况就不同了:

//错误演示 let s1 = String::from("Hello"); let s2 = s1; println!("s1: {s1}, s2: {s2}"); //打印 s1 和 s2

上面的代码会报错, 因为 s1 的所有权已经转移给了 s2 , s1 不再有效. 这叫做 Rust 中的移动(Move).

2.1.3 克隆(Cloning)

如果想要同时保留原数据与移动后的数据,可以使用 clone() 方法.

```
fn main() {
    let s1 = String::from("Hello");
    let s2 = s1.clone(); //克隆
    println!("s1: {s1}, s2: {s2}"); //打印 s1 和 s2
}
```

上面的代码可以正常运行, 因为 s1 和 s2 都是有效的.

2.1.4 拷贝

对于简单的数据类型, Rust 会自动进行**拷贝**, 而不是移动.可以进行拷贝的数据类型有:

- 所有整数类型
- 所有浮点数类型
- 布尔类型
- 字符类型 char
- 元组, 前提是其所有元素都符合以上可以进行拷贝的数据类型. 比如说(i32, i32)可以进行拷贝, 但(i32, String)不可以进行拷贝.

2.1.5 所有权在函数及返回值中的作用

所有权与函数

```
fn main() {
    let s = String::from("hello");
    takes_ownership(s); //s的所有权转移到函数中
    //此时s失效
    let x = 5;
    copy(x); //x的值被拷贝到函数中
    //此时x仍然有效
} //此时, x与s都被释放, 不过s已经失效了.

fn takes_ownership(strings: String) { //s的所有权转移到函数中
    println!("s: {strings}");
}

fn copy(var: i32) {
    println!("var: {var}");
}
```

所有权与返回值

```
fn main() {
    let s1 = back();
    let s2 = String::from("Hello");
    let s3 = give_and_back(s2); //s2的所有权转移到函数中
}

fn back() → String {
    let a_string = String::from("Hello");
    a_string //返回值
}

fn give_and_back(next_string: String) → String {
    next_string
}
```

还能通过元组返回多个值:

```
fn main() { let s1 = String::from("Hello"); let (s, length) = length(s1); //s的所有权转移到函数中 } fn length(s: String) \rightarrow (String, usize) { let length = s.len(); (s, length) //返回值 }
```

2.2 引用与借用

& 符号代表引用(Reference),它允许你使用一个值而不获取所有权.

```
fn main() {
    let s1 = String::from("Hello");
    let len = calculate_length(&s1/*对s1进行引用*/); //传递引用
}
fn calculate_length(s: &String) → usize { //s是String类型的引用
    s.len() //返回字符串的长度
}
```

此处通过 &s1 传递了 s1 的引用,而不是 s1 的所有权. 普通引用函数的值是不可以被修改的:

```
fn main() {
    let mut s = String::from("Hello");

    change(&s); //传递不可变引用
}
fn change(s: &String) {
    s.push_str(", world!"); //错误, s是不可变引用
}
```

于是, 代码报错:

2.2.1 可变引用

在上文我们提到, 引用是不可变的, 要使引用可变, 可以使用 &mut 来创建可变引用.

```
fn main() {
    let mut s = String::from("Hello");
    change(&mut s); //传递可变引用
}
fn change(s: &mut String) {
    s.push_str(", world!"); //合法, s是可变引用
}
```

可变引用的限制

不过,可变引用只能够有一个,也就是说,在同一作用域内,不能同时存在多个可变引用.

```
fn main() {
    let mut s = String::from("Hello");
    let s1 = &mut s;
    let s2 = &mut s; //错误, s1与s2都是对s的引用
    println!("{} | {}", s1, s2);
}
```

于是, 代码报错:

- error[E0499] 告诉我们,不能同时进行超过一次可变引用.
- 这样做避免了数据竞争(Data Race), 也就是两个线程同时访问同一数据, 可能导致数据不一致的问题. 解决方法也很简单, 只需要新建一个作用域即可.

```
let s1 = &mut s; //可变引用
println!("{}", s1);
} //s1的作用域结束, 可变引用被释放
let s2 = &mut s; //合法, 因为s1的作用域已经结束
println!("{}", s2);
}
```

也不能同时存在可变引用与不可变引用:

```
fn main() {
    let mut s = String::from("HELLO");
    let s1 = &s; //不可变引用
    let s2 = &mut s; //错误, s1与s2都是对s的引用
    println!("{} | {}", s1, s2)
}
```

于是, 代码报错:

- error[E0502] 告诉我们,不能同时进行不可变引用与可变引用.
- 这仍然是为了避免数据竞争的问题

2.2.2 悬垂引用(Dangling Reference)

在具有指针的语言中,很容易通过释放内存时保留指向它的指针而错误地生成一个**悬垂指针 (dangling pointer)**,所谓悬垂指针是其指向的内存可能已经被分配给其它持有者.

在 Rust 中,类似于悬垂指针的引用被称为**悬垂引用(dangling reference)**. 为了避免悬垂引用的情况出现,编译器需确保数据不会在其引用之前离开作用域。以下是一个悬垂引用的例子:

```
fn main() {
    let reference_to_nothing = dangle();
}
fn dangle() → &String {
    let s = String::from("hello");
    &s
}
```

于是, 代码报错:

- error[E0106] 告诉我们, 需要一个生命周期参数.
- help 提示我们, 这个函数的返回值包含一个借用的值, 但没有值可以借用。

报错原因是因为_s_的作用域在_dangle()_函数结束时就结束了,而我们仍然尝试返回_s_的引用_这将导致悬垂引用,因为_s_已经被释放了.解决方法为直接返回_s_的值,而不是引用:

```
fn main() {
    let reference_to_nothing = dangle();
}
fn dangle() \rightarrow &String {
    let s = String::from("hello");
    s
}
```

代码正常运行.

总而言之, 引用必须满足以下条件:

- 1. 在同一时刻内:
 - i. **只能**有一个可变引用.

或

- ii. **只能**有多个不可变引用.
- 2. 引用必须始终有效.

2.3 Slice

Slice 是对数组或字符串的一部分的引用,它允许你访问数组或字符串的一部分而不获取所有权. 可以通过 &<String> [<start_index>..<end_index>] 的方式创建一个 Slice. 其中 <String> 是需要进行引用的字符串或数组, <start_index> 是 Slice 的起始索引, <end_index> 是 Slice 的结束索引(从0开始).

2.3.1 字符串 Slice

例如,要把 Hello, world! 中的2个单词分别提取出来,可以使用以下代码:

```
fn main() {
    let s = String::from("Hello, world!");
    let first_word = &s[0..5]; //提取前5个字符
    let second_word = &s[7..12]; //提取后5个字符
    println!("{slice} | {slice2}");
}
```

以下的方法适用于寻找任意单词:

```
fn first_word(s: &String) \rightarrow &str {
    let bytes = s.as_bytes();
    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
        if item = b' ' {
            return &s[0..i]; //返回第一个单词
        }
    }
    &s[..] //返回整个字符串
}
```

2.3.2 数组 Slice

实际上, slice 还支持数组. 例如:

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];
let slice = &a[0..3]; //提取前3个元素
assert_eq!(&[1, 2, 3], slice); //验证
```

3 结构体与枚举

3.1 结构体(Struct)

结构体(Struct)是 Rust 中一种自定义数据类型, 用于将多个相关的数据组合在一起.

3.1.1 定义结构体并实例化

结构体的定义使用 struct 关键字,并提供名字. 接着,使用 {} 定义每一部分的数据及类型,我们称其为字段(Field).其格式如下:

定义结构体之后, 需要对结构体进行实例化. 对结构体进行实例化, 需要以结构体名字开头, 然后用 {} 包围每一部分的数据, 并在其中以 <key>: <value> 的格式定义每一部分的数据. 其格式如下:

定义并实例化一个结构体的例子:

```
// 示例: 结构体
  struct User {
     username: String,
     userid: u32,
     email: String,
     sign_up_date: String,
     active: bool,
  } //定义结构体
  fn main() {
     let user1 = User {
         username: "UserA".to_string(),
         userid: 1,
         email: "someone@example.com".to_string(),
         sign_up_date: "2023-10-01".to_string(),
         active: true,
     }; //实例化结构体
获取结构体字段的值, 需要使用 . 符号: <name>.<field>, 其中 <name> 是结构体的名字, <field> 是字段的名字.例:
  // 示例: 结构体
  struct User {
     username: String,
     userid: u32,
     email: String,
     sign_up_date: String,
     active: bool,
  } //定义结构体
  fn main() {
     let user1 = User {
         username: "UserA".to_string(),
         userid: 1,
         email: "someone@example.com".to_string(),
         sign_up_date: "2023-10-01".to_string(),
         active: true,
     }; //实例化结构体
     user1.userid = 4; //获取结构体字段的值
  }
我们还可以用函数来实例化结构体,并隐式返回实例,例如:
```

```
struct User {
   username: String,
    userid: u32,
    email: String,
    sign_up_date: String,
    active: bool,
} //定义结构体
fn set_user(
   name: String,
    id: u32,
    email: String,
    date: String,
)
    → User {
     User {
        username: name,
        userid: id,
        email: email,
        sign_up_date: date,
```

```
active: true,
}
```

这样我们就可以通过函数来实例化结构体了.

不过, 有些变量的名称与结构体字段的名称相同, 这时可以使用简写语法来简化代码:

```
struct TrainTicket {
    passenger_name: String,
    price: f32,
    from: String,
    arrive_station: String,
    date: String,
    train_number: String,
    carriage_number: u8,
    seat_number: String,
    need_hongkong_macau_pass: bool,
}
fn ticket(
    passenger_name: String,
    price: f32,
    from: String,
    arrive_station: String,
    date: String,
    train_number: String,
    carriage_number: u8,
    seat_number: String,
   pass: bool,
) \rightarrow TrainTicket {
    TrainTicket {
        passenger_name,
        price,
        from,
        arrive_station,
        date,
        train_number,
        carriage_number,
        seat_number,
        need_hongkong_macau_pass: pass,
    }
}
fn main() {
    let ticket1 = ticket(
        "Li Hua".to_string(),
        "Beijing West Railway Station".to_string(),
        "Hong Kong West Kowlon Station".to_string(),
        "2025-01-01".to_string(),
        "G79".to_string(),
        "3C".to_string(),
        true,
    );//实例化结构体
    println!("Passenger: {}", ticket1.passenger_name);
    println!("Price: {}", ticket1.price);
}
```

这样, 当变量名与字段名重复的时候, 我们便不需要重复写变量名了.

3.1.2 结构体更新语法

结构体更新语法允许我们只修改一个旧的结构体的某些字段,而不需要重新定义所有字段. 这是不使用结构体更新语法的示例:

```
struct User {
   username: String,
    userid: u32,
    email: String,
    sign_up_date: String,
    active: bool,
}
fn main() {
    let user1 = User {
        username: String::from("User1"),
        userid: 1,
        email: String::from("UserA@example.com"),
        sign_up_date: String::from("2023-10-01"),
        active: true,
    };
    let user2 = User {
        username: user1.username,
        userid: 2,
        email: String::from("another@example.com"),
        sign_up_date: user1.sign_up_date,
        active: user1.active,
    };
```

这是使用了结构体更新语法的示例:

```
struct User {
   username: String,
   userid: u32,
   email: String,
   sign_up_date: String,
   active: bool,
}
fn main() {
   let user1 = User {
       username: String::from("User1"),
       userid: 1,
        email: String::from("UserA@example.com"),
        sign_up_date: String::from("2023-10-01"),
       active: true,
   };
   let user2 = User {
       userid: 2,
        email: String::from("another@example.com"),
        ..user1 //使用结构体更新语法
   };
```

可以发现, 结构体更新语法节省了许多代码. 不过 .. user1 必须放在最后.

需要注意,结构体更新语法类似于移动,故 user1 中的被结构体更新语法使用的字段便不能再使用了.

3.1.3 元组结构体

元组结构体(Tuple Struct) 类似于普通结构体, 但没有字段名, 只有字段类型.

定义元组结构体的方法与定义普通结构体的方法类似,只不过没有字段名.

```
struct Color(u8, u8, u8); //定义元组结构体
struct Point(i32, i32, i32); //定义元组结构体
fn main() {
    let green = Color(0, 255, 0);
    let origin = Point(0, 0, 0);
}
```

元组结构体间的类型是不互通的,即使它们拥有着相同的类型.例如,两个同时为 (i32, i32, i32) 的结构体 A 与 B 也不能互通.如果尝试把 A 的参数传给 B ,那么将会报错.元组结构体类似于元组,可以被解构,也可以通过索引单独访问.

3.1.4 类单元结构体

类单元结构体 (unit-like struct) 是没有任何字段的结构体, 也称为单元结构体, 与单元元组类似. 比如:

```
struct AlwaysEqual; //定义类单元结构体
fn main () {
    let subject = AlwaysEqual;
}
```

长方体的表面积 S = 2ab + 2ac + 2bc.

3.1.5 结构体的应用

使用结构体能够大大增加代码的可读性. 以下代码是不使用结构体计算长方体表面积与体积的示例:

```
长方体的体积 V = abc.
其中a,b,c分别为长方体的长、宽、高.
//计算长方体的体积与表面积
fn volume(a: f64, b: f64, c: f64) \rightarrow f64 {
   a * b * c //计算长方体体积
} //定义长方体体积计算函数
fn superficial_area(a: f64, b: f64, c:f64) \rightarrow f64 {
   2f64 * a * b + 2f64 * a * c + 2f64 * b * c //计算长方体表面积
} //定义长方体表面积计算函数
fn main() {
   //输入数据
   let length0 = 3;
   let width0 = 7;
   let height0 = 11;
   //将数据转换为f64
   let length = length0 as f64;
   let width = width0 as f64;
   let height = height0 as f64;
   //计算体积
   let volume = volume(length, width, height);
   //计算面积
   let superficial_area = superficial_area(length, width, height);
   //输出
   println!("Volume: {}", volume);
   println!("Superficial Area: {}", superficial_area);
```

体积与面积计算函数的参数过多, 使得代码可读性差. 并且, 当输入的数据为整数时, 如果使用函数, 需要引入中间变量使其变为 f64 浮点数. 这里改用元组:

```
fn volume(v: (f64, f64, f64)) \rightarrow f64 {
    v.0 * v.1 * v.2 //计算长方体体积
fn superficial_area(s: (f64, f64, f64)) \rightarrow f64 {
    2f64 * s.0 * s.1 + 2f64 * s.0 * s.2 + 2f64 * s.1 * s.2 //计算长方体表面积
fn main() {
   //输入数据
   let length = 3;
    let width = 5;
   let height = 19;
    //转换类型并传入元组
   let rect: (f64, f64, f64) = (length as f64, width as f64, height as f64);
   let volume = volume(rect);
    let superficial_area = superficial_area(rect);
    println!("Volume: {}", volume);
    println!("Superficial Area: {}", superficial_area);
}
```

当我们使用元组时, 容易发现: 使用元组索引而非名字很容易将各个数据弄混. 这时, 我们可以使用结构体来解决这个问题:

```
struct Rectangle {
   length: f64,
   width: f64,
   height: f64,
} //定义长方体结构体
fn volume(r: &Rectangle) → f64 {
   r.length * r.width * r.height //计算长方体体积
}
fn superficial_area(r: &Rectangle) → f64 {
   2f64 * r.length * r.width + 2f64 * r.length * r.height + 2f64 * r.width * r.height //计算长方体表面积
fn main() {
   let length = 4;
   let width = 11;
   let height = 9;
   let rect1 = Rectangle {
       length: length as f64,
       width: width as f64,
       height: height as f64,
   }; //实例化长方体结构体
   let volume = volume(&rect1);
   let superficial_area = superficial_area(&rect1);
   println!("Volume: {}", volume);
   println!("Superficial Area: {}", superficial_area);
}
```

使用结构体, 使我们的代码可读性大大提高, 可以省去许多不必要的注释.

假如我们需要进行调试,直接打印结构体的值是非常方便的.然而,在一般情况下,这不可行.假如我们尝试打印结构体:

```
struct Rectangle {
      width: u32,
      height: u32,
  fn main() {
      let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
         height: 50,
      println!("rect1 is {}", rect1);
于是, 代码报错:
  error[E0277]: `Rectangle` doesn't implement `std::fmt::Display`
    \rightarrow src\main.rs:11:29
          println!("rect1 is {}", rect1);
  11 |
                                  ^^^^ `Rectangle` cannot be formatted with the default formatter
     = help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Rectangle`
     = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or {:#?} for pretty-print) instead
     = note: this error originates in the macro `$crate::format_args_nl` which comes from the expansion of t
 • error[E0277] 告诉我们, Rectangle 没有实现 std::fmt::Display trait.
 • 不过,它提示我们,可以使用 {:?} 来打印.
  struct Rectangle {
     width: u32,
     height: u32,
  }
  fn main() {
      let rect1 = Rectangle {
         width: 30,
         height: 50,
      println!("rect1 is {:?}", rect1);
  }
修改后再试一次,不过仍然无济于事...吗?
  error[E0277]: `Rectangle` doesn't implement `Debug`
    \rightarrow src\main.rs:11:31
  11 | println!("rect1 is {:?}", rect1);
                                    ^^^^ `Rectangle` cannot be formatted using `{:?}`
     = help: the trait `Debug` is not implemented for `Rectangle`
     = note: add `#[derive(Debug)]` to `Rectangle` or manually `impl Debug for Rectangle`
     = note: this error originates in the macro `$crate::format_args_nl` which comes from the expansion of t
```

help: consider annotating `Rectangle` with `#[derive(Debug)]`

尽管还是报错, 但信息有所变化.

• 编译器提示我们,可以添加 #[derive(Debug)] 来解决.再来一次:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };
    println!("rect1 is {:?}", rect1);
}
```

这一次, 代码成功运行了!