

Microsoft Cloud Workshop

Azure laaS 101

Hands-on lab step-by-step

Lab 5

Contents

lá	aaS 101 hands-on lab step-by-step	1
	목표	
	Lab 구성	
	요구사항	
	Lab 5: 가상 네트워크 간 피어링 구성하기	
	Cab 5. 가장 네트쿼크 전 피어랑 푸경어가	
	Step 2: 가상 네트워크간 피어링 설정	8
	Step 3-1: 피어링 적용 검증 (PRD01 가상머신 OS ICMP 허용 설정)	12
	Step 3-2: 피어링 적용 검증 (Ping&RDP)	15


Microsoft Cloud Workshop Azure laaS 101

laaS 101 hands-on lab step-by-step

목표

laaS(Infrastructure as a Service)는 인터넷을 통해 프로비전 및 관리되는 즉각적인 컴퓨팅 인프라입니다. 수요에 따라 빠르게 강화/규모 축소할 수 있으며 사용한 양만큼만 비용을 지급하면 됩니다.

laaS 를 사용할 경우 자체 물리적 서버와 기타 데이터 센터 인프라를 구입하고 관리하는 데 따른 비용과 복잡성이 없어집니다. 각 리소스는 별도의 서비스 구성 요소로 제공되며, 특정 리소스를 필요한 동안에만 대여하면 됩니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스 공급자는 인프라를 관리하는 반면, 사용자는 자체 소프트웨어(운영 체제, 미들웨어 및 응용 프로그램)를 구매, 설치, 구성 및 관리합니다.



해당 실습은 Azure laaS(Infrastructure as a Service)를 처음 접해보는 엔지니어를 대상으로 작성되었으며, 실습을 통하여 아래나열된 Azure 의 laaS 의 주요 서비스들을 직접 만들어보며 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다.

- Azure 가상머신
- Azure 가상네트워크 (서브넷 / 피어링 / 보안)
- Azure VPN 서비스
- Azure 스토리지


Lab 구성

Duration: 45 minutes

가상 네트워크 피어링을 사용하여 가상 네트워크를 서로 연결할 수 있습니다. 가상 네트워크가 피어링되면 두 가상 네트워크에 있는 리소스가 같은 가상 네트워크에 있는 리소스인 것처럼 같은 대기 시간 및 대역폭으로 서로 통신할 수 있습니다.

- VNET-ABC-MGMT 내 가상머신 생성
- 가상 네트워크 피어링을 사용하여 두 가상 네트워크 연결
- 가상머신 간 통신

VNET-ABC-MGMT 가상 네트워크에 ABC 어플리케이션 모니터링용 가상머신을 새로 생성하여, VNET-ABC-PROD 가상 네트워크에 생성하였던 로그인 서버들과 별도의 보안 규칙 설정 없이도 통신이 잘 되는지 확인합니다.



가상 네트워크가 피어링된 후에 가상 네트워크의 리소스는 피어링된 가상 네트워크의 리소스와 직접 연결할 수 있습니다.

동일한 리전내 피어링된 가상 네트워크에 있는 가상머신 간의 네트워크 대기 시간은 단일 가상 네트워크 내의 대기 시간과 같습니다. 네트워크 처리량은 해당 크기에 비례하는 가상머신에 허용되는 대역폭을 기반으로 합니다.

피어링된 가상 네트워크에 있는 가상머신 간의 트래픽은 게이트웨이나 공용 인터넷을 통해서가 아니라 Microsoft 백본 인프라를 통해 직접 라우팅됩니다.

요구사항


- Microsoft Azure subscription
- Local machine
- Lab 1 Lab 4 실습

Lab 5: 가상 네트워크 간 피어링 구성하기


Step 1: 가상머신 생성

VNET-ABC-MGMT 가상 네트워크에 ABC 어플리케이션 모니터링용 가상머신을 생성하고, VNET-ABC-PROD 가상 네트워크와 피어링 기능을 통하여 가상 네트워크에 생성된 로그인 서버들과 통신이 잘 이루어 지는지 확인해봅니다.

- 1. "가상머신" 페이지로 이동하여 동일한 방법으로 Windows 가상머신을 생성합니다. 모니터링용 서버로 사용될 가상머신의 기본 정보를 아래와 같이 입력합니다.
 - 이름 → ABC-MGMT-MON
 - 사용자 이름 → azureadmin / 암호 → Password@123
 - 리소스그룹 → RG-VM-PROD / 위치 → 미국 서부 2
 - VM 크기 → D2s v3 (2 vCores / 8 GB)




Windows Server 2016 선택 → 만들기 버튼 클릭



이름 → ABC-MGMT-MON, 사용자 이름 → azureadmin, 암호 → Password@123


리소스 그룹 \rightarrow RG-VM-PROD , 위치 \rightarrow 미국 서부 2




가상머신 사이즈 → D2s_v3

	B8ms	표준	범용	8	32	16	10800	64 GB	SSD	1,2,3	로딩 중
	D2s_v3	표준	범용	2	8	4	4000	16 GB	SSD	1,2,3	로딩 중
*	D4s_v3	표준	범용	4	16	8	8000	32 GB	SSD	1,2,3	로딩 중
	D8s v3	표준	범용	8	32	16	16000	64 GB	SSD	1.2.3	로딩 중
(1)	가격 로딩 중여기	를 클릭하여 가	격 계산기 열기								区
	선택										

- 2. Lab 3 에서 미리 생성해둔 MGMT 리소스 정보들을 가상머신 설정 항목에 적용합니다.
 - 가용성 집합 → AVS-MGMT
 - 가상 네트워크 → VNET-ABC-MGMT
 - 서브넷 → SUBNET-MGMT
 - 공용 IP 주소 → 정적(Static) IP
 - 네트워크 보안 그룹 → 고급 및 새로 만들기
 - 자동 종료 → 켜짐 및 UTC + 09:00(서울)




네트워크 보안 그룹 (고급 선택) → 새로 만들기 → MON-PRD-nsg




자동 종료 → 표준 시간대 (UTC+09:00) 서울로 변경

(실습과 같이 테스트 및 개발 용도에서는 사용하지 않는 시간에는 자동 종료 기능을 이용하여 비용을 절약할 수 있습니다.)




3. 가상머신의 설정을 모두 마치고, 마지막으로 해당 가상머신의 설정 값/비용 등을 확인할 수 있는 요약 페이지가 나타납니다. 내가 설정한 값이 맞는지 잘 확인한 뒤, 만들기 버튼을 클릭하여 가상머신을 생성합니다.




Step 2: 가상 네트워크간 피어링 설정

VNET-ABC-MGMT 에 가상머신 생성이 완료되면, VNET-ABC-PROD 와 VNET-ABC-MGMT 간 피어링 설정을 진행 합니다.


1. 가상머신 생성이 완료되면, 상단 검색 탭에서 "가상 네트워크" 서비스를 검색하여 가상 네트워크 페이지로 이동합니다.




2. VNET-ABC-PROD 를 선택하여 상세 페이지로 이동합니다.




3. 설정탭에서 피어링을 선택한 다음, 다음 그림에 표시된 대로 +추가 버튼을 클릭합니다.




- 4. 다음 정보를 입력하거나 선택하고, 나머지 설정에 대한 기본값을 그대로 적용한 다음, 확인을 선택합니다.
 - 이름 → prodTOmgmt
 - 가상 네트워크(타겟) → VNET-ABC-MGMT



5. 생성이 완료되면, VNET-ABC-MGMT 을 클릭하여 MGMT 가상 네트워크 페이지의 피어링 탭으로 이동합니다.



6. 위와 동일한 방법으로 피어링 메뉴에서, 다음 그림에 표시된 대로 +추가 버튼을 클릭합니다.




- 7. 다음 정보를 입력하거나 선택하고, 나머지 설정에 대한 기본값을 그대로 적용한 다음, 확인을 선택합니다.
 - 이름 → mgmtTOprod
 - 가상 네트워크(타겟) → VNET-ABC-PROD




Step 3-1: 피어링 적용 검증 (PRD01 가상머신 OS ICMP 허용 설정)

Step 2 까지의 피어링 설정이 모두 끝나면, 두 가상네트워크 내 각 생성된 가상머신 간의 통신을 통하여 피어링 적용을 검증합니다. ABC-LOGIN-MGMT 에서 이 가상머신을 ping 할 수 있도록 Windows 방화벽을 통해 ICMP 를 사용하도록 설정하는 단계입니다.


- ABC-LOGIN-PRD01 OS 에서 ICMP 허용 설정
- 1. "가상머신" 서비스 페이지로 이동하여, ABC-LOGIN-PRD01 가상머신 상세 페이지로 이동합니다.



2. 연결 버튼을 클릭하여, ABC-LOGIN-PRD01 로 RDP 접속을 진행합니다.




3. 가상머신 생성 시 입력하였던, 계정정보를 입력하여 가상머신에 접속합니다.




4. ABC-LOGIN-PRD01 가상머신에 접속하면 Windows 검색 창에서 Powershell 을 검색하여 실행하고 아래의 명령어를 실행시켜 운영체제로의 ICMP 통신을 허용하여 줍니다.

New-NetFirewallRule –DisplayName "Allow ICMPv4-In" –Protocol ICMPv4


ping 은 ICMP(Internet Control Message Protocol)를 사용하는데, ICMP 는 기본적으로 Windows 방화벽에서 허용되지 않습니다.



5. 설정이 잘 적용되었는지 출력 메시지를 통하여 확인합니다.




6. 추후 MGMT 가상머신 에서, 해당 가상머신으로 ping 과 RDP 테스트를 위한 사설 IP 정보도 확인하여 둡니다.




Step 3-2: 피어링 적용 검증 (Ping&RDP)

Step 3-1 까지의 설정이 모두 끝나면, ABC-MGMT-MON 가상머신에 접속하여 ABC-LOGIN-PRD01 로의 ping 과 RDP 접속을 통하여 네트워크 피어링 적용 검증을 진행합니다.

- ABC-MGMT-MON → ABC-LOGIN-PRD01 로의 통신 확인 (Ping and RDP)
- 1. "가상머신" 서비스 페이지로 이동하여, ABC-MGMT-MON 가상머신 상세 페이지로 이동합니다.




2. 상세 페이지에서 "연결" 버튼을 클릭하여, RDP 파일을 다운받고, ABC-MGMT-MON 로 RDP 접속을 합니다.



3. MGMT 가상머신으로 RDP 접속이 완료되면 CMD 창을 열어, ABC-LOGIN-PRD01 로의 ping 연결을 시도합니다. 아래 결과화면과 같이 정상적으로 ping 접속이 완료되어야 합니다. 네트워크 피어링을 통한 접속이 이루어졌음을 확인할 수 있습니다.

\$ping 10.10.0.4



4. 추가로 ABC-MGMT-MON 가상머신에서 ABC-LOGIN-PRD01(10.10.0.4)로의 RDP 접속도 실습도 진행합니다. RDP 접속 또한 잘 연결됨을 확인해 볼 수 있습니다.

