
盒子模型及元素类型

关于布局的概念

之前就已给大家提过了,在CSS的属性里面,我们把CSS的属性分为了2大类的属性,分别是样式属性和布局属性。样式是进行一些细节的微调,而布局是整体的排列,从今天开始我们就要慢慢的接触到布局(layout)

在现行的布局标准里面,我们常把布局分为四大类,想完成布局的学习就必须先完成布局的属性和规范 学习

- 1. 流式布局主要针对的是PC网页,它兼容强,缺点就是比较麻烦,有很多坑
- 2. 弹性布局主要针对的是移动端,它方便快捷,操作简单,依赖于弹性盒子与网格完成
- 3. 响应式布局是一种动态布局,页面的布局会根据不同的设备自动做出样式响应式,它界于PC,平板,移动端等多终端
- 4. 一个网页可以在不同设备,不同尺寸大小下面自动调整,自动适应,这种情况,我们叫自适应布局。自适应布局是需要借用于JS完成




现在我们要从基础的流式布局开始,并且要从标准流开始,就应该学习它的技术

盒子模型

什么是盒子模型?

盒子模型是流式布局当中一套标准技术,它包含四层,如下图扭不




盒子模型由外向内分别是4层

- 1. margin 外间距
- 2. border 边框
- 3. padding 内间距
- 4. content 内容


我们在布局的时候,可以将页面上面的每一个元素都认为是一个盒子,然后它们通过一定的规则将这个 盒子排列起来就构成了我们的网页

margin外间距


margin指的是2个元素之间的外间距,它接收1~4个值





```
1   .box {
2      width: 200px;
3      height: 200px;
4      border: 2px solid black;
5   }
```




现在我们分别去设置 margin 的值,然后看一下它的盒子模型的表现形式









margin:50px


margin:50px 60px

margin:50px 60px 70px

margin:50px 60px 70px 80px

- margin 的值设置是从上边开始的
- margin 只设置1个值代表四个方向都相同
- margin 设置2个值,第1个代表上边,第2个代表右边,剩下的参照对边
- margin 设置3个值,第1个代表上边,第2个代表右边,第3个代表下边,剩下的参照对边
- margin 设置4个值,从上边开始,依次顺时针一圈

margin 的设置总体上来请参考下面这一张图就可以了,margin有值就赋值,没值的就参照下面的图来进行



上边的 margin 属性是一个简写属性,本质上它是四个方向结合的,所以它可以拆开分开设置

- margin-left 设置左边的外间距
- margin-right 设置右边的外间距
- margin-top 设置上边的外间距
- margin-bottom 设置下边的外间距

关于auto的情况

第一步: 当我们在一个盒子上面设置 margin-left:auto 的时候,这个盒子会去最右边

1 margin-left:auto; /*盒子去了最右边*/

第二步: 我在在这个盒子上面再去添加 margin-right:auto,盒子就到正中间

- margin-left:auto;
 margin-right:auto;
- 第三步: 将上面的属性简写

1 margin: 0px auto;

第四步:因为网页本身是没有高度,所以上下边距这个0可以设置成 auto

1 margin:auto auto;

第五步: 再次简化代码

```
1 margin:auto;
```

结论:经过上在贩5个步骤的推断以后,我们得到了一个结果,如果想让一个盒子左右居中,直接使用 margin:auto 就可以了

margin的穿透与折叠

margin**的穿透现象**

请看现象

```
<style>
2
         .box{
3
              width: 300px;
4
              height: 300px;
5
              background-color: deeppink;
6
         .small-box{
7
              width: 100px;
8
9
              height: 100px;
              background-color: lightseagreen;
10
              margin-top: 150px;
11
          }
12
13 </style>
14
     <div class="box">
         <div class="small-box"></div>
15
     </div>
16
```

代码本意是在一个大盒子里面放一个小盒子,然后在小盒子的上面设置 margin-top ,这个时候却发生意外



这外时候我们可以看到,原本属于小盒子的 margin 穿过了外层的大盒子,体现在了大盒子的上面,这种现象就叫 margin 的穿透现象

解决方法

- 1. 在外层的大盒子上面添加一个 border-top 去解决,原因就是因为外边的盒子没有上边框,margin 穿透出去了
- 2. 使用CSS Hack去解决,使用 BFC 去解决【BFC其实是一指一些特殊的属性】,如 overflow 可以解决

margin的折叠现象

请看下边的代码

```
1 <style>
 2
        .box1{
 3
            width: 200px;
 4
            height: 100px;
            background-color: deeppink;
 5
 6
             margin-bottom: 20px;
 7
         }
 8
        .box2{
 9
             width: 200px;
10
             height: 100px;
11
             background-color: lightseagreen;
             margin-top: 50px;
12
13
         }
14 </style>
15
    <div class="box1">第一个盒子</div>
     <div class="box2">第二个盒子</div>
16
```





我们在上边的盒子上面添加了下间距 20px ,同时在下边的盒子上面添加了上间距 50px ,按照我们的理解,应该是70px,结果只有50px,这种现象的差异就是margin**的折叠现象**

margin的折叠指的是上下两个元素的上下间距在同时设置的时候,以大的一个为主

解决方法

1. 在上面两个元素中间给一个空元素,添加 BFC 的属性


2. 通过BFC去解决【TODO到后面的BFC章节再来讲】

无论是margin的穿透现象还是折叠现象,只存在于上下两个方法,左右不存在

padding内间距

内间距指的是盒子到内容的距离,它使用 padding 来表示,与 margin 的设置方法相同,也接收1~4值,同时也具备4个方向

- padding-left
- padding-right
- padding-top
- 4. padding-bottom



当我们在设置盒子的内间距的时候, 我们发现一个特点, 盒子会被撑大

```
1 .box{
2  width:200px;
3  height:100px;
4  border:2px solid black;
5  padding-left:50px;
6 }
```

在上面的代码里面,盒子的宽度被撑大了 50px

? 问题:如何在设置完padding以后保证盒子模型的大小不变呢?

box-sizing属性

box-sizing 这个属性用于表明盒子的 width/height 是设置在了内容content区域还是边框 border 区域, box-sizing 它有两个属性值

1. content-box 代表当前CSS里面的 width/height 设置在了 content 内容区域【默认值就是这个】

在这一种情况下,因为我们的 content 内容区域的大小固定了,所以当我们再去添加 padding 内间距的时候,整个盒子就会被撑大了

2. border-box 代表当前的CSS里面 width/height 设置在了 border 边框上面在这一种情况下,border 的大小就固定了

正同的盒子模型图就是box-sizing在不同情况下面的体现

