Capturing the electric field: Capacitors

捕捉电场:电容器

Capacitor: 电容器

电容器内部的电场是均匀的(恒定的)。


在电容器外面,电场是零。

$$C \equiv \frac{Q}{V}$$

C 电容 capacitance (单位F 法拉) [F] farad

Q

v 电压



Work and energy: 功和能量

$$W = \int_{a}^{b} \vec{F} \cdot d\vec{l} = -\int_{a}^{b} q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_{a}^{b} \nabla \vec{V} \cdot d\vec{l}$$
$$W = q \vec{V}(b) - q \vec{V}(a) = q \vec{V}$$



Charging Capacitor: 充电电容

为电容器充电所做的功,从q=0到q=Q

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq$$

$$W = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

因为 Q = C V

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

能量储存在电容里

容量增加。这意味着你可以在这样的电容器中存储更多的能量。

Conductors and Dielectrics (insulators): 导体和电介质 (绝缘体)

1. Conductors

Inside the conductor

 $E\!=\!0$ no electric field $ho\!=\!0$ no free charges

Tangential 切向的分量 Perpendicular 垂直的分量

On the surface of the conductor

 E_t =0 no tangential component E_n = $\frac{O}{E_0}$ perpendicular component

电偶极距

dipolemoment

从-q指向+q的矢径r和电量q的乘积定义为电偶极子的<u>电矩</u>,也称电偶极矩。

数学表达式

n=ar

2. Dielectrics (insulators)

电偶极距: electric dipole moment:

 \vec{p}


作用于偶极子的力矩:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

电偶极子 (electric dipole) 是两个等量异号点电荷组成的系统。 电偶极子的特征用电偶极矩 p=q1 描述。

在距离远超于两个点电荷相隔距离之处,物理电偶极子所产生的电场,可以近似为其电偶极距所产生的电场。

电偶极子在均匀外电场E中所受的合力和合力矩



所以电偶极子在电场作用下总要使电矩p转到E的方向上,达到稳定平衡状态。

$$\vec{P} \equiv \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\sum_{i} \vec{p}_{i}}{\Delta v}$$

极化矢量是电偶极矩的体积密度

3. Relationship

 $\vec{P} \sim \vec{E}$

外部电场E越大,电介质的极化P越大

Linear dielectric 线性电解质

$$\vec{P} \sim \vec{E}$$

Piezoelectric materials 压电材料 (不是线性的)

$$\vec{P} = \epsilon_0 \; \chi_e \; \vec{E}$$

 χ_e - electric susceptibility

Electric field in dielectrics 电介质中的电场

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{ext}} + \vec{E}_{\text{int}}$$

 \vec{E}_{ext} generated by free charges

 $ec{E}_{ ext{int}}$ generated by bound charges

$$\vec{D}=\epsilon_0\left(1+\chi_e\right)\vec{E}=\epsilon\;\vec{E}=\epsilon_0\;\epsilon_{\rm r}\;\vec{E}$$
 Permittivity of the material 材料的介电常数

$$\epsilon = \epsilon_0 \left(1 + \chi_e \right)$$

relative permittivity (dielectric constant) 相对介电常数 (介电常数)

$$\epsilon_r=1+\chi_e=rac{\epsilon}{\epsilon_0}$$
 这个常数材料与材料之间不同。

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r \vec{E})$$

$$C = \epsilon_r C_{vac}$$



Permittivity 介电常数