Физика. Занятие №3, 23.09.2024

Рудяк А.С., СГУ им. Чернышевского 2 курс, «Программная инженерия»


Саратов, 2024

Содержание

Проводники в электростатическом поле	. 2
Диэлектрики в электростатическом поле	
Полупроводники в электростатическом поле	. 7
Основная задача электростатики	10
Постоянный электрический ток	11

Проводники в электростатическом поле $C=rac{q(t)}{arphi_1}-arphi_2=rac{q}{U}=rac{\sigma S}{Ed}=rac{\sigma S arepsilon_0}{\sigma d}=rac{S arepsilon_0}{d}$

$$\begin{split} C &= \frac{q(t)}{\varphi_1} - \varphi_2 = \frac{q}{U} = \frac{\sigma S}{Ed} = \frac{\sigma S \varepsilon_0}{\sigma d} = \frac{S \varepsilon_0}{d} \\ \varphi &= \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\ C &= \frac{\varepsilon}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} = \varepsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \\ C &= \frac{\varepsilon l}{2 \ln \left(\frac{b}{a} \right)} \end{split}$$




При параллельном соединении разности потенциалов между обкладками обоих конденсаторов одинаковы, заряды обкладок складываются: $q=q_1+q_2$, емкость батареи: $C=C_1+C_2$

$$C = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

При последовательном соединении средние пластины, соединенные между собой, электризуются через влияние, а потому их заряды равны и противоположны по знаку, емкость батареи:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$




$$\begin{split} dA &= Udq \ U = q_C \Rightarrow dA = \frac{qdq}{C} \\ W &= \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2} \end{split}$$

Обобщим полученный результат на любые поля. Возьмем плоский конденсатор $C=\frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} \Rightarrow U=ed$

$$\begin{split} dW &= \omega dV, W = \int_V \omega dV, W = \int_V \omega(x,y,z) dx dy dz \\ \omega &= \frac{C(Ed)^2}{2Sd} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S(Ed)^2}{d2Sd} \Rightarrow \omega = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2} \end{split}$$

Диэлектрики в электростатическом поле



Полярные диэлектрики (к ним относятся $H_2O, CO, NH,)$ — это диэоектрики, молекулы которых имеют асиметричное строение, т.е. центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Таким образом, этим полекулы в отсутствие внешнего электрического поля представляют собой дипль.

Неполярные диэлектрики (H_2, O_2, N_2) — это диэлектрики, молекулы которых имеют симметричное строение.


Ионные диэлектрики (вещества с кристаллической структурой, (Na Cl, K Cl, K Br) — это диэлектрики, молекулы которых имеют ионное строение. Диэлектрик представляет собой ионную кристаллическую решетку с чередованием ионов разных знаков, т.е. диэлектрик можно рассматривать как две подрешетки противоположных зарядов вдвинутых одна в другую.

Смещение электрических зарядов вещества под действием электрического поля называется поляризацией. Степень поляризации диэлектрика характеризуется величиной, называемой вектором поляризации (или поляризованностью). Вектор поляризации

определяется как суммарный дипольный момент единицы объема диэлектрика и равен

$$\begin{split} \overline{P} &= \frac{p_V}{V} = \frac{\sum_i \overline{p_{li}}}{V} \ [\text{(Кл м)/м^3} = \text{Кл / м^2}] \\ \overline{p_l} &= \beta \varepsilon_0 E \end{split}$$

Для неполярного диэлектрика — линейная зависимость (1). Для полярного диэлектрика — логарифмическая зависимость (2).



При определенной величине E достигается такое состояние, когда дипольные моменты всех молекул направлены по полю, т.е. наступает насыщение и модуль вектора поляризации достигает $P_{\rm hac}$

Связь между вектором \mathbf{P} и σ

Объём цилиндра:
$$\Delta V = \Delta S_{\text{перп}} \cdot l = \Delta S \cdot l \cos(\alpha)$$

Цилиндр — макродиполь. Электрический дипольный момент: $p_1 = ql = \sigma' \cdot \Delta S \cdot l$

Поляризованность: $P = \frac{p_l}{\Delta V}$


$$p_1 = P \cdot \Delta V = P \cdot \Delta S \cdot l \cos(\alpha)$$

$$P\cos(\alpha) = \sigma'$$

 P_n — проекция вектора поляризованности на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика.

 P_n — численно равна электрическому заряду, смещаемому через единичную площадку в направлении положительной нормали к ней.

$$P_n = \sigma' = \kappa \varepsilon_0 E$$



По принципу суперпозиции $E=E_0-E'$ Поле, образованное связанными зарядами E' = sigma' / epsilon_0

1)
$$E = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$
 2) $\overline{P} = \kappa \varepsilon_0 \overline{E}$ 3) $P = \sigma'$

Из 1-3 следует:

$$E=E_0-\tfrac{\kappa\varepsilon_0 E}{\varepsilon_0}$$

1)
$$E_0 = (1+\kappa)E$$
 2) $\varepsilon = 1+\kappa$

Из 1,2 следует:

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E}$$

<u>Физический смысл диэлектрической проницаемости</u> заключается в том, что она показывает во сколько раз ослабляется поле внутри диэлектрика

По теореме О.-Г:
$$\oint \overline{E}d\overline{S} = \frac{q_{\text{своб}} + q_{\text{пол}}}{\varepsilon_0}$$
 $\oint \overline{D}d\overline{S} = \int_V \div \overline{D}dV = \int_v \rho dV \Rightarrow \div \overline{D} = \rho$

Полупроводники в электростатическом поле



- Атомы кристаллических полупроводников связаны ковалентными связями, при которых валентные электроны становятся общими для соседних атомов
- При температурах близких к абсолютному нулю в п/п нет свободных электронов
- При возрастании температуры энергия (всех) электронов растет. Валентные электроны могут покинуть атом, в результате растет число свободных электронов и их энергия
- Априори можно утверждать, что главным свойством полупроводников является уменьшение ширины запрещенной зоны

Среднее значение энергии теплового движения электронов при комнатной температуре составляет примерно 0,04 эВ.

При T=0 в зоне проводимости электронов нет, в валентной зоне все состояния заняты и наш кристалл будет демонстрировать чисто диэлектрические свойства.


При конечной температуре возникнет некоторое количество электронов и дырок, причем в силу общей электронейтральности и их концентрации совпадают $n_e=n_h$. Эти термоактивированные носители заряда называют также собственными носителями заряда, а о таком полупроводнике говорят как о полупроводнике с собственной проводимостью.


Электроны и дырки являются фермионами, для них применимо распределение Ферми-Дирака. Поэтому концентрации электронов и дырок равны

$$\begin{split} n_{e,h} &= 2 \int n \left(\varepsilon_{e,h}\right) \frac{d^3 \overline{q_{e,h}}}{(2\pi)^3} \\ n \left(\varepsilon_{e,h}\right) &= \frac{1}{\exp((\varepsilon_{e,h}) \pm \mu) l T} + 1 \\ n_e &= 2 \left(\frac{m_e T}{2\pi h^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_g - \mu}{T}} \\ n_h &= 2 \left(\frac{m_h T}{2\pi h^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu}{T}} \end{split}$$

Собственная проводимость полупроводника пропорциональная числу носителей заряда, зависит от температуры по закону:

$$\sigma = \sigma_c e^{-\frac{W_g}{2k_BT}}$$







Уровень Ферми твердого тела — это термодинамическая работа, необходимая для добавления одного электрона к телу.

Основная задача электростатики

Нахождение решения дифференциальных уравнений Пуассона и Лапласа

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}y^2} + \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Уравнение Пуассона описывает распределение потенциалов в пространстве, если электрическое поле создано системой проводников и в пространстве между проводниками имеются свободные заряды.

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}y^2} + \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}z^2} = 0$$

Уравнение Лапласа описывает распределение потенциалов в пространстве, если электрическое поле создано системой проводников и в пространстве между проводниками нет свободных зарядов.

Постоянный электрический ток


Электрический ток — упорядоченное движение электрических зарядов.

Ток проводимости (ток в проводниках) — движение микрозарядов в макротеле.

Конвекционный ток — движение макроскопических заряженных тел в пространстве

Ток в вакууме — движение микрозарядов в вакууме.

Наведенный ток — это механизм преобразования энергии источника в энергию токов или электромагнитных колебаний во внешней цепи.



Пусть заряд q от некоторого источника влетает в пространство, ограниченное двумя металлическими поверхностями (сетками). Известно, что заряд наводит на металлической поверхности заряды противопололожного знака. Поле двойного заряженного слоя $E_1 > E_2 \to \varphi_1 > \varphi_2$

Тогда во внешней цепи возникает разность потенциалов, следовательно, ток, называемый наведенным.

Условия возникновения тока:

- 1. Нужны носители тока, то есть заряды (свободные или почти свободные)
 - 1. В проводниках первого рода свободные электроны
 - 2. В полупроводниках электроны и "дырки" (валентные электроны)
 - 3. В электролитах Ионные
 - 4. В плазме свободные электроны и положительные ионы
- 2. Надо нарушить равновесие заряда в проводящей среде, т.е. необходимо наличие в среде электрического поля, энергия которого затрачивалась бы на перемещение электрических зарядов.