

LAB 2: TẠO MỘT MACHINE MỚI

Chay CPUSim (Cpusim4.bat)


- 1. Tạo Machine mới
- Tạo Machine mới từ file mặc định
 - o File/ Save machine as...
 - o Đặt tên là Machine-new.cpu




- Chỉnh sửa các thông số phần cứng của CPU và Main memory trong Machinenew
 - Chọn Modify → chọn Hardware Modules...




- Chỉnh sửa các thanh ghi trong CPU: trong mục Type of Module → chọn Register
 - o Các thanh ghi dữ liệu, thanh ghi lệnh dài 32 bit,
 - o Lệnh: 8 bit mã lệnh (opcode) và 24 bit địa chỉ (address),
 - Thanh ghi trạng thái (status) 3 bit,
 - o Các thanh ghi địa chỉ dài 24 bit.




Quan sát thay đổi cấu trúc của CPU (cửa sổ bên trái)




○ Chỉnh sửa Main memory: trong mục Type of Module → chọn RAM




Thay đổi length thành 28 = 256 Byte (8 bit địa chỉ) (Thực tế với 24 bít địa chỉ thì dung lượng bộ nhớ tối đa có thể địa chỉ hóa được là 224= 16,777,216 Byte. Tuy nhiên, do hạn chế của phần mềm CPUSim, nên chỉ thiết lập 256 Byte).



Quan sát thay đổi ở cửa sổ Main (RAM) (Bên phải).




- o Lưu thay đổi thông số phần cứng: File/ Save machine
- Chỉnh sửa các vi lệnh cho phù hợp
 - o Modify → Microinstructions...
 - O Sửa các lệnh truyền dữ liệu từ Thanh ghi đến Thanh ghi: chọn TransferRtoR




- Các thanh ghi dữ liệu, thanh ghi lệnh dài 32 bit
- Lệnh: 8 bit mã lệnh (opcode) và 24 bit địa chỉ (address)


- o Các thanh ghi địa chỉ 24 bit
- Thay các phần 4→15 thành 8→31 (Phần Address trong lệnh)
- o Nhấn OK



Sửa lệnh tăng thanh ghi pc: chọn Increment




O Thay name thành Inc4-pc và delta thành 4 (Úng với 4 Byte (32 bit))




Lưu thay đổi: File/ Save machine

- Chỉnh sửa các lệnh

- Modify → Machine instructions...
- o Chọn Edit Fields...




Sửa addr và unused thành 24 bít, op (opcode) thành 8 bít \rightarrow nhấn OK




- Kiểm tra các lệnh còn lại. Các lệnh còn lại sẽ được tự động thay đổi theo.
- Lưu thay đổi: File → Save machine

2. Tạo chương trình mới

- File \rightarrow Save text as...
- Đặt tên file: Prog-new.a



- Sửa khai báo biến sum thành 4 byte



- File \rightarrow Save text

3. Chạy lại chương trình Prog-new.a (Theo Lab 1, II, Mục 4)

- Chạy theo từng lệnh
- Quan sát và ghi kết quả vào file Lab2_KQ-Tao Machine moi.docx
- Chạy theo từng vi lệnh
- Quan sát và ghi kết quả vào file Lab2_KQ-Tao Machine moi.docx