# AB实验框架与流程

## 1. 实验框架

### A/B测试的规范框架

#### 确定目标和假设

分析问题,确定想要达到的 结果

提出解决业务问题的大致方 案/方向

从大致的解决方案中提取出 具体的假设

优化目标: 把假设变得更加 具体, 并且目标可被量化

#### 选取评价指标

根据业务或产品所处的阶 段来选取

如果目标比较抽象,则采 用定性+定量相结合的方法

参考其他公司相似的实验或 研究,根据自身去借鉴

评价指标的特征:可测量性;可归因性;敏感性和稳定性

### 选取实验对象的 单位

用户层面 访问层面 页面层面

实验单位要和评价指标的 单位保持一致

保证用户体验的连贯性

样本量要尽可能多

### 选取实验样本量

计算试验所需时间: 总样本量 / 每天可以得到 的样本量

两组样本量应保持相等

估算两组评价指标的差值δ

计算两组的综合方差

#### 分析测试结果

查看测试结果的时间: 考虑样本量大小,以及指 标周期性变化的因素

合理性检验: 检验两组样本量比例 检验两组中特征的分布

分析测试结果: P值法 置信区间法

- 1. 从业务问题出发,确定AB测试的目标和假设
- 2. 确定AB测试的评价指标
  - 确定触发条件
  - 定义实验中的用户
  - 确定用户使用功能的时间窗口期
  - 指标类型:
    - 核心指标: 用以监控评估实验效果;
    - 辅助指标:辅助核心指标,用以评估实验效果
    - 不变指标:用以评估实验环境变化;
    - 负面指标:用于观测实验风险;
- 3. 选取实验对象的单位
  - 用户ID, IP地址, Cookies ID等
- 4. 明确置信水平、统计功效、想要观测的最小变化量来计算所需的样本大小
  - 确定统计量,及用来计算最小样本量大小:
    - 显著性水平
    - Power

- 实验组、对照组的综合方差
- 实验组、对照组的评价指标差值
  - 可以根据经验确定
- 5. 确定分流策略和实验所需的时间
  - 确定好样本量之后便可以开始正式分组了。
  - 需要注意多实验开启时,需要正交分流,防止实验之间的交互影响。
- 6. 分析测试结果
  - 合理性检验:保证测试的质量、确保AB测试具体实施过程符合预期设计
    - 使用护栏指标检验:
      - 实验组、对照组样本大小比例
      - 实验组、对照组中的特征分布是否相似
- 7. 正式分析结果
  - 计算P值、置信区间

## 2. AB实验场景

AB实验又称为受控实验(Controlled Experiment)或者对照实验。AB实验的概念来自生物医学的双盲测试,双盲测试中病人被随机分成两组,在不知情的情况下分别给予安慰剂和测试用药,经过一段时间的实验后,比较这两组病人的表现是否具有显著的差异,从而确定测试用药是否有效。

### 2.1 AB测试中不适用的场景

- 1. 当没有办法**控制想要测试的变量** 时: AB测试是控制变量实验,而控制变量前提是我们能够人为控制,例如一些需要用户自己个人选择决定的变量
- 2. 当有重大事件发布时: 例如新产品、新业务的发布,或者产品形象的变化
  - 例如产品代言人、公司的商标
- 3. 当用户数量很少时: 当流量很少时, 很难在短时间内达到所需要的样本量
- 4. 不适用对一些初期不成熟想法的验证

## 2.2 AB实验无法使用时的替代方法

### 2.2.1 用户研究

用户研究适用于 AB 测试无法进行时,比如新产品业务发布前的测评,我们就可以通过直接或间接的方式,和用户交流沟通来获取信息,从而判断相应的变化会对用户产生什么影响。

1. 深度用户体验研究 (Deep User Experience Research): 通过 选取几个潜在用户进行深度的信息提取,比如通过用户眼球的运动来追踪用户的选择过程的眼动研究,或者用户自己记录的日记研究

- **2.** 焦点小组 (Focus Group): 有引导的小组讨论,由主持人把潜在的用户组织起来,引导大家讨论不同的话题,然后根据大家在讨论中发表的不同意见,综合得出反馈意见。
- 3. 调查问卷 (Survey): 通过事先设计好的问题,选择题或开放性问题,将问题做成问卷发给潜在用户

### 2.2.2 因果推断

当AB测试不适用时,因果推断方法可以帮助评估因果关系或比较不同组之间的效果,见后续。

## 3. 实验指标 - 选取具体的实验指标

#### 选取评价指标的规则:

- 评价指标通常是短期的、比较敏感、有很强的可操作性,例如点击率、转化率、人均使用时长等。
- 评价指标需要满足一下特征:
  - 可归因性:
  - 可测量性: 需要可以被量化
  - 敏感性: 指标要能敏感地反映出实验中变量的变化
  - 稳定性: 其他因素变化了, 指标要能保持相对的稳定

#### 具体步骤:

- 1. 清楚业务产品当前所处的阶段,根据阶段的目标,确定评价指标:例如起步阶段、发展阶段、成熟阶段
- **2.** 如果目标较抽象,则采用定性+定量结合的方法:问卷调查、用户调研等定性方法,将定性的调研结果与定量的用户使用行为分析结合
- **3.** 有条件,则可以通过公开或非公开的渠道,参考其他公司相似的实验或研究,根据自身实际情况借鉴他们使用的评价指标

当需要综合考虑多个指标时,我们需要综合考虑改动所带来的好处和潜在的损失,结合多个指标,构建一个总体评价标准 (Overall Evaluation Criteria, 简称 **OEC**)。


当要考察的事物包含多个方面时,只有综合各方面的指标,才能把握总体的好坏。这也是使用 OEC 最明显的一个好处。最常见的一类 OEC,就 是亚马逊的这种结合变化带来的潜在收益和损失的 OEC。需要注意的是,这里的"损失"还有可能是护栏指标,也就是说 OEC 有可能会包含护栏指标。

▼ 使用 OEC 的另一个好处就是可以避免多重检验问题(Multiple Testing Problem)。如果我们不把不同的指标加权结合起来分析,而是单独比较它们,就会出现多重检验的问题,导致 A/B 测试的结果不准确。多重检验问题是 A/B 测试中一个非常常见的误区.

## 4. 实验对象 - 如何选取实验单位

理解误区:实验单位不就是用户吗?

除了测试系统的表现外,在绝大部分情况下,准确地说,实验单位都是用户的行为。因为<mark>我们在产品、营销、业务上所做的调整,本质上都是为了观察用户的行为是否会有相应的变化</mark>。



## 4.1 用户层面

用户层面是指,把单个的用户作为最小单位,也就是以用户为单位来划分实验组和对照组。

• 用户ID: 用户注册、登录时的用户名、手机号、电子邮箱,等等

特点:稳定,不易改变

- 匿名ID: 用户浏览网页时产生的cookies
  - Cookies 是用户浏览网页时随机生成的,并不需要用户注册、登录。
  - Cookies 一般 不包含个人信息,而且可以被抹除,因此准确度不如用户 ID 高。
  - Cookies 仅限于该操作系统内部,和用户浏览时使用的设备或者浏览器有很大关系。
- 设备ID:

- 和设备绑定的,一旦出厂就不可改变。
- 如果用户和家人、朋友共享上网设备的话,它就不能区分用户了。

#### • IP地址:

- 和实际的地理位置以及使用的网络都有关系。
- 同一个用户,即使用同一个设备,在不同的地方上网,IP 地址也是不同的。
- 在一些大的互联网提供商中,很多用户往往共享一个 IP 地址。所以,IP 地址的准确度是最差的,一般只有在用户 ID、匿名 ID 和设备 ID 都得不到的情况下,才考虑使用 IP 地址。

### 4.2 访问层面

把用户的每次访问作为一个最小单位。

我们怎么定义一次访问的开始和结束呢?

- 访问的开始很好理解,就是进入到这个网站或者 App 的那一瞬间。
- 难点就在于怎么定义一次访问的结束。在一次访问中,我们可能会点开不同的页面,上下左右滑动一番,然后退出; 也有可能只是访问了一下没有啥操作,甚至都没有退出,就进入了其他的页面或者 App。

如果一个用户经常访问的话,就会有很多个不同的访问 ID。那在进行 A/B 测试的时候,如果以访问层面作为实验单位,就可能会出现一个用户既在实验组又在对照组的问题。

比如,我今天和昨天都访问了极客时间 App,相当于我有两个访问 ID,如果以访问 ID 作为实验单位的话,我就有可能同时出现在对照组和实验组当中。

### 4.3 页面层面

页面层面指的是把每一个新的页面浏览为最小单位。

关键词"新的": 它指的是即使是相同的页面,如果它们被相同的人在不同的时间浏览,也会被算作不同的页面。

举个例子,我先浏览了极客时间的首页,然后点进一个专栏,最后又回到了首页。那么如果以页面 浏览 ID 作为实验单位的话,这两个首页的页面浏览 ID 就有可能一个被分配到实验组,一个被分配 到对照组。

### 4.4 三种层面的对比

- 1. 从变化是否易被察觉考虑:
  - 访问层面和页面层面的单位,比较适合变化不易被用户察觉的 A/B 测试,比如测试算法的改进、不同广告的效果等等;
  - 如果变化是容易被用户察觉的,那么建议你选择用户层面的单位。不然可能会使得同一个用户,一下体验到好用的新功能,一下功能又没了,会让用户感到困惑、甚至沮丧,影响体验。

#### 2. 实验单位的细粒度:

- 从用户层面到访问层面再到页面层面,实验单位颗粒度越来越细,相应地可以从中获得更多的样本量。
- 一个用户可以有多个访问,而一个访问又可以包含多个页面浏览。

在改动容易被察觉的情况下,以用户层面的实验单位的实验可能短时间没法获取足够样本量,在这种情况下,如果样本量不足,那就要和业务去沟通,明确样本量不足,需要更多的时间做测试,而不是选取颗粒度更小的单位。

如果不能说服业务方增加测试时间的话,我们就要通过其他方法来弥补样本量不足会给实验造成的 影响,比如:

- 增加这次 A/B 测试使用的流量在总流量中的比例
- 选用波动性(方差)更小的评价指标等方法

## 4.5 总结选取实验单位的原则

1. 保证用户体验的连贯性。

同一个用户同时出现在实验组和对照组,就会体验到不同的功能、得到不同的体验。这种体验的不连贯性,就会给用户带来困惑和沮丧,很容易导致用户流失。

2. 实验单位应与评价指标的单位保持一致。

A/B 测试的一个前提是<mark>实验单位相互独立且分布相同的</mark>,简称 IID。如果两个单位不一致,就会违反相互独立这一前提,破坏了 A/B 测试的理论基础,从而导致实验结果不准确。

3. 样本数量要尽可能多。

在 A/B 测试中,样本数量越多,实验结果就越准确。但增加样本量的方法有很多,我们绝 对不能因为要获得更多的样本量,就选择颗粒度更细的实验单位,而不考虑前面两个原则。

## 5. 样本量的选择

样本量越大,样本所具有的代表性才越强:

因为当样本数量很少的时候,实验容易被新的样本点带偏,造成了<mark>实验结果不稳定</mark>,难以得出确信的结论。相反的,样本数量变多,实验说服性也更强。

但在实际业务中, 样本量其实是越少越好。

A/B 需要做多长时间的一个公式: A/B 测试所需的时间 = 总样本量 / 每天可以得到的样本量。

而在实际操作时,需要考虑以下因素:

- 流量有限:公司流量有限,不合理分配流量,产品迭代速度会大大降低 从公式就能看出来,样本量越小,意味着实验所进行的时间越短。在实际业务场景中,时间 往往是最宝贵的资源,毕竟,快速迭代贵在一个"快"字。
- 2. 试错成本大

如果使用50%的流量进行实验,一周后结果表明实验组的总收入下降了20%。算下来,实验在一周内给整个公司带来了10%的损失。试错成本太高。

实验范围越小,样本量越小,试错成本就会越低

实践和理论上对样本量的需求,其实是一对矛盾。所以,我们就要在统计理论和实际业务场景这两者中间做一个平衡:在 A/B 测试中,既要保证样本量足够大,又要把实验控制在尽可能短的时间内。

需要计算满足实验要求的最小样本量,最小样本量是根据统计功效进行计算的

主要分两类: 绝对值类(例如: UV) 和比率类(例如: 点击率)

### 5.1 最小样本量计算公式-绝对值类

$$\mathrm{n} = 2 imes rac{\left(Z_{rac{lpha}{2}} + Z_{1-eta}
ight)^2}{\left(rac{\Delta}{\sigma_{\mathrm{pooled}}}
ight)^2} = 2 imes rac{\left(Z_{rac{lpha}{2}} + Z_{power}
ight)^2}{\left(rac{\Delta}{\sigma_{\mathrm{pooled}}}
ight)^2}$$

#### 理解:

- $Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$  为  $\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$  对应的 Z Score。
- Z<sub>Power</sub> 为 Power 对应的 Z Score。
- Δ 为实验组和对照组评价指标的差值。
  - 如果两个版本的均值差别巨大,也不太需要多少样本,就能达到统计显著
  - 两组数值的差异,如点击率1%到1.5%,那么Δ就是0.5%(这个差异需要根据实施变化 后所需成本和收益是否达到预期来估算)
- $\sigma_{\text{pooled}}^2$  为实验组和对照组的综合方差 (Pooled Variance)。
  - 组间的标准差越小,代表两组差异的趋势越稳定。越容易观测到显著的统计结果

在公式中,样本量主要由统计显著性 $\alpha$ ,统计功效 Power,评价指标差值  $\Delta$  和 综合方差  $\sigma_{pooled}$ 决定。 因此样本量大小的调整依靠这四个因素。

## 5.2 实践中计算

绝大部分的 A/B 测试都会遵循统计中的惯例: 把显著水平设置为默认的 5%, 把 Power 设置为默认的 80%, 这样的话我们就确定了公式中的 Z 分数,而且四个因素也确定了两个(α、Power),因此样本量计算公式可以简化为:

$$npprox rac{16*\sigma_{
m pooled}^2}{\Delta^2}$$

那么,样本量大小就主要取决于剩下的两个因素:

- 实验组和对照组的综合方差  $\sigma_{\text{pooled}}^2$
- 两组评价指标的差值  $\Delta$

### 5.2.1 综合方差的计算

综合方差的计算公式如下:

$$\sigma_{pooled}^2 = rac{(n_{treat} - 1) \cdot s_{treat}^2 + (n_{control} - 1) \cdot s_{control}^2}{n_{treat} + n_{control} - 2}$$

其中,实验组的样本方差为  $s_1^{treat}$ ,对照组的样本方差为  $s_{control}^2$ ,而实验组和对照组的样本大小分别为  $n_{treat}$ 和  $n_{control}$ 

这个公式基于自由度为  $n_{treat} + n_{control} - 2$ 的t分布,用于将两组样本的方差合并成一个总体方差。

综合方差在统计假设检验和置信区间估计中非常有用,因为它能更好地估计总体方差,从而提高了 统计分析的准确性。

### 5.2.2 两组评价指标的差值

两组评价指标的差值  $\Delta$ 的计算公式如下:

$$\Delta = \overline{X}_{treat} - \overline{X}_{control}$$

对于每个组,计算评价指标的平均值,这可以通过将所有数据点相加并除以样本大小来完成。对于实验组,表示为 $\overline{X}_{treat}$ ,对于对照组,表示为 $\overline{X}_{control}$ 。

### 5.3 比例类最小样本量

可以使用以下公式计算比例类AB实验的最小样本量:

$$egin{aligned} n = 2 imes rac{\left(Z_{rac{lpha}{2}} + Z_{power}
ight)^2}{rac{\Delta^2}{\sigma_{pooled}^2}} \ &= 2 imes rac{\left(Z_{lpha/2} + Z_{1-eta}
ight)^2}{rac{(p_1 - p_2)^2}{(p_1 \cdot (1 - p_1) + p_2 \cdot (1 - p_2))}} \end{aligned}$$

## 6. 流量分配

通常网站会利用分层和分流的机制保证本站的流量高可用,原因有以下几点:

- 1. 网站的流量是有限的
- 2. 实验的对象是多层的或同一层内互不干扰的
  - 多层: 例如网站不仅仅有UI层(界面),通常还有算法层等。
  - 同一层内互不干扰: 例如网站的推荐位有多个(首页推荐位、商详页推荐位)。
- 3. AB 实验的需求是大量的

### 6.1 分层规则


根据不同的实验共享流量的情况下,不同的实验之间是否会产生干扰,将实验类型分为正交实验和互斥 实验

为了更充分、更高效的使用流量,实际往往是多组试验同时存在,既有正交,又有互斥。

### 6.1.1 正交实验

正交实验:每个独立实验为一层,层与层之间流量是正交的,一份流量穿越每层实验时,都会再次随机 打散,且随机效果离散。

正交是指用户进入所有的实验之间没有必然关系。比如进入X层的用户再进入Y层也是均匀分布的,而不是集中在某一块区间内。



#### 如何理解正交?


例如:我们有100个兵乓球,随机拿出来50个染成蓝色,50个染成白色,则我们有蓝色、白色兵乓球各50个,现在我们把这100个兵乓球重新放在袋子中摇匀,随机拿出50个兵乓球,那么这50个兵乓球颜色蓝色和白色各25。

正交实验的意义:各分层之间的流量是正交的,可以保证不同流量层的实验不会互相影响。将一个实验A的实验组和对照组的流量随机均匀分给另一个实验B的实验组和对照组,由于分配是均匀的,所以实验A对实验B的影响被均匀打散,从而避免实验A对实验B的结果产生影响。

### 6.1.2 互斥实验

互斥实验:实验在同一层拆分流量,且不论如何拆分,不同组的流量是不重叠的。

指两个实验流量独立,用户只能进入其中一个实验。比如进入X实验的用户就不能进入Y实验。



#### 如何理解互斥?

例如:我们有100个兵乓球,每25个为一组,分别染成蓝、白、橘、绿。若X实验拿的是蓝色、白色则Y实验只能拿橘色和绿色,我们说X实验的和Y实验是互斥的。


### 6.2 随机分流


所谓"同质性"就是保证对可能影响实验指标的因素,实验组和对照组应该是一致的。

为了保证不同的组的样本的"同质性",最简单的办法就是随机,将总样本完全随机分成不同组,基本上能保证不同组样本的同质。这也是业内目前最常见的A/B实验分流算法——随机分流。

随机分流算法是业内最常见的A/B实验分流算法,能够满足大部分A/B实验场景,比如广告投放、UI样式、营销派券等场景对A/B实验的诉求。随机分流算法的设计也较为简单,通过将分流ID(用户ID/司机ID等)随机分到不同组的任意一组即可。

但需要特别注意的是,A/B实验一般都需要满足:进组的用户不再出组,即:同一个分流id,在不调整分组流量占比的情况下,无论多少次进入A/B实验,都应该在同一个分组。





## 6.3 Summary

在 AB 测试中,流量分割策略是指如何将流量平均分配到控制组(control group)和实验组(experiment group)中。这是非常重要的,因为如果流量分配不均匀,就可能对结果造成影响。

下面是一些设计流量分割策略的建议:

- 1. 尽量平均地分配流量: 尽量将流量平均分配到控制组和实验组中,这样可以减少因流量分配不均匀对结果的影响。
- **2.** 考虑流量来源:如果流量来源不同,则可能会对结果产生影响。因此,应尽量使流量来源相似,例如,如果有多个渠道 ,则应尽量使每个渠道的流量比例相似。
- **3.** 考虑流量特征:如果流量中存在某些特征,例如地区、设备类型、浏览器等,则应尽量使控制组和实验组的流量特征相似。
- **4.** 使用随机分配:可以使用随机分配的方法将流量分配到控制组和实验组中,这样可以最大程度地减少因人为因素对结果的影响。

## 7. 分析实验结果前的检查

## 7.1 实验有效天数

实验的有效天数的确定需要考虑两个因素:

- 试验进行多少天能达到流量的最小样本量
- 同时还要考虑到用户的行为周期和适应期

#### 用户的行为周期

部分行业用行为存在周期性,例如电商用户购买行为,周末与工作日有显著差异。故实验有效 天数应覆盖一个完整的用户行为周期。

#### 用户适应期

如果进行的样式改版一类的实验,新版本上线用户会因为新奇效应而存在一定得适应期。故应 考虑适应期在实验有效天数内,然后再分析实验结果。适应期的长短通常以足量用户流量参与 试验后的2到3天为宜。

### 7.2 完整性检查

进行实验结果评估前,应该先进行完整性检查(Sanity Checks),确保已经恰当地完成了实验。

实验中有太多环节可能导致实验结果是无效的。例如实验分配失误,导致实验组和对照组无法进行对比;又或者数据收集过程出错了。在评估前,应该对实验检查。


如果完整性检查都失败,则可能背后的实验设计、基础设施或数据处理都是有问题的。

- 检查一些不变量是不是在实验中真的没有发生变化。例如实验单元数量是否在实验前后大致相同。
- 如果检查失败了,则不再对实验结果分析,而是直接分析为什么完整性检查失败了。
  - 可能是技术上的错误,与工程师一起检查,可能是实验架构出错
  - ! 回顾性分析,尝试从数据采集方面重新进行实验分组
  - 利用在实验前后、实验中对比,可能是实验设置出错

### 7.3 合理性检验 - 护栏指标

保证测试的质量、确保AB测试具体实施过程符合预期设计,一般使用护栏指标进行检验 它的作用就是作为<mark>辅助</mark>,来保障 A/B 测试的质量

- 衡量 A/B 测试是否符合业务上的长期目标,不会因为优化短期指标而打乱长期目标。
- 确保从统计上尽量减少出现各种偏差(Bias),得到尽可能值得信任的实验结果。



### 7.3.1 业务品质层面

保证用户体验的同时,兼顾盈利能力和用户参与度。

通常会用到的护栏指标主要是三个:网络延迟(Latency)、闪退率(Crush Rate)和人均指标。

- 网络延迟: 网页加载时间、App 响应时间等,都是表征网络延迟的护栏指标。增加产品功能可能会增加网页或 App 的响应时间,而且用户可以敏感地察觉出来。
- 闪退率: 闪退发生的概率虽然不大, 但是会严重影响用户体验。
- 人均指标:
  - 收入角度,比如人均花费、人均利润等。→反应产品的盈利能力
  - 用户参与度,比如人均使用时长、人均使用频率等。→反应用户的满意程度

### 7.3.2 统计品质层面

统计方面主要是尽可能多地消除偏差,使实验组和对照组尽可能相似,比如检测两组样本量的比例,以 及检测两组中特征的分布是否相似。

#### 造成偏差的原因:

- 随机分组的算法出现bug
- 样本量不够大
- 触发实验条件的数据出现延迟等

#### 问题类型

- 1. 实验组、对照组样本大小比例:
  - 实验组和对照组样本大小的比例,预期是 1:1=1。但有的时候,当实验结束后却发现两者的 比例并不等于 1,甚至也没有很接近 1。这就说明这个实验在具体实施的过程中出现了问 题,导致实验组和对照组出现了偏差。
- 2. 实验组、对照组中特征的分布
  - A/B 测试中一般采取随机分组,来保证两组实验对象是相似的,从而达到控制其他变量、只变化我们关心的唯一变量(即 A/B 测试中的原因)的目的。

#### 有了评价指标,就可以保证 A/B 测试的成功了吗?

显然不是的。很多时候,我们可能考虑得不够全面,忽略了测试本身的合理性,不确定测试是否会对业务有负面效果,因此很可能得出错误的结论。

举个例子。如果为了优化一个网页的点击率,就给网页添加了非常酷炫的动画效果。结果点击率是 提升了,网页加载时间却增加了,造成了不好的用户体验。长期来看,这就不利于业务的发展。

## 8. \*实验前: AA实验

A/A实验通常是在AB实验的早期阶段或设计阶段进行的。A/A实验是一种控制实验,其目的是验证实验系统的稳定性和确保实验的有效性。在A/A实验中,两个或多个组被随机分配到相同的处理条件,也就是相同的A条件,以确保在实验中没有任何预期的效果或差异。

#### A/A实验的主要目标包括:

- 1. 检查实验系统是否正常运行:通过比较相同条件下不同组的结果,可以确定实验系统是否能够生成一致的基准数据。
- 2. 检查随机分组的有效性: A/A实验有助于验证随机分组是否均匀,并且各组之间没有显著的差异。
- 3. 验证测量工具的可靠性: A/A实验还可以用来评估用于收集数据的测量工具的可靠性,以确保它们能够准确地捕捉结果。
- 一旦通过A/A实验确认实验系统的稳定性和有效性,就可以继续进行AB实验,比较不同处理条件(A和B)的效果。这有助于确保实验结果的可信度,并减少由于实验系统问题而引起的误导性结果。

总之, A/A实验是AB实验的前期步骤, 旨在确保实验的有效性和可靠性。

## 9. 结果分析

### 9.1 结论分析过程(Recall)

#### 做结论的过程:

- 1. 一般来说, ab 测试有四类指标(不变指标)
- 2. 选择参数: 选择显著性水平, 统计力量和实际意义水平
- 3. 计算所需的样本量 (例如主题测试,人口测试)
- 4. 为对照/治疗组取样本并进行测试 (持续时间,曝光程度和学习效果)
- 5. 分析结果并得出结论

- 完整性分析检查: 检查你的不变指标是否已更改
- 分析结果: 第一轮检查是否真的没有显著差异, 第二轮利用不同方法进行交叉检查

#### 6. 得出结论

- 你明白这个改变吗? 你想推出改变吗? 我该如何决定是否启动更改?
- 问自己,我了解实际对我们的用户体验所做的更改吗?我是否具有统计意义和实际意义的结果,以证明变更的正确性?
- 最后但并非最不重要的是,它是否值得冒险?

### 9.2 问题:测试结果不显著,如何解决

### 9.2.1 为什么会出现实验结果不显著

- A/B 测试中的变化确实没有效果,所以两组的指标在事实上是相同的。
- A/B 测试中的变化有效果,所以两组的指标在事实上是不同的。但是由于变化的程度很 小, 测试 的灵敏度,也就是 Power 不足 , 所以并没有检测到两组指标的不同。

如果是第二种原因,那我们可以从 A/B 测试的角度进行一些优化和调整。

具体来说就是, 通过提高 Power 来提高 A/B 测试检测到实验结果不同的概率。Power 越大,越能够准确 地检测出实验组与对照组的不同。所以当我们提高了 Power 之 后,如果仍然发现测试结果不显著,这样 才能得出"两组指标事实上是相同的"的结论。

### 9.2.2 如何提高统计功效

$$ho = 2 imes rac{\left(Z_{rac{lpha}{2}} + Z_{1-eta}
ight)^2}{\left(rac{\Delta}{\sigma_{
m pooled}}
ight)^2} = 2 imes rac{\left(Z_{rac{lpha}{2}} + Z_{power}
ight)^2}{\left(rac{\Delta}{\sigma_{
m pooled}}
ight)^2}$$

从计算样本量的公式来看, 影响Power的因素有:

- 1. 样本量: 样本量和 Power 成正比。即通过增大样本量就可以提高 Power。
- 2. 方差: 方差和 Power 成反比。即通过减小方差就可以提高 Power。

#### 具体来说,实践中:

• 增加样本量

在有条件获得更大样本量的情况下,可以选择增大样本量的方法来提高 Power, 相对简单易操作。

• 减小方差

如果受流量或时间限制,没有条件获得更多的样本量,此时可以通过减小方差来提高 Power。

#### 9.2.2.1 如何通过增加样本量来提高 Power

#### 1. 延长测试时间

每天产生的可以测试的流量是固定的,那么测试时间越长,样本量也就越大。所以在条件允许的情况下,可以延长测试的时间。

#### 2. 增加测试使用流量在总流量中的占比

假设某个产品每天有 1 万流量,如果我要做 A/B 测试,并不会用 100% 的流量,一般会用总流量的一部分,比如 10%,也就是测试使用流量在总流量中的占比。

- 1. 考虑试错成本: 使用的流量越少, 试错成本越低, 也就越保险。
- **2.** 考虑产品的媒体效应:在大数据时代,对于互联网巨头来说,由于本身就拥有巨大的流量,那么产品本身做出的任何比较明显的改变,都有可能成为新闻。

#### 3. 多个测试使用同一对照组

- 1. 增加每组的流量利用率
- 2. 在同一个基础上想同时验证多个变化,也就是跑多个 A/B 测试有相同的对照组的时 候,我们可以把对照组合并,减少分组数量,这样每组的样本量也会增加。这种测试又叫 做 A/B/n 测试。

#### 9.2.2.2 如何通过减小方差来提高Power

#### 1. 减小指标的方差

- · 保持原指标不变,通过剔除离群值 (outlier)来减小方差
  - 通过设定封顶阈值(Capping Threshold)的方法把离群值剔除掉。
- 选用方差较小的指标
- **2.** 倾向得分匹配(Propensity score matching): 因果推断的一种方法,目的是解决实验组和对照组分布不均匀的问题。
  - 两组的各个特征越相似,就说明两组的方差越小。
  - 倾向评分越接近,说明两个数据点越相似。
  - PSM具体算法:
    - 把我们要匹配的两组中每个数据点的各个特征(比如用户的性别,年龄,地理位置,使用产品/服务的特征等)放进一个逻辑回归(Logistics Regression)中。
    - 计算得到的logistics得分即为1. 每个数据点的倾向评分

- 通过最近邻等方法对相近的倾向得分对应的样本点匹配
- 最后我们只需要比较匹配后的两组相似的部分即可。
- PSM 能够有效地减少两组的方差。通过比较倾向评分匹配后的两组的相似部分,我们可以来查看结果是否显著。
- 3. 在触发阶段计算指标: 在 A/B 测试中我们把实验单位进行随机分组的这个过程叫做分配 (Assignment)。我们要测试的变化是需要满足 一定条件才能触发的。
  - 变化不需要条件触发。所有用户在被分配到实验组后,就都可以体验到 A/B 测试中的变化。
  - 变化需要条件触发。在被分配到实验组的所有用户中,只有满足一定条件的用户才会触发 A/B 测试中的变化。