知平

切换模式



# CentOS / Linux 安装MySQL (超简单详细)



### 大鹅coding

预期是每周输出一些干货原理和面经,关注不迷路

28 人赞同了该文章

收起

### 安装

首先,尝试一下直接使用 yum 安装 MySQL

lySQL rpm 源信息

yum install mysql-community-server

装是否成功

如果成功,表示不需要配置MySQL rpm 源信息,直接就安装完成了

常用命令

池密码

t 账户远程登录

Loading mirror speeds from cached hostfile

没有可用软件包 mysql-community-server。


错误: 无须任何处理

但是,如果出现以下错误:

表示我们没有添加安装包的源信息,需要安装 MySQL rpm 源信息

### 安装 MySQL rpm 源信息

打开 dev.mysql.com/downloads...



根据你的系统版本,选择对应的安装包,例如我的是CentOS 7.5,这个系统的Linux内核是 Linux 7, 所以我选择了红框内的地址, 大家依次类推。

拼接下载地址头: http://dev.mysql.com/get/, 得到以下地址

http://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-7.noarch.rpm

使用 wget + 刚才拼接的地址,下载安装包源信息

wget http://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-7.noarch.rpm

rpm 安装源信息

rpm -ivh mysql80-community-release-el7-7.noarch.rpm

### 安装

再尝试使用 yum 安装MySQL

```
yum install mysql-community-server
```

安装过程中, 会提示让我们确认, 一律输入 y 按回车即可

安装完成后,yum会自动覆盖自带的mariaDB,所以不需要我们手动卸载它

# 检查安装是否成功

检查一下刚才的安装是否成功

```
rpm -qa | grep mysql
```

### 输出:

```
mysql-community-libs-compat-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql-community-icu-data-files-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql80-community-release-el7-7.noarch
mysql-community-common-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql-community-libs-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql-community-server-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql-community-client-8.0.33-1.el7.x86_64
mysql-community-client-9.0.33-1.el7.x86_64
```

输出类似以上内容,表示安装完成

# 检查mariaDB是否被覆盖

```
rpm -qa | grep mariadb
```

输出空,表示 mariaDB 已经被成功覆盖。

# MySQL 常用命令

```
# 启动
systemctl start mysqld

# 第一次启动后,可以查看mysql初始化密码
grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log

# 重启
systemctl restart mysqld

# 停止
systemctl stop mysqld

#查看状态
systemctl status mysqld

#开机启动
systemctl enable mysqld
```

```
systemctl daemon-reload
# 查看进程、版本信息
ps -ef | grep mysql
netstat -atp
# 登录
mysql -u root -p'密码内容'
# 查看所有表
show databases;
# 进入数据库
use 表名
# 查看所有表
show tables
# 查看某张表信息
desc 表名
# 杳
select * from 表名
# 删
delete from 表名 where field=xx
# 改
update 表名 set field='xxx' where field='xxx';
```

# 登录和修改密码

我们安装的时候,并没有设置初始密码

所以 mysql 在第一次启动的时候,会自动初始化一个密码

通过以下这行代码,我们可以查看 mysql 自动初始化的密码:

```
# 第一次启动后,可以查看mysql初始化密码
grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
输出(root@localhost: 后面的是密码):
2023-04-21T06:03:27.071550Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password
is generated for root@localhost: r2to%yZ%a)%s
```

#### 登录

```
# 登录mysql, 一定要注意: -p和'密码'之间是没有空格的mysql -u root -p'r2to%yZ%a)%s'
```

# 修改 root 密码

```
注意了,默认的密码策略,需要:大写英文 + 特殊字符 + 数字
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Root_123';
```

有些同学可能会觉得,老子密码想设置啥就设置啥,轮得到你这 mysql 在这里瞎BB?

那也是可以修改密码校验策略的

首先,安装密码验证插件

但是有个前提, 你还是需要先按它的要求修改第一次密码, 才能安装密码验证策略插件, 哈哈

1、先按照mysql的要求,修改一次密码 ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Root\_123'; 2、退出mysql exit 3、重新登录mysql mysql -u root -p'Root\_123'

4、安装密码验证插件

install plugin validate\_password soname 'validate\_password.so';

5、查看是否启用了插件

select plugin\_name, plugin\_status from information\_schema.plugins where plugin\_name li

```
| plugin_name | plugin_status |
+----+
| validate_password | ACTIVE |
+----+
输出这样的内容,表示成功启用
```

### 查看验证策略的键、值信息

SHOW VARIABLES LIKE 'validate\_password%';

对于高版本的mysql,例如mysql 8,验证策略的key,是 validate\_password.xxx

+		++
İ	Variable_name	Value
   	<pre>validate_password.check_user_name validate_password.dictionary_file</pre>	ON   
1	validate_password.length	8
I	validate_password.mixed_case_count	1
1	validate_password.number_count	1
1	validate_password.policy	MEDIUM
١	validate_password.special_char_count	1
+		++

对于低版本的mysql,例如mysql 5.7,验证策略的key,是 validate\_password\_xxx

_			
l	Variable_name	! 	Value
	validate_password.check_user_name validate password.dictionary file	+-   	ON
1	validate_password.length	 	8
1	<pre>validate_password.mixed_case_count validate_password.number_count</pre>		1   1
 	<pre>validate_password.policy validate_password.special_char_count</pre>		MEDIUM  1
+		+-	+

#### 我们修改密码策略和密码长度

我的策略信息的 key ,是 validate\_password.xxx 这个格式的,所以按照如下进行设置

```
设置密码校验策略为: 0 (只验证密码长度)
set global validate.password_policy=0;
```

设置密码最低长度=N,例如设置密码最低长度=6,也就是密码最少要设置6个字符及以上 set global validate.password\_length=6;

好了, 现在密码就可以按照你刚才配置的策略, 来进行设置密码了

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

# 开放 root 账户远程登录

```
# 登录
mysql -u root -p'密码'

# 如果你的数据库是 mysql 8 及以上
# 1、进入数据库
use mysql
# 2、修改user表
update user set host='%' where user='root';

# mysql 5.7 及之前,执行这行代码即可
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '你的密码' WITH GRANT OPTION;

# 重载授权表
FLUSH PRIVILEGES;

# 退出
exit

# 重启
systemctl restart mysqld
```

# 端口开放

经过实测,使用阿里云或者腾讯云,在服务器上,无需配置 iptables 端口信息

但必须在阿里云或者腾讯云控制台-服务器-安全组,开放3306端口。

发布于 2023-04-21 16:35 · IP 属地广西

MySQL MySQL 入门 Mysqli



