
本次实验要求我们完成一个简易的内存分配器,我采用了显示的分离式链表管理内存, 下面为实现该内存管理器所在 mm.c 中构建的函数。

我采用起始块到序言块之间的 16\*4 个字节用于存放空闲链表头,每一类的块的大小范围为 2^(n-1)~2^n, 其中 n 为链表的序号,至于为什么为 16 个,经过测试发现,最大的空闲块出现在第九个测试 trace, 小于 2^16, 因此 16 个类别足矣。每一个块的头标签后的前两个 WSIZE, 第一个用于存放前一个空闲块的 bp 指针, 第二个用于存放后一个空闲块的 bp 指针, 即前驱和后继, 这样构建了一个基本的链表。

下图为堆的结构图



## 各个基本函数的介绍

int mm\_init(void)

该函数用于初始化堆,申请 20\*WSIZE 字节用于堆的构建,具体结构为上图所示随后我们初始化每一个基本结构,随后进行一次默认的拓展堆,完成对于堆的初始化。我们可以注意到,bp 即有效载荷指针指向的是 prve。

void \*extend\_heap(size\_t words)

该函数用于拓展堆,首先我们要对于传入的 words 数进行双字对齐,随后申请对应大小的堆空间,最后封装好新申请的空间为空闲块,并封装新的结尾块,将新空闲块插入空闲链表,返回该空闲块的有效载荷指针。

void \*coalesce(void \*bp)

该函数用于合并空闲块,首先获得前后块的分配情况,然后当周围有空闲块时合并周围的空闲块,最后插入到空闲链表,然后返回该新空闲块的指针。

void insert(void \*bp)

该函数用于插入空闲块,我们首先获得空闲块的大小和通过 search 函数获得空闲块所对应的链表序号,随后根据块大小将该块插入到合适的位置,使得所有链表的块都是从小到大排序的,有利于提高空间利用率。

void delete(void \*bp)

该函数用于删除指定的空闲块,即更新该块前驱的后继和后继的前驱。

int search(size t v)

该函数用于计算 v 大小对应的链表序号。步骤为下

确定 v 的大小类: 通过一系列的位移操作,代码将输入值 v 的二进制表示中第一个非零位之前的位全部置零,然后将得到的值用于确定 v 的大小类。这是通过将不同位上的比特位移到高位,然后进行按位或运算的方式来实现的。

计算 x: 根据确定的大小类,计算 x 的值。x 被初始化为(int)r - 4,其中 r 是通过上述位移操作得到的大小类。

调整 x: 根据 x 的大小调整 x, 使得 x 落于设定好的范围内。

这个方法可以在 O(lg(N)) 运算中求出 N 位整数的以 2 为底的对数, 方法来自于https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#IntegerLogLookup

void \*mm\_malloc(size\_t size)

该函数用于分配内存,主要步骤为对齐 size, 寻找合适的空闲块, 若没有合适的空闲块就拓展堆, 最后调用 place 函数填充块, 返回 bp 指针。

void \*find\_fit(size\_t asize)

该函数用于寻找合适的空闲块,找到后返回对应的指针,否则返回 NULL

void place(void \*bp, size\_t asize)

该函数用于分离空闲块,以减少内存碎片。

void mm\_free(void \*ptr)

释放内存

void \*mm\_realloc(void \*ptr, size\_t size)

该函数用于重新分配内存,为了提高内存的利用率,添加了向后合并的算法。

### 函数时间复杂度分析

mm\_init:

时间复杂度: O(1)

初始化函数分配了一个固定大小的堆,并初始化了数据结构。时间复杂度是常数。

extend\_heap:

时间复杂度: O(1)

此函数通过从操作系统请求额外的内存来扩展堆。时间复杂度是常数,因为它涉及单个内存分配。

coalesce:

时间复杂度: O(1)

coalesce 函数在释放操作后合并相邻的空闲块。它涉及更新自由链表中的指针。由于受影响的空闲块数量是常数,时间复杂度为 O(1)。

insert:

时间复杂度: O(1)

insert 函数将一个块插入到分离的自由链表中,保持基于块大小的排序顺序。时间复杂度是O(1),因为它涉及更新链表中的指针。

delete:

时间复杂度: O(1)

delete 函数从分离的自由链表中删除一个块。由于它涉及更新链表中的指针,因此时间复杂度是 O(1)。

search:

时间复杂度: O(1)

search 函数用于确定空闲块的大小类。由于其操作是基于位移和常数级别的运算,时间复杂度是 O(1)。

mm\_malloc:

时间复杂度:取决于 find\_fit 和 place 函数

mm\_malloc 函数分配内存,其中 find\_fit 的时间复杂度取决于搜索合适的空闲块,而 place 的时间复杂度是 O(1)。因此,整体的时间复杂度取决于 find fit 函数。

find\_fit:

时间复杂度: O(k), 其中 k 是大小类的数量

find\_fit 函数在不同的大小类中查找合适的空闲块。它的时间复杂度取决于搜索过程,最坏情况下可能需要遍历整个链表。因此,时间复杂度是 O(k),其中 k 是大小类的数量。

place:

时间复杂度: O(1)

place 函数用于将内存块分割或标记为已分配。由于它涉及更新自由链表中的指针,时间复杂度是 O(1)。

mm\_free:

时间复杂度: O(1)

mm\_free 函数释放内存块并调用 coalesce 函数以合并空闲块。由于 coalesce 的时间复杂度 是 O(1), 因此整体的时间复杂度是 O(1)。

mm\_realloc:

时间复杂度: 取决于内部操作

mm\_realloc 函数重新分配内存块,其中一些情况下需要调用 mm\_malloc 和 mm\_free。整体的时间复杂度取决于内部的操作,可能是 O(1)或 O(k)的级别,取决于具体的情况。

# 函数执行过程

mm\_init:

分配一块固定大小的堆空间。 初始化各个大小类的链表头指针为 NULL。 创建序言块和结尾块,并设置为已分配状态。 调用 extend\_heap 函数扩展堆空间,初始化堆的数据结构。

mm\_malloc:

调用 find\_fit 函数在合适的大小类中查找空闲块。 如果找到合适的块,调用 place 函数分割或标记该块为已分配状态。 如果未找到合适的块,调用 extend\_heap 函数扩展堆,并再次调用 place 函数。


mm\_free:

将指定内存块的头部和尾部标记为未分配状态。 调用 coalesce 函数合并相邻的空闲块,以避免碎片化。

mm\_realloc:

如果 ptr 为 NULL, 等同于 mm\_malloc(size), 返回新分配的内存块。 如果 size 为 0, 等同于 mm\_free(ptr), 释放原先分配的内存块。 如果新大小等于原先大小, 直接返回原先的内存块。 根据先前块和后继块的情况, 可能会进行内存块的合并、分割或扩展。 最终调用 mm\_malloc 分配新大小的内存, 将数据从旧内存复制到新内存, 然后调用 mm\_free 释放旧内存。

执行过程图如下



## 对于 util 的小优化

我们知道内存利用率主要取决于内存碎片和单个块的大小,优化单个块的大小较为困难,这需要修改内存管理器整体的逻辑,本次 lab 主要以减少内存碎片为优化目标。

#### 链表的管理:

我们可以在插入新的空闲块时,将新插入的块根据 size 插入,使得每个链表的空闲块都是从小到大排序的,这样做可以使得我们在 find\_fit 函数中,遇到的第一个大小大于等于所需大小的块就是所有块里面的最优块,这样即可尽量减小内存碎片。

### Place 的逻辑:

我们在 place 时,会将较大的空闲块分割为两块来进行操作,那么如何设定分割的阈值对于减小较小的内存碎片是很有影响的,经过实验发现,当阈值设定为 32\*DSIZE 时对于我们的输入 trace 样例效果最优,但是事实上这个阈值是和输入数据的特征密切相关的。

#### realloc 内存的逻辑:

realloc 内时,我们可以检测前后的内存是否为空闲块,若合并完周围空闲块后可以满足 realloc 的大小需求,我们可以合并前后的块,并移动数据,但是由于前合并需要改变指针和移动数据,并且 trace 输入中对于前移的 realloc 极少,对于实验结果几乎没有影响,因此没有完成前合并。

而对于后合并,还有三种情况,一种为后面为结尾块,我们直接扩展所差的大小再分配即可,另两种为后面为空闲块,一种为空闲块的大小够重新分配,直接合并并分配,另一种为后面的空闲块不够,但是空闲块后面为结尾块,扩展所差大小再分配即可。

#### 修改初始化堆大小:

初始化堆时, 我们不需要初始化过于大的内存块, 因为这样容易造成大量的内存被空闲, 我们将 CHUNKSIZE 修改为 1<<8 即可得到良好的效果。

本次实验对于 debug 的要求有些困难,因为一个函数的错误往往会引起其他函数的内存访问错误,因此需要对于函数的调用栈和整体的逻辑有较为清晰的理解。

绞 验 完 下 最 实 成 如 Results for mm malloc: trace valid util secs Kops ves 99% 5694 0.000597 9539 0 yes 100% 5848 0.000354 16501 yes 99% 6648 0.000697 9538 yes 100% 5380 0.000531 10126 96% 14400 0.000982 14661 yes 96% 4800 0.001375 3490 4800 0.001313 3654 yes yes 95% yes 55% 12000 0.001098 10926 yes 51% 24000 0.002114 11355 yes 100% 14401 0.000701 20552 10 yes 81% 14401 0.000454 31741 88% 112372 0.010217 10999 Total Perf index = 53 (util) + 40 (thru) = 93/100harry@ubuntu22:~/Code/CSAPP-LAB/malloclab-handout\$ ./mdriver Team Name:SJF Member 1 :SJF:10225501403@stu.ecnu.edu.cn Using default tracefiles in /home/harry/Code/CSAPP-LAB/malloclab-handout/trace Perf index = 53 (util) + 40 (thru) = 93/100harry@ubuntu22:~/Code/CSAPP-LAB/malloclab-handout\$

对于要取得更高的分数,可能需要从块的结构和空闲内存的管理入手,即删除不必要的结构,如已分分配块的 foot,转而用 head 的第 31 位记录前一块的分配情况,再或者是用堆来管理空闲内存。

### 调试函数设置

int checkBlock(void \*bp)

检查块是否双字对齐, 检车是否头脚标记相同

void checkFreeList()

检查所有空闲块是否可以通过 checkBlock

void checkHeap()

检查整个堆是否可以通过 checkBlock

void printBlock(void \*bp)

# 打印特定的块的信息

void printFreeList() 打印空闲链表