lab2 实验报告

default_alloc_pages(size_t n) {

```
练习1: 实现 first-fit 连续物理内存分配算法 (需要编程)
需要实现的方法
default_init (initialize internal description&management data structure free block list, number of
free block)
default init memmap (setup description&management data structcure according to the initial
free physical memory space)
default_alloc_pages (allocate >=n pages, depend on the allocation algorithm)
default_free_pages (free >=n pages with "base" addr of Page descriptor
structures(memlayout.h))
工程里面代码的注释介绍的很详细,且有一些提示类的代码,我们需要完善。
default init
static void
default_init(void) {
 list_init(&free_list);
 nr_free = 0;
default_init_memmap
static void
default_init_memmap(struct Page *base, size_t n) {
 // 需要循环设置每一页的flags, property, ref, 且要在链表中连接起来(1->2->3)
 // 然后把这一段内存区域加入到free_list中,设置nr_free
 assert(n > 0);
 struct Page *p = base;
 for (; p != base + n; p++) {
     assert(PageReserved(p));
     p->flags = p->property = 0;
     set_page_ref(p, 0);
 }
 // 设置这段内存区域第一页的属性
 SetPageProperty(base);
 base->property = n;
 nr_free += n;
 // 加入到free_list中
 // 双向循环链表
 // free_list<->add1_pages<->add2_pages<->add3_pages<->free_list
 list_add(&free_list, &base->page_link);
}
default_alloc_pages
static struct Page *
```

```
assert(n > 0);
 if (n > nr_free) {
     return NULL;
 }
 struct Page *page = NULL;
 list_entry_t *le = &free_list;
 while ((le = list_next(le)) != &free_list) {
     struct Page *p = le2page(le, page_link);
     // 找到符合条件的
     if (p->property >= n) {
         page = p;
         break;
     }
 }
 if (page != NULL) {
     // 如果分配n个后还有page页,则后面的补上
     if (page->property > n) {
         struct Page *pn = page + n;
         pn->property = page->property - n;
         SetPageProperty(pn);
         list_add_after(&page->page_link, &pn->page_link);
     }
     ClearPageProperty(page);
     nr_free -= n;
     list_del(&page->page_link);
 }
 return page;
default_free_pages
static void
default_free_pages(struct Page *base, size_t n) {
 // 逻辑如下:
 // 1 先把base的属性更新
 // 2 循环在free_list中查找
 // 2.1 *base可能刚好在某个空闲块的后面
 // 2.2 *base可能刚好在某个空闲块的前面
 // 2.3 可能在尾部或者某两个之间
 // 2.4 对应的物理页地址没有问题的情况下插入到空闲链表中
 // 3、可能刚好应该插入的头的情况
 // 先做一些处理(设置flags, ref, 页链表头的property等)
 assert(n > 0);
 struct Page *p = base;
 for (; p != base + n; p++) {
     assert(!PageReserved(p) && !PageProperty(p));
     p->flags = 0;
```

```
set_page_ref(p, 0);
}
base->property = n;
SetPageProperty(base);
struct Page *t = base + base->property;
// 再往合适的位置(free_list)插
int i = 0;
list_entry_t *le = &free_list;
while ((le = list_next(le)) != &free_list) {
   p = le2page(le, page_link);
   i++;
   // 刚好在前面
   // 两个if不能直接break,因为可能存在
   // p + p->property = base, 下一个链表
   // base + base->property = p(next le)
   if (base + base->property == p) {
       base->property += p->property;
       // tempP不是头
       ClearPageProperty(p);
       list_del(&(p->page_link));
   }
    // 刚好在后面
   if (p + p->property == base) {
       p->property += base->property;
       ClearPageProperty(base);
       base = p;
       list_del(&(p->page_link));
   }
}
le = &free_list;
while ((le = list_next(le)) != &free_list) {
   // 在中间(前插,即找到比base地址大的,插入前面)
   p = le2page(le, page_link);
   if (base + base->property <= p) {</pre>
       assert(base + base->property != p);
       break:
   }
}
list_add_before(le, &(base->page_link));
nr_free += n;
```

请在实验报告中简要说明你的设计实现过程。请回答如下问题:

你的first fit算法是否有进一步的改进空间

暂时没想到,可能要用线段树来实现

练习2: 实现寻找虚拟地址对应的页表项(需要编程)

get_pte也就是给定线性地址,得到线性地址对应的二级页表项(page table entry)对应的内核虚地址(kernel virtual address),二级页表项不存在,分配一个包含此项的二级页表。

此函数入参为pgdir指针,线性地址,及是否给PT分配一个页,出参为pte的虚地址。从线性地址的转换可以想到大概步骤如下:

线性地址(la)前10位,在pgdir(页目录表中查找)对应的页表项,得到指向页表项的指针pdep。 检查pdep指向的页表向是否有效(即指向的二级页表向是否存在)。

如果无效(不存在),分配一个新的页(Page)为一个新的二级页表(一页为4KB,即分配的一个page,刚好可以存1024个page table entry)。把这个页的物理转换为内核虚拟地址,用memset方法,将内容清零。

将上面得到的地址填入到PDE中,设置为可读可写。

获取PDE中的物理地址,转换为内核虚拟地址,即得到二级页表的起始地址。再加上PTE对应的偏移量, 就得到真正PTE的地址。

代码如下:

```
pte t*
get_pte(pde_t *pgdir, uintptr_t la, bool create) {
  // typedef uintptr t pde t
 // PDX 左边10位(PDE)
 // PTX 中间10位(PTE)
 // KADDR - takes a physical address and returns the corresponding kernel virtual address
  // #define PTE_ADDR(pte) ((uintptr_t)(pte) & ~0xFFF) address in page table or page directory
entry
  // #define PDE_ADDR(pde) PTE_ADDR(pde) address in page table or page directory entry
  // pdep: page dirtory
  pde_t pdep = NULL;
  uintptr_t pde = PDX(la);
  pdep = &pgdir[pde];
  // 非present也就是不存在这样的page (缺页) ,需要分配页
  if (!(pdep & PTE_P)) {
    struct Page *p;
    // 如果不需要分配或者分配的页为NULL
    if (!create | | (p = alloc_page()) == NULL) {
      return NULL;
    }
    set_page_ref(p, 1);
    // page table的索引值 (PTE)
    uintptr_t pti = page2pa(p);
```

```
// KADDR: takes a physical address and returns the corresponding kernel virtual address.

memset(KADDR(pti), 0, sizeof(struct Page));

// 相当于把物理地址给了pdep
// pdep: page directory entry point
*pdep = pti | PTE_P | PTE_W | PTE_U;
}

// 先找到pde address
// address in page table or page directory entry
// 0xFFF = 111111111111
```

}

请在实验报告中简要说明你的设计实现过程。请回答如下问题:

请描述页目录项(Page Directory Entry)和页表项(Page Table Entry)中每个组成部分的含义以及对ucore而言的潜在用处。

参考Intel手册:

从结构上可以看出来,页目录项(Page Directory Entry)和页表项(Page Table Entry)差不多,只是12-31位代表的含义不相同。

P 存在位 (present)

R/W 读/写位 (Read/Write)

U/S 访问该页需要的特权级

PWT write through (为1表示此项采用通写方式,表示该页不仅是普通内存,还是高速缓存)

PCD 若为1表示该页启用高速缓存,为0表示禁止将该页缓存

A 访问位,若为1表示该页被 CPU 访问过啦,所以该位是由 CPU 设置的。

D 脏页位,当 CPU 个页面执行写操作时,就会设置对应页表项的D位为 1,此项仅针对页表项有效,并不会修改页目录项中的位。

PAT 页属性位,在页一级的粒度上设置内存属性。

G 全局位,与TLB有关,为1表示该页是全局页,该页在高速缓存TLB中一直保存。

Avail 可用位,为1表示用户进程可用该页,为0则不可用。对操作系统无效。

如果ucore执行过程中访问内存,出现了页访问异常,请问硬件要做哪些事情?

出现页访问异常

练习3:释放某虚地址所在的页并取消对应二级页表项的映射(需要编程)这个比较简单,大概步骤如下:

检查是否ptep是否存在

如果存在,则根据ptep得到对应的page,pqge的ref减一,如果减一后为0,则释放page(free_page)清除ptep,刷新tlb

代码如下:

static inline void

```
page_remove_pte(pde_t *pgdir, uintptr_t la, pte_t ptep) {
    if ((ptep & PTE_P)) {
        struct Page page = pte2page(ptep);
        if (page_ref_dec(page) == 0) {
            free_page(page);
        }
}
```

```
// clear second page table entry
*ptep = 0;

// flush tlb
tlb_invalidate(pgdir, la);
}
```

请在实验报告中简要说明你的设计实现过程。请回答如下问题:

数据结构Page的全局变量(其实是一个数组)的每一项与页表中的页目录项和页表项有无对应关系?如果有,其对应关系是啥?

pages的每一项与页表中的页目录项和页表项有对应,pages每一项对应一个物理页的信息。一个页目录项对应一个页表,一个页表项对应一个物理页。假设有N个物理页,pages的长度为N,而页目录项、页表项的前20位对应物理页编号。

如下图所示:

}

一个PDE对应1024个PTE,一个PTE对应1024个page。

如果希望虚拟地址与物理地址相等,则需要如何修改lab2,完成此事? 鼓励通过编程来具体完成这个问题

只需要把KERNBASE从0xC000000000成0x000000000,且把kernel.ld里面的0xC01000000改为0xC0000000