本章知识点小结

内容	实例	备注	
字符常量	'a'	用单引号括起来的一个字符	
转义字符	'\n'	以反斜线(\) 开头、有特定含义的字符序列	
字符输出函数 putchar()	<pre>putchar(ch); putchar('\n');</pre>	向屏幕输出字符	
字符输入函数 getchar()	ch = getchar();	从键盘输入字符	
数据的格式化输出函数 printf()	<pre>printf("Input a:"); printf("a=%d\n", a);</pre>	以各种格式进行任意类型数据的屏幕输出操作	
数据的格式化输入函数 scanf()	scanf("%d", &a);	以各种格式进行任意类型数据的键盘输入操作	
取地址运算符&	scanf("%d", &a);	用于获取变量的内存地址。	

本章常见错误小结

常见错误实例	常见错误描述	错误类型	
	将 printf()误写为 print()或者 Printf()。由于 C 编译器只是在目标程序中		
<pre>print("Input a:");</pre>	为库函数调用留出空间,并不能识别函数名中的拼写错误,更不知道	链接错误	
Printf("Input a:");	库函数在哪里,寻找库函数并将其插入到目标程序中是链接程序负责		
	的工作,所以函数名拼写错误只能在链接时发现。		
<pre>printf("Input a:);</pre>		编译错误	
scanf(%d", &a);	忘记给 printf()或 scanf()中的格式控制字符串加上双引号。		
scanf("%d," &a);	将分隔格式控制字符串和表达式的逗号写到了格式控制字符串内。	编译错误	
<pre>printf("a=%d\n," a);</pre>	· 付力 開 俗 八 任 前 子 付 中 和 衣 丛 八 的 是 与 与 封 力 恰 八 任 前 子 付 中 内 。		
scanf("%d", a);	忘记给 scanf()中的变量加上取地址运算符&。	提示 warning	
printf("a=\n", a);	printf()欲输出一个表达式的值,但是格式控制字符串中却没有与其对	· 运行时错误	
	应的格式转换字符。		
	printf()中的格式控制字符串欲输出一个数值,但是这个数值对应的表		
<pre>printf("a=%d\n");</pre>	达式却忘记写在函数 printf()中。	运行时错误	
int a;	scanf()或 printf()的格式控制字符串中的格式转换字符与要输入/输出		
scanf("%f", &a);	Stall()或 printi()的格式在刺子行中中的格式表换子行与安潮入/测面的数值类型不一致。	运行时错误	
<pre>printf("a=%f\n", a);</pre>	的数恒矢坐小一 以 。		
C / # 0 10 1# 0	用户从键盘输入的数据格式与 scanf()中格式控制字符串要求的格式不		
scanf("%d%d",&a,&b);	一致。例如,相邻数据项之间应该用逗号分隔,但是用户没有输入逗	运行时错误	
用户键入 2,3	号,或者不应该用逗号分隔但是用户输入了逗号。		
scanf("%d\n", &a);	scanf()格式控制字符串中包含了'\n'等转义字符。	运行时错误	
scanf("%8.2f", &c);	用 scanf()输入实型数据时在格式控制字符串中规定了精度。	运行时错误	
'abc'	用一对单引号将一个字符串括起来。	编译错误	
"a"	误以为用一对双引号将一个字符括起来表示的是字符常量。	理解错误	